

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Утвержден

ЦБРФ.62.0.39710.РА – ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ДЕЛЬТА»

Руководство администратора

ЦБРФ.62.0.39710.РА.Э

На 169 листах

В настоящем документе приведено руководство администратора по выполнению типовых задач администратора программного продукта (далее – ПП) «Дельта».

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105 – 2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Содержание

Обозначения и сокращения	5
Термины и определения	6
1 Общие сведения.....	7
1.1 Область применения ПП «Дельта»	7
1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»	7
1.3 Уровень подготовки администраторов	7
1.4 Перечень эксплуатационной документации	8
2 Назначения и условия применения.....	9
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»	9
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение ПП «Дельта».....	9
3 Описание операций администратора.....	11
3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте	11
3.2 Ролевая модель	12
3.3 Сервер аутентификации и шлюз.....	13
3.4 Подготовка к работе	14
3.4.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows.....	14
3.4.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux	15
3.4.3 Настройки дополнительного ПО	15
3.5 Управление Оболочкой «Рабочее место» ПП «Дельта»	16
3.5.1 Установка Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в ОС Windows	16
3.5.2 Выход из программы	26
3.5.3 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux	26
3.5.4 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows.....	27
3.5.5 Главная форма ПП «Дельта».....	27
3.5.6 Обновление Оболочки ПП «Дельта»	32
3.5.7 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»	37
3.6 Управление Расширениями.....	37
3.6.1 Установка/обновление Расширения	38
3.6.2 Установка «Адаптера СКЗИ».....	43
3.6.3 Удаление Расширения	44
3.7 Управление Метаданными	45
3.8 Управление Классификаторами	48
3.8.1 ЭФ «Классификаторы»	48
3.8.2 История версий классификатора	50
3.8.3 Обновление регулярных/нерегулярных Классификаторов.....	51
3.8.4 Обновление ежедневных классификаторов.....	52
3.9 Управление профилями.....	55
3.9.1 Управление собственным профилем.....	56
3.9.2 Управление чужими профилями и настройками	61
3.10 Личные настройки	66
3.10.1 Профили организации.....	67
3.10.2 Личный кабинет	67
3.10.3 Подписант	68
3.10.4 Каталог	77
3.10.5 Общие настройки	80
3.10.6 Настройка уведомлений	81
3.10.7 Просмотр уведомлений	84
3.10.8 Приоритет выбора настроек при отправке упаковок в ЛК ВП ЕПВВ	87

3.11	Системные настройки.....	88
3.11.1	Сервис рассылок.....	90
3.11.2	Обмен через ЛК ЕПВВ	91
3.11.3	Обмен через СВК и каталоги	105
3.11.4	Управление хранением	114
3.11.5	Профили организации.....	119
3.11.6	Интерфейс	128
3.11.7	Центр обновлений	129
3.12	Управление настройками Расширений	131
3.13	Журналы	132
3.13.1	ЭФ «Журналы».....	132
3.13.2	Автоматическое архивирование и удаление данных.....	134
3.13.3	Ручное архивирование и удаление данных	135
3.13.4	Экспорт журнала событий.....	136
3.13.5	Управление отображением данных в таблице журнала событий	137
3.14	Описание технологического процесса отправки упаковок через СВК	140
3.15	Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»).....	140
3.16	Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД».....	141
3.17	Монитор активных пользователей	143
3.18	Получение справочной информации	146
3.19	Использование прокси-сервера при работе с ПП «Дельта»	149
3.20	Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме службы Windows	151
3.21	Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме сервиса Linux	152
3.22	Перевод ПП «Дельта» на работу по протоколу HTTPS	154
3.22.1	Отключение нежелательных алгоритмов шифрования при использовании протокола HTTPS.....	155
3.23	Установка времени бездействия пользователя в сетевом режиме.....	156
3.24	Установка и настройка удаленных адаптеров СКЗИ	156
3.24.1	Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Windows	158
3.24.2	Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Linux.....	159
3.25	Настройка ПП «Дельта» для передачи документов с использованием технологии отправки через IBM ASPERA	161
3.26	Документация к Open API.....	162
3.27	Подключение ПП «Дельта» к серверу Syslog	162
4	Действия в аварийных ситуациях	164
4.1	Действия в случае отказа технических и программных средств	164
4.2	Действия в случае ошибок, вызванных неверными действиями эксплуатационного персонала.....	164
4.3	Действия при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные..	164
4.4	Действия при потере данных	164
4.5	Действия при необходимости обращения в службу поддержки.....	164
	Приложение А	166
	Ссылочные документы	169

Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
ВП ЕПВВ	Внешний портал Единой платформы внешнего взаимодействия Банка России
ГКО БГ	Головная кредитная организация банковской группы
ГОСТ	Государственный стандарт
ИЭС	Извещение в виде электронного сообщения, подтверждающее загрузку или содержащее информацию об ошибках загрузки ЭС в ЛК
КО	Кредитная организация
ЛК	Личный кабинет
ЛКМ	Левая кнопка «мыши»
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПП	Программный продукт
ППИ	Прикладные программные интерфейсы
ПКМ	Правая кнопка «мыши»
ПЭВМ	Персональная электронно-вычислительная машина
РМ	Ролевая модель
СВК	Унифицированная транспортная среда электронного взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России
СЗИ от ВВК	Средство защиты информации от воздействия вредоносного кода
СКЗИ	Система криптографической защиты информации
СКАД	Система криптографической авторизации документов
СУБД	Система управления базами данных
ТА ЛК	Транспортный архив для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ
ТК	Транспортный конверт
УИО	Участник информационного обмена
ЦЗПО	Центр загрузки ПО Банка России
ЭД	Электронный документ
ЭС	Электронное сообщение
ЭФ	Экранная форма

Термины и определения

Термин	Определение
Оболочка «Рабочее место»	Часть ПП «Дельта», представляющая собой среду исполнения расширений с возможностью управления этими расширениями (установка, регистрация, удаление, и т. п.)
Расширение	Часть ПП «Дельта, представляющая собой инкапсулированную в один модуль функциональность по подготовке и формированию отчётной информации или других документов поднадзорными организациями
Технические оповещения ЛК	Сообщения, создаваемые администратором ЕПВВ, о проведении технических работ, появлении обновлений системы и т. д.
Хэш-сумма (контрольная сумма)	Уникальный идентификатор файла, который при помощи специального программного обеспечения высчитывается компьютером путем определенных математических преобразований информации, содержащейся в нем

1 Общие сведения

1.1 Область применения ПП «Дельта»

ПП «Дельта» применяется для автоматизации подготовки к отправке, отправки сформированной в рамках подключенных Расширений отчётной информации или других документов в Банк России и приёма ответных квитанций.

ПП «Дельта» реализован в виде модульного приложения, в состав которого входят Оболочка «Рабочее место», представляющая собой среду исполнения Расширений, и подключаемые Расширения, реализующие функциональность по подготовке и формированию отчётной информации или других документов для предоставления в Банк России.

1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»

ПП «Дельта» реализован в виде веб-приложения, доступ к которому осуществляется через браузер ОС пользователя.

ПП «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности организаций – УФР в процессе подготовки и направления в Банк России отчётной информации или других документов путем предоставления пользователям сервисных функций и функциональных возможностей, реализованных в рамках подключаемых и динамически загружаемых компонентов – Расширений.

ПП «Дельта» может функционировать в одном из трех режимов:

- однопользовательском;
- многопользовательском;
- сетевом.

Режим работы ПП «Дельта» определяется настройками Оболочки ПП «Дельта». По умолчанию ПП «Дельта» работает в однопользовательском режиме.

1.3 Уровень подготовки администраторов

Для работы с ПП «Дельта» администратор должен обладать следующими знаниями и навыками:

- знание стандартных возможностей ПП «Дельта»;
- умение работать с ПП «Дельта» для выполнения работ по администрированию.

Для работы с ПП «Дельта» администратор должен обладать базовыми навыками работы с ОС семейств Microsoft Windows, Windows Server и Linux.

Установка настольного приложения ПП «Дельта» и запуск функционирования задач проводится в соответствии с руководством администратора и не должна требовать от администратора специальных знаний в области техники и программирования.

Администратор ПП «Дельта» должен соблюдать установленные правила эксплуатации системы, в том числе правила по обеспечению информационной безопасности системы. Администратор ПП «Дельта» должен быть обучен механизмам и правилам эксплуатации средств защиты информации, используемых для обеспечения информационной безопасности ПП «Дельта».

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы с ПП «Дельта» администратору ПП «Дельта» рекомендуется изучить настоящий документ и документ «Руководство пользователя» на установленные в ПП «Дельта» Расширения. Например, в случае установки Расширения «Отчетность КО» рекомендуется изучить документ [1].

2 Назначения и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»

ПП «Дельта» предназначен для выполнения следующих функций:

- управление Оболочкой, Расширениями, Метаданными, Классификаторами;
- ведение перечня документов, создаваемых в результате работы всех целевых Расширений;
- управление профилями настроек пользователя;
- подготовка ЭД для отправки в Банк России, в том числе упаковка ЭС и сопутствующих документов, зашифрование и подписание ЭС;
- взаимодействие с ЛК УИО ВП ЕПВВ и с СВК в части отправки подготовленных ЭД, получения ответных квитанций и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ;
- управление уведомлениями;
- журналирование событий;
- квитиование;
- разграничение прав доступа к документам и упаковкам.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение ПП «Дельта»

Состав и параметры технических и программных средств, используемых при эксплуатации ПП «Дельта», должны определяться объемами обрабатываемой в конкретном объекте автоматизации информации.

Минимальные требования, предъявляемые для работы:

- процессор – Core i5 2.2 ГГц;
- оперативная память – 4 Гб;
- объем свободного дискового пространства – 500 Гб;
- видеокарта и монитор с разрешающей способностью – 1280*1024;
- сетевой адаптер;
- клавиатура;
- манипулятор типа «мышь»;
- ОС Astra Linux CE версии 2.12 и выше или Astra Linux SE версии 1.7 и выше.

***Примечание** – допускается замена на ОС семейств Microsoft Windows или Ubuntu версии 20.04;*

- антивирусное средство.

Минимальные требования приведены для одного программного компонента и должны быть просуммированы в части оперативной памяти, ядер и дискового пространства с требованиями других компонентов ПП «Дельта».

Для сетевого режима работы ПП «Дельта» необходимы:

а) сервер приложений для установки ПП «Дельта»;

б) сервер аутентификации. Сервер аутентификации должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1) поддержка протокола авторизации OAuth2;
- 2) поддержка JWT-токенов;
- 3) предоставление ролей авторизованного пользователя в области Scope.

в) сервер БД, при необходимости хранения данных Оболочки ПП «Дельта» на выделенном сервере. Расширения могут быть настроены на отдельные серверы БД. Основной считается СУБД: PostgreSQL (версии 12.2 и выше).

***Примечание** – допускается замена основной СУБД на Oracle (версии 12с R2 и выше), MS SQL-Server (версии 2012 и выше).*

Минимальные требования для сервера ПП «Дельта» аналогичны в однопользовательском, многопользовательском и сетевом режиме. Допускается совмещение сервера приложений, аутентификации и БД на одной машине. Требований к ОС сервера аутентификации и сервера БД не предъявляются, важно соблюдение требований, указанных в пунктах перечислений б) и в).

3 Описание операций администратора

Администратору ПП «Дельта» предоставлена возможность выполнения следующих операций:

- установка, удаление и обновление ПП «Дельта»;
- установка, удаление и обновление Расширений;
- управление Классификаторами;
- настройка личных параметров;
- настройка системных параметров;
- управление профилями;
- управление настройками Расширений;
- управление Метаданными;
- мониторинг функционирования приложения на основе журнала событий, в том числе архивирование и выгрузка журнала событий;
- просмотр и выгрузка ролей (только в многопользовательском режиме);
- просмотр информации, введенной пользователями;
- мониторинг активности пользователей (только в сетевом режиме).

3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте

Определены три режима работы:

- однопользовательский;
- многопользовательский;
- сетевой.

В однопользовательском режиме ПП «Дельта» устанавливается на одном компьютере, пользователь имеет доступ ко всем функциям (роль «Суперпользователь»).

В многопользовательском режиме ПП «Дельта» устанавливается на одном компьютере, пользователь имеет права в соответствии с РМ (п. 3.2).

В сетевом режиме ПП «Дельта» устанавливается на сервере приложений и интегрируется в корпоративную среду.

Для установки ПП «Дельта» для работы в любых режимах используется один дистрибутив. Режим работы определяется дальнейшими настройками.

Режимы определяются значением параметра `delta.security.authentication`, задаваемого в конфигурационном файле «`delta.config`» (полный состав настроек файла «`delta.config`»

приведён в приложении А). Данный параметр может принимать значения: «singleuser», «multiuser», «oauth2».

Значение «singleuser» означает однопользовательский режим работы, «multiuser» – многопользовательский, «oauth2» – сетевой. Если параметр не задан, то ПП «Дельта» работает в однопользовательском режиме работы.

При первоначальной установке ПП «Дельты» по умолчанию используется локальная внутренняя БД H2 для любого режима работы. Для использования в качестве БД оболочки других БД (в т.ч. и PostgreSQL для однопользовательского режима), необходимо после установки перейти к настройке БД Оболочки в конфигурационном файле «delta.config» в соответствии с приложением А.

Примечание: не рекомендуется использовать БД H2 в промышленной эксплуатации.

3.2 Ролевая модель

РМ применяется при многопользовательском и сетевом режиме работы.

В ПП «Дельта» используются следующие роли пользователей:

- АИБ (Delta.Shell.AIB, Delta.<имя расширения>.AIB);
- администратор (Delta.Shell.Admin, Delta.<имя расширения>.Admin);
- оператор (Delta.Shell.Operator, Delta.<имя расширения>.Operator);
- пользователь оболочки с ограниченными полномочиями (Delta.Shell.Reader);
- суперпользователь (Delta.Shell.Root, Delta.<имя расширения>.Root).

Для многопользовательского режима роли пользователей устанавливаются средствами операционной системы включением пользователя в одноименные доменные группы, которые необходимо создать. Для сетевого режима назначение ролей осуществляется средствами сервера аутентификации. Пример настройки сервера аутентификации и подключения к LDAP можно найти в разделе «ПП «Дельта». Оболочка» на странице сайта Банка России по адресу https://cbr.ru/lk_uio/fcsm/t2. По ссылке доступен архив «uaa-ldap-apache-tomcat», содержащий файл описания настроек «readme.txt».

Для Оболочки должны быть назначены роли Delta.Shell.Admin, Delta.Shell.AIB, Delta.Shell.Operator, Delta.Shell.Reader. В однопользовательском режиме пользователь работает с правами суперпользователя, назначать пользователю роль Delta.Shell.Root в этом режиме нет необходимости. Проверка роли Delta.Shell.Root происходит только в многопользовательском и сетевом режиме.

При запуске ПП «Дельта» с определенной ролью будут доступны определенные функции ПП «Дельта». Списки ролей расширений и доступных для них функций,

приведены в соответствующих руководствах пользователя. Чтобы получить доступ к функциям расширения в многопользовательском и сетевом режиме, пользователю обязательно должны быть назначены роли расширения. В противном случае меню расширения не будет доступно пользователю.

Для работы в режиме администраторов пользователь должен обладать ролью Delta.Shell.Admin (для оболочки) и Delta.<имя расширения>.Admin (для расширений). Роли по своим функциям не пересекаются. Например, для пользователя с правами администратора оболочки доступен режим редактирования профиля пользователя, а для администратора расширения «Отчетность КО» доступно управление текущими асинхронными процессами.

Все операции в сетевом режиме выполняет администратор ПП «Дельта». Роль администратора ОС отсутствует и действий не предусмотрено.

3.3 Сервер аутентификации и шлюз

Сервер аутентификации должен удовлетворять следующим требованиям:

- поддержка протокола авторизации OAuth2;
- поддержка JWT-токенов;
- предоставление ролей авторизованного пользователя в области Scope;
- наличие в данных авторизации обязательных атрибутов:
 - а) user_id – идентификатор пользователя;
 - б) user_name – имя учетной записи (логин) пользователя;
 - в) email – адрес электронной почты пользователя.

Примерами серверов аутентификации, удовлетворяющими данным требованиям, могут служить UAA, Keycloak, Okta.

В качестве шлюза ПП «Дельта» использует компонент Spring Security Gateway, подробная документация о котором представлена на сайте <https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/2.2.10.BUILD-SNAPSHOT/reference/html/>. Настройка шлюза заключается в изменении файла конфигурации backend/gateway/config/application.yml, параметры в котором устанавливаются в зависимости от выбранного сервера аутентификации.

По умолчанию системные настройки сделаны под службы сервера UAA (User Account and Authentication, <https://github.com/cloudfoundry/uaa>) из фреймворка Cloud Foundry (<https://www.cloudfoundry.org/>). Если используется другой сервер аутентификации, то и настройки должны быть изменены в соответствии с документацией на этот сервер.

3.4 Подготовка к работе

3.4.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows

Для выполнения функции установки Оболочки «Рабочее место» необходимо предварительно загрузить дистрибутив, содержащий все необходимые файлы для установки и разархивировать в выбранную директорию.

Установочный дистрибутив Delta-setup<номер версии>.exe содержит все необходимые компоненты для работы ПП «Дельта».

Дистрибутив ПП «Дельта» имеет следующий состав и содержание:

- «/BACKEND» – директория с основными программными компонентами:
 - а) «/BACKEND/CHECK_CA» – рабочая директория программных компонент;
 - б) «/BACKEND/DOCS» – документация;
 - в) «/BACKEND/GATEWAY» – сетевой шлюз, компонент для маршрутизации запросов в сетевом режиме;
 - г) «/BACKEND/JDK» – среда исполнения java;
 - д) «/BACKEND/TRANSPORT_PACKAGES_IN» – рабочая директория временного хранения упаковок входящих электронных сообщений, в том числе поддиректории «/MAIL» – для временного хранения почтовых вложений, полученных через почтовый сервер, и «/UPLOAD» – для временного хранения загруженных упаковок входящих электронных сообщений;
 - е) «/BACKEND/LIB» – директория хранения системных библиотек;
 - ж) «/BACKEND/PLUGINS» – директория хранения расширений;
 - и) «/BACKEND/DB» – база данных H2;
 - к) «/BACKEND/LOG» – директория хранения log – файла и его архивов, в том числе общий лог – файл приложения в файле app.log;
 - л) «/BACKEND/DOWNLOAD» - директория для хранения обновлений Расширений, метаданных и xml-файлов, содержащих, информацию о компонентах, которые можно скачать с сервера обновлений;
 - м) «/BACKEND/UPDATE» – директория для хранения скачанных обновлений Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»;
 - н) «/BACKEND/delta.jar» – основной программный компонент Оболочки ПП «Дельта»;
 - п) «/BACKEND/delta-service.exe» - служба Windows;
 - р) «/BACKEND/delta-service.xml» - служба Windows;
 - с) «/BACKEND/delta.service» - настройки службы;

- т) «/BACKEND/main_logo.png» - заставка запуска;
- у) «/BACKEND/README.txt» - описание история изменений;
- «application.properties» – информационный файл обновления;
- «delta.config» – файл конфигурации ПП «Дельта»;
- «delta.exe» – основной исполняемый файл, запускающий ПП «Дельта»;
- «plugin-skzi-<номер версии>.zip» – архив, содержащий дистрибутив расширения для работы со СКАД «Сигнатура»;
- «start_delta.bat» – файл для запуска ПП «Дельта» из командной строки;
- «delta_run.jar» – стартер приложения ПП «Дельта»;
- «delta.ico» – значок логотипа ПП «Дельта»;
- «stop_delta.bat» – командный файл для выдачи сигнала на принудительную остановку;
- «unins000.exe» – деинсталлятор;
- «unins000.dat» – служебный файл деинсталлятора;
- «.delta» – директория хранения полученных/отправленных упаковок с ЭД, создается при запуске ПП «Дельта».

3.4.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux

В ОС Linux установочный дистрибутив delta-linux-x64-<номер версии>.tar.gz содержит компоненты аналогичные дистрибутиву в ОС Windows (п. 3.4.1), при этом исполняемый файл «delta.exe» отсутствует, для запуска ПП «Дельта» из командной строки используется файл «start_delta.sh», для принудительной остановки ПП «Дельта» используется командный файл «stop_delta.sh».

3.4.3 Настройки дополнительного ПО

3.4.3.1 Настройка Сигнатуры

При взаимодействии организации-УФР с Банком России через СВК Банка России для обеспечения работоспособности функций подписания и зашифрования данных необходимо установить и настроить дополнительно ПО.

Для ОС Windows необходимо установить и параметризовать (настроить):

- СКАД «Сигнатура» – 6» или выше;
- ППИ СКАД «Сигнатура - 6» для платформы Java. Дистрибутив установки расположен на официальном сайте Банка России в разделе «Технические ресурсы» – «Информация Центра эксплуатации платежной системы» – «Информация о новых версиях

программного обеспечения» – «Прикладные программные интерфейсы СКЗИ»:

<https://www.cbr.ru/development/mciraibis/itest/prikladnye-programmnye-interfeysy-skzi/>;

- ПК «Справочник сертификатов».

Для ОС Linux необходимо установить и параметризовать (настроить):

- ПК «Сигнатура – клиент L» версия 6 (ППИ СКАД «Сигнатура – 6» (входит в состав пакета);

- ПК «Справочник сертификатов».

Для сетевой версии ПП «Дельта» установка СКЗИ производится на сервер и выполняется настройка параметров подключения к удаленному адаптеру в Оболочке «Рабочее место» в соответствии с п. 3.11.3.5.

Для многопользовательской и однопользовательской версии установка СКЗИ производится на АРМ, где установлен ПП «Дельта» затем выполняется установка Адаптера СКЗИ в соответствии с п. 3.6.2.

3.4.3.2 Настройка КриптоПро

В случае взаимодействия организации–УФР с Банком России через ЛК УИО ВП ЕПВВ необходимо установить и параметризовать (настроить) СКЗИ «КриптоПро» CSP версии 5.0 R2 (5.0.12000) и выше, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://www.cryptopro.ru/products/csp>. При установке необходимо использовать настройки по умолчанию, дополнительные параметры не указывать.

Также необходимо загрузить утилиту командной строки cryptcsr.exe, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads>. Версия утилиты должна соответствовать версии КриптоПро.

Для использования браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in необходимо его скачать на сайте <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin>.

3.5 Управление Оболочкой «Рабочее место» ПП «Дельта»

3.5.1 Установка Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в ОС Windows

Установка ПП «Дельта» проводится с помощью запуска файла Delta – setup – <номер версии>.exe под учётной записью с правами администратора ОС.

В сетевом режиме установка осуществляется на сервер приложений.

В некоторых версиях ОС возможна блокировка запуска файла. В этом случае необходимо дать разрешение на внесение изменений в компьютер этому издателю.

Внимание! При повторной установке ПП «Дельта» рекомендуется удалить ПП «Дельта» в соответствии с п. 3.5.7, при этом данные предыдущей версии по Оболочке и Расширению будут удалены. В противном случае ПП «Дельта» установится в имеющуюся папку, данные предыдущей версии по Оболочке и Расширению сохранятся.

Для стабильной работы ПП «Дельта» необходимо на АРМ пользователя и на сервере Оболочки разрешить протокол WebSocket.

В начале установки необходимо выбрать язык, который будет использоваться в процессе установки. ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта»

Далее пользователю необходимо указать произвольный каталог, в который будет установлен ПП «Дельта». ЭФ выбора каталога для установки, отображается в соответствии с рисунком 2. По умолчанию ПП «Дельта» устанавливается в каталог C:\Delta – <номер версии>.




Рисунок 2 – ЭФ выбора целевого каталога для установки ПП «Дельта»

На следующем шаге установки следует выбрать дополнительные задачи, например, создание значка (ярлыка) на Рабочем столе. Для этого необходимо активировать флаг в соответствующей строке. ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3 – ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта»

При нажатии кнопки «Далее» отобразится ЭФ в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4 – ЭФ активации процесса установки ПП «Дельта»

Далее необходимо нажать кнопку «Установить» для активации процесса установки. ЭФ активации процесса установки ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 5. Процесс установки ПП «Дельта» возможно прервать. Для этого необходимо нажать кнопку «Отмена».




Рисунок 5 – ЭФ процесса установки ПП «Дельта»

Для завершения установки ПП «Дельта» следует нажать кнопку «Завершить» в соответствии с рисунком 6. При активном флаге в чек – боксе «Запустить Дельта» после завершения установки будет автоматически запущен ПП «Дельта». Не рекомендуется устанавливать данный флаг при решении использовать не внутреннюю БД Н2 для Оболочки (в любом режиме).




Рисунок 6 – ЭФ завершения установки ПП «Дельта»

При возникновении уведомления о блокировке доступа со стороны Защитника Windows следует активировать чек – бокс в строке «Частные сети, например, домашняя или рабочая сеть» и нажать кнопку «Разрешить доступ» в соответствии с рисунком 7.




Рисунок 7 – ЭФ разрешения доступа после установки ПП «Дельта»

Для исключения ложных срабатываний СЗИ от ВВК рекомендуется директорию установки ПП «Дельта» добавить в исключения антивирусного ПО.

3.5.1.1 Однопользовательский режим работы

В случае однопользовательского режима и решения использовать встроенную БД Н2 следует перейти к запуску приложения.

В случае однопользовательского режима и решения использовать локальную БД PostgreSQL, необходимо скачать с сайта Банка России инсталлятор: pg-delta-12.2.exe. Скачанный файл помещается в папку с установленным ПП «Дельта» и запускается. Перед запуском следует убедиться, что ПП «Дельта» не запущен.

Если локальная БД PostgreSQL уже была ранее установлена (присутствует папка backend\sqldb), то будет выдан запрос на подтверждение перезаписи.

При возникновении уведомления о блокировке запуска со стороны Защитника Windows в открывшейся ЭФ, в соответствии с рисунком 8, нажать кнопку «Подробнее».




Рисунок 8 – Сообщение Windows о блокировке

В открывшейся в соответствии с рисунком 9 ЭФ нажать кнопку «Выполнить в любом случае».




Рисунок 9 – Подтверждение выполнения установки

В открывшемся в соответствии с рисунком 10 ЭФ меню установки нажать кнопку «Извлечь» и дождаться окончания установки.




Рисунок 10 – ЭФ «Установка PostgreSQL 12.2»

По окончании процесса в папку с ПП «Дельта» будет установлена portable-версия СУБД PostgreSQL 12.2, а ПП «Дельта» будет перенастроен на ее использование.

3.5.1.2 Сетевой режим работы

Для переключения в сетевой режим в файле «delta.config» необходимо:

- указать тип аутентификации «oauth2» в параметре «delta.security.authentication»:
- delta.security.authentication=oauth2;
- настроить сопряжение с сервером аутентификации в файле «delta.config»:
- delta.jwk.url=<адрес службы криптографических ключей токенов>;
- указать путь к файлу настроек шлюза (по умолчанию config/application.yml):
- delta.gateway.config=<путь к файлу настроек шлюза>;
- произвести настройку в соответствии с документацией на сервер аутентификации и руководству к Spring Cloud Gateway;
- произвести при необходимости сопоставление ролей ПП «Дельта» группам LDAP на сервере аутентификации.

В случае решения использовать встроенную БД H2 настраивать доступ к БД Оболочки не нужно.

В случае решения использовать внешнюю БД для данных Оболочки необходимо провести следующие настройки в файле «delta.config»:

delta.db.url=<строка подключения к БД>
delta.db.username=<имя пользователя БД>
delta.db.password=<пароль пользователя БД>
delta.db.driver=<имя класса драйвера>
delta.db.startpostgresql=no

Пользователь, указанный в параметре «delta.db.user», должен обладать полномочиями на создание объектов БД, поскольку при первом запуске ПП «Дельта» происходит автоматическое создание структуры.

Для БД типа Oracle пользователь должен обязательно называться UNCL_CORE.

Для зашифрования пользовательского пароля в файле «delta.config» (параметр «delta.db.password») предусмотрен специальный сервис. Чтобы им воспользоваться, необходимо на сервере с установленным и запущенным в однопользовательском режиме ПП «Дельта» выполнить команду: `http://127.0.0.1:<порт>/profile/encrypt-password?plainPassword=<шифруемый пароль>`.

Пример: `curl http://127.0.0.1:8080/profile/encrypt-password?plainPassword=secret`
Ответом будет сообщение в формате JSON, поле «data» которого содержит зашифрованный пароль в кавычках.

Пример: `{"resultCode":0,"message":null,"data":"ENC(vJavdz0hX4b89PKkryghfYGN0QlQSuu0CXSTMh01IXQu6aWLVE6qg6feHXtrf+52)"}`

Пароль «secret» был зашифрован в строке:
`ENC(vJavdz0hX4b89PKkryghfYGN0QlQSuu0CXSTMh01IXQu6aWLVE6qg6feHXtrf+52)`.
Этой строкой можно заменить пароль в параметре «delta.db.password», чтобы не хранить его в открытом виде.

3.5.2 Выход из программы

Начиная с версии 2.0 для завершения работы в ПП «Дельта» (остановки сервера) необходимо однократным нажатием ПКМ на логотипе ПП «Дельта» в панели отображения скрытых значков Windows вызвать меню и нажать кнопку «Выход». Далее следует закрыть вкладку браузера.

Также остановить работу сервера можно путем запуска на выполнение файла «stop_delta.bat» – для ОС Windows, «stop_delta.sh» – для ОС Linux, расположенных в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта». Далее необходимо закрыть вкладку браузера.

3.5.3 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux

Для установки и запуска ПП «Дельта» в ОС Linux необходимо выполнить следующие шаги:

- скачать дистрибутив «delta-linux-x64 - <номер версии>.tar.gz»;

- запустить в командной строке команду `tar -xzf delta-linux-x64 - 2.6.4.tar.gz`;
- запустить файл «start_delta.sh», расположенный в корневом каталоге ПП «Дельта».

Для установки ПП «Дельта» в ОС Linux прав администратора ОС не требуется.

Для стабильной работы ПП «Дельта» необходимо на АРМ пользователя и на сервере Оболочки разрешить протокол WebSocket.

3.5.4 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows

Для запуска ПП «Дельта» в однопользовательском и многопользовательском режимах, а также для запуска сервера необходимо выполнить следующие действия:

- запустить на выполнение файл `delta.exe`, расположенный в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта»;
- через ярлык, созданный на Рабочем столе пользователя при установке.

Работа в сетевом режиме осуществляется через браузер, в адресной строке которого указывается следующий адрес сервера с установленным ПП «Дельта»:
`http://ip_сервера:порт/delta`.

ПП «Дельта» поддерживает браузеры:

- Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше;
- Google Chrome версии 100.0.5481.77 и выше;
- Mozilla FireFox версии 100.0 и выше;
- Microsoft Edge версии 95.0.1020.44 и выше.

Основным поддерживаемым браузером является Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше.

3.5.5 Главная форма ПП «Дельта»

Главная ЭФ ПП «Дельта» в соответствии с рисунком 11 состоит из следующих рабочих пространств:

- строка меню с элементами:
 - а) вкладка «Управление»;
 - б) вкладки с наименованием установленных Расширений (при наличии);
 - в) наименование активного профиля настроек пользователя, под которым производится работа в текущем сеансе;
 - г) элемент панели уведомлений;
- панель инструментов;
- рабочая область.

Главное меню обеспечивает доступ к функциям приложения, реализующим бизнес – процесс ПП «Дельта».

Номер версии расположен внизу ЭФ «Справка» в соответствии с рисунком 162.

Строка меню обеспечивает быстрый доступ к функциям ПП «Дельта» и содержит вкладку «Управление». После установки и активации Расширений в строке меню добавляются вкладки с наименованиями установленных Расширений. Каждая вкладка имеет свой набор инструментов.

На вкладке меню «Управление» для администратора доступны следующие инструменты:

- «Компоненты»;
- «Подготовка ЭД»;
- «Журналы»;
- «Пользователи и роли» – при использовании многопользовательского режима;
- «Активность» – при использовании сетевого режима;
- «Настройки»;
- «Справка»;
- «Выход» – при использовании сетевого режима.







Рисунок 11 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

При использовании сетевого режима в соответствии с рисунком 12 на панели

управления вкладки «Управление» присутствует пиктограмма  Активность и кнопка  Выход, пиктограмма  Пользователи/Роли отсутствует.







Рисунок 12 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в сетевом режиме

При использовании многопользовательского режима в соответствии с рисунком 13

на панели управления вкладки «Управление» присутствуют пиктограмма  Пользователи/Роли ,

пиктограммы  Активность и  Выход отсутствуют.




Рисунок 13 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в
многопользовательском режиме

При использовании БД Н2, на главной ЭФ появится сообщение: «Демо-режим (используется БД Н2)» в соответствии с рисунком 14.

Примечание: не рекомендуется использовать БД Н2 в промышленной эксплуатации.




Рисунок 14 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» при использовании БД Н2

3.5.6 Обновление Оболочки ПП «Дельта»

Организации, использующие ПП «Дельта», обязаны устанавливать все обновления ПО. Поддержка старых версий не осуществляется.

Использование Центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России.

Доступ к функции управления обновлениями Оболочки соответствии с рисунком 15

осуществляется в меню «Управление» →  на панели управления → вкладка «Оболочка».





Рисунок 15 – ЭФ «Оболочка»

На вкладке «Оболочка» Администратору доступны следующие функции:

- скачивание обновлений Оболочки с сайта Банка России;

- загрузка обновлений с диска;
- установка обновлений Оболочки;
- скачивание документации Оболочки;
- удаление документации Оболочки предыдущего релиза.

На вкладке «Оболочка» присутствуют следующие экранные области:

- «ПП «Дельта»» – содержит следующие данные:
 - 1) информация о текущем релизе: версия и дата выпуска;
 - 2) скачанная версия обновления;
- «Обновления» – содержит следующие данные:
 - а) обновления Оболочки, полученные с сайта Банка России/загруженные с локального диска (выше текущей версии). У обновления присутствуют следующие атрибуты: номер версии, наименование обновления, дата выпуска версии, хэш-сумма;
 - б) ссылка «Скачать» – будет выполнена загрузка архива обновления с ресурса, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке );
 - в) ссылка «Readme» появляется после скачивания обновления. По данной ссылке в соответствии с рисунком 16 открывается ЭФ со следующей информацией:
 - 1) номер и дата версии обновления, готового к установке;
 - 2) контрольная сумма по алгоритму MD5 или SHA3-512;
 - 3) описание версий Оболочки;





Рисунок 16 – ЭФ «Обновление «Дельта Оболочка». Readme»

г) ссылка «Отменить установку» – появляется после скачивания обновления. По нажатию данной ссылки выполнится отмена установки обновления. Функция доступна только до перезапуска ПП «Дельта»;

- «Документы и инструкции» – содержит документацию предыдущей версии и установленной новой версии Оболочки;
- ссылка «Загрузить с диска» предназначена для загрузки обновления с локального диска.

Порядок установки обновлений:

- на вкладке «Оболочка» получить обновление одним из двух способов:
 - а) нажать на кнопку . В экранной области «Обновления» в соответствии с рисунком 15 отобразятся обновления, доступные для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления. Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 17.

Внимание! Обновления загружаются с адреса: <http://download.cbr.ru>. При этом в системных настройках в поле «Адрес центра обновления» в соответствии с п. 3.11.5 должен быть указан следующий адрес: <https://portal15.cbr.ru/documents/delta/>.

Для загрузки архивов обновлений используется протокол HTTP, а для получения информации о наличии обновлений – HTTPS. Необходимо это учесть в настройках файерволла;

б) нажать на ссылку «Загрузить с диска». В открывшейся ЭФ выбрать файл обновления в формате «delta_update_<номер версии>.zip» и нажать «Открыть». Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 17. Обновление будет применено при следующем запуске ПП «Дельта».





Рисунок 17 – Информационное сообщение

На экранной форме Оболочки появится предупреждение о готовности к установке новой версии  Обновление до версии 4.6.8 от 15.11.2024 готово к установке, перезапустите Дельту .

При повторной загрузке уже загруженной версии будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 18.





Рисунок 18 – Сообщение при повторной загрузке версии с диска.

При необходимости возможно отменить установку по нажатию ссылки «Отменить установку» в строке со скачанным/загруженным обновлением¹ в соответствии с рисунком 19;

¹Отмена установки возможна только в рамках текущего сеанса.



ПП «Дельта»

Версия: **4.4.6** Дата выпуска: **16.07.2024**

Программный продукт «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности участников финансового рынка в процессе подготовки и направления в Банк России отчетности и иной информации.

Обновление до версии 4.6.8 от 15.11.2024 готово к установке, перезапустите Дельту

^ Обновления

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	
4.6.8	Обновление «Дельта Оболочка»	15.11.2024	Проверена	Отменить установку Readme
4.5.10	Обновление «Дельта Оболочка»	20.09.2024		Скачать
4.5.9	Обновление «Дельта Оболочка»	18.09.2024		Скачать
4.4.6	Обновление «Дельта Оболочка»	16.07.2024		Установлено


✓ Документы и инструкции

> [Загрузить с диска](#)

Рисунок 19 – ЭФ «Обновление». Отмена обновления

– перезапустить ПП «Дельта» и убедиться, что после повторного входа в экранной области «ПП «Дельта»» отображается дата и номер установленного обновления в соответствии с рисунком 20.

Примечание – при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла релиза/обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Оболочки. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Оболочки.



ПП «Дельта»

Версия: 5.0.2 Дата выпуска: 2024-11-29

Программный продукт «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности участников финансового рынка в процессе подготовки и направления в Банк России отчетности и иной информации.

✓ Документы и инструкции

> [Загрузка с диска](#)

Рисунок 20 – вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

Для скачивания документации необходимо в экранной области «Документы и инструкции» нажать на ссылку с документом в соответствии с рисунком 21. Для удаления предыдущей версии документа следует нажать на ссылку «Удалить».




Рисунок 21 – вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

При обновлении Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» необходимо перенести директории хранения упаковок и квитанций («ТК», «ТА_LK», «Receipt», «Reports»), хранящиеся в папке %USERPROFILE%\Документы (Documents) в хранилище файлов ПП «Дельта» (по умолчанию %USERPROFILE%\delta). Начиная с версии 2.5.8 директорию хранения этих файлов можно настроить и перенести туда папки хранения файлов ТК, ТА_LK, Receipt и папку Reports: меню «Управление» → пиктограмма «Настроить» → вкладка «Системные настройки» → раздел «Управление хранением» → подраздел «Хранение упаковок и квитанций» → поле «Директория хранения по умолчанию». В случае отсутствия директории «Receipt»\«ТА» их необходимо создать вручную.

3.5.7 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

Удаление Оболочки осуществляется под учётной записью администратора ОС. Для удаления Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» на панели управления Windows необходимо выбрать раздел «Установка и удаление программ», затем в открывшемся списке установленных программ найти файл «Delta-setup-<номер версии>.exe» и удалить его.


3.6 Управление Расширениями

В ПП «Дельта» функции загрузки и установки Расширений реализуются через Центр обновления. Использование Центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России. Пользователю доступны функции установки, обновления, просмотра информации по установленным Расширениям, активации, деактивации и удаления Расширений.

Доступ к параметрам настроек Расширений находится в зоне ответственности соответствующего Расширения, в соответствии с используемой РМ.

3.6.1 Установка/обновление Расширения

Доступ к функции управления Расширениями осуществляется в меню «Управление»

→пиктограмма  на панели управления→ вкладка «Расширения» соответствии с рисунком 22.





Рисунок 22 – Вкладка «Расширения»

Вкладка Расширения предназначена для установки, обновления, проверки целостности загруженного файла обновления Расширений и метаданных¹.

¹ Управление метаданными описано в п. 3.7.

На вкладке «Расширения» в соответствии с рисунком 22 присутствуют следующие экранные области:


– «Установленные» – в данной области отображается установленное обновление и информация о нем. В меню «Обновления» для каждого обновления присутствует следующая информация:

а) о текущем установленном обновлении Расширения с указанием номера и даты версии¹. По значку  в поле «Файл» отображается краткое описание обновления;

б) о готовых к скачиванию и установке обновлениях;

– «Доступные для установки» – в данной области отображаются доступные для установки Расширения с возможностями: скачать, установить, удалить.

– Ссылка «Установка компонентов с диска» предназначена для загрузки обновлений с локального диска.

Ссылка «Скачать» предназначена для загрузки архива обновления с ресурса Банка России, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке ).


***Примечание** – при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Расширения. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Расширения.*

Ссылка «Установить» предназначена для установки скачанного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Удалить файл» предназначена для удаления, скачанного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Readme» появляется после скачивания обновления, предназначена для открытия ЭФ в соответствии с рисунком 23, на которой отображена информации о номере и дате версии, хэш-сумме и типу алгоритма вычисления.

Значок  означает наличие нескачанных обновлений.

¹ Для скачанных/установленных обновлений Расширений/Метаданных отображается статус проверки контрольной суммы, по значку  в поле «Хэш-сумма» отображается контрольная сумма.





Рисунок 23 – Просмотр «Readme» обновления Расширения

В ЭФ «Обновление «Отчетность КО». «Readme» в соответствии с рисунком 23 при нажатии кнопки **УСТАНОВИТЬ** будет произведена установка Расширения.

Зависшее расширение можно принудительно остановить кнопкой , которая появляется после 10 секунд отсутствия отклика расширения в соответствии с рисунком 24.

Установленные





Рисунок 24 – Вкладка «Расширение» кнопка принудительной остановки Расширения

При активизации кнопки принудительной остановки расширения  на экране появляется информационное сообщение в соответствии с рисунком 25.




Рисунок 25 – Информационное сообщение о принудительной остановке расширения

Порядок установки/обновления Расширения:

а) на вкладке «Расширения» установка/обновление Расширения возможна одним из двух способов:

- 1) нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ** в соответствии с рисунком 22. В экранной области «Доступные для установки» / «Установленные» в соответствии с рисунками 26 и 27 отобразится обновление, доступное для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления.

Внимание! Обновления загружаются с адреса: <http://download.cbr.ru>. При этом в системных настройках в поле «Адрес центра обновления» в соответствии с п. 3.11.5 должен быть указан следующий адрес: <https://portal5.cbr.ru/documents/delta/>.

Для загрузки архивов обновлений используется протокол HTTP, а для получения информации о наличии обновлений – HTTPS. Необходимо это учесть в настройках файерволла;




Рисунок 26 – Вкладка «Расширения». Установка с сайта Банка России. Экранная область «Доступные для установки»




Рисунок 27 – Вкладка «Расширения». Обновление с сайта Банка России Экранная область «Установленные»

- 2) нажать на ссылку «Установка компонентов с диска». В открывшейся ЭФ в соответствии с рисунком 28 выбрать файл, предварительно сохраненный на локальном диске, в формате «.zip», например, для Расширения «Отчетность КО» файл имеет формат «delta-ko-app-<номер версии>.zip», и нажать кнопку «Открыть»;





Рисунок 28 – Вкладка «Расширения». «Установка компонентов с диска»

- б) для скачанного обновления появится возможность установить либо удалить файл. Для обновлений, загруженных через Центр обновления, в соответствии с рисунком 29, отобразится информация о проверке хэш-суммы. При наведении на пиктограмму  в открывшемся окне будет отображена хэш-сумма. В случае загрузки компонента с диска в поле «Хэш-сумма» будет отображаться значение «Отсутствует»;

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	
2.8.12	Обновление «Отчётность КО» 	13.03.2023	Проверена 	Установить Удалить файл Readme

Рисунок 29 – Обновление, готовое к установке

- в) для установки обновления необходимо нажать «Установить». Пользователю будет выдано информационное сообщение об успешной установке Расширения в соответствии с рисунком 30;








Рисунок 30 – Информационное сообщение об успешной установке Расширения

- г) в сетевой версии Оболочки при использовании внешней БД для расширения (до его активации) необходимо выполнить настройку параметров запуска расширений. Для

этого следует перейти в меню «Управление»→ пиктограмма  на панели управления→ вкладка «Системные настройки»→ «Управление хранением» →«Параметры запуска расширения» в соответствии с п. 3.11.4.2.

д) инициализировать (активировать) Расширение, поменяв значок  на .

Для деактивации установленных расширений используется кнопка . Вид ЭФ после активации Расширения отображается в соответствии с рисунком 31.




Рисунок 31 – Главная ЭФ «Расширения» с установленными Расширениями «Адаптер к СКЗИ» и «Отчетность КО»

Просмотр информации о загруженном Расширении в соответствии с рисунком 32 доступен при однократном клике ЛКМ на название Расширения. Информация включает в себя: версию, дату выпуска и описание.




Рисунок 32 – ЭФ просмотра информации установленного Расширения

Для восстановления предыдущей версии Расширения необходимо повторить загрузку и установку в соответствии с пунктами «а)» – «д)», используя ссылку «Установка компонентов с диска».

Для рационального использования дискового пространства рекомендуется своевременно удалять устаревшие (ранее загруженные и установленные) версии обновлений расширений и их метаданных.

3.6.2 Установка «Адаптера СКЗИ»

Для обеспечения функции зашифрования и подписания пакетов через СВК необходимо установить плагин «Адаптер к СКЗИ».

Плагин «Адаптер к СКЗИ» распространяется через портал Банка России в разделе «Программы подготовки электронных документов участников информационного обмена» – https://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/#t2.

Начиная с версии ПП «Дельта» 4.1.3 Адаптер СКЗИ публикуется в отдельном пакете, внутри пакета – 2 версии Адаптера:

- версия х.х.х.468 Адаптера СКЗИ поддерживает ППИ ПК «Сигнатура-Сертификат L» версии 6.0.480.0 (ОС Linux) и ППИ СКАД «Сигнатура» для платформы java версии 6.0.468.0 (ОС Windows);


- версия х.х.х.486 Адаптера СКЗИ поддерживает ППИ СКАД «Сигнатура» для платформы java версии 6.0.486.0 (ОС Windows) и ППИ ПК «Сигнатура-Сертификат L» версии 6.0.496.0 (ОС Linux);

Файл дистрибутива «plugin-skzi-<номер версии>.zip» следует скачать, распаковать нужную версию и установить её через «Установка компонентов с диска» в соответствии с пунктом перечисления п. 3.6.1.

3.6.3 Удаление Расширения

Для удаления Расширения ПП «Дельта» (например, Расширение «Отчётность КО») необходимо выполнить следующие действия:

- запустить оболочку ПП «Дельта» через ярлык на Рабочем столе или файл delta.exe;

- выбрать на панели управления оболочки вкладку «Управление» – «Компоненты» – «Расширения», затем нажать на кнопку «Удалить расширение» , расположенную справа от кнопки активации/деактивации Расширений, в соответствии с рисунком 33;




Рисунок 33 – Удаление Расширения

– подтвердить/отменить операцию удаления в соответствии с рисунком 34:

- а) в случае, если в поле ☐ «Удалить все данные расширения» флаг не установлен, в соответствии с рисунком 34, будет удалено только Расширение, все данные будут доступны после повторной установки Расширения;




Рисунок 34 – ЭФ подтверждения удаления Расширения

- б) в случае, если в поле ☒ «Удалить все данные расширения» установлен флаг, удаляются все данные Расширения в соответствии с рисунком 35.





Рисунок 35 – ЭФ подтверждения удаления Расширения и всех данных

3.7 Управление Метаданными

Доступ к функции управления Метаданными осуществляется меню «Управление»→



на панели управления→ вкладка «Расширения». При наличии пакетов Метаданных, размещенных на ресурсе Банка России для соответствующего расширения, после раздела «Обновления», в соответствии с рисунком 36, будет отображен раздел «Метаданные».






Рисунок 36 – Раздел «Метаданные» вкладки Расширение «Отчётность КО»

Значок  означает наличие нескачанных обновлений.

Получить метаданные в соответствии с рисунком 36, возможно двумя способами:

- с помощью кнопки  (при наличии соединения с интернетом будет проведена проверка наличия обновления на сайте Банка России);
- с помощью ссылки «Установка компонентов с диска».

Для загрузки пакета метаданных с ресурса Банка России необходимо:

- на вкладке «Расширения» нажать на кнопку  /нажать на ссылку. В экранной области «Установленные» вкладки «Расширения» в меню «Метаданные» будут отображены версии пакетов метаданных, размещенных на ресурсе;
- нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимой версии метаданных.

Примечание — при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Расширения. Тип алгоритма вычисления контрольной

суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Расширения.

Файл пакета метаданных будет загружен в директорию «Delta\backend\download\<наименование расширения>\metadata».

Для загрузки метаданных в расширение необходимо разархивировать файл и выполнить загрузку в соответствии с порядком, определенным в эксплуатационной документации соответствующего расширения.

Загруженный файл пакета метаданных можно удалить по ссылке «Удалить файл».

Кроме того, возможен просмотр сопроводительной информации к пакету метаданных по ссылке «Readme». По ссылке «Readme» открывается ЭФ с номером, датой версии, описанием скачанного обновления в соответствии с рисунком 37.







Рисунок 37 – Просмотр «Readme»

В соответствии с рисунком 36 поле «Хэш-сумма» отображается статус проверки (например, «Проверена»), по значку  в поле «Хэш-сумма» – значение контрольной суммы. По значку  в поле «Файл» отображается краткая информация о версии метаданных.

3.8 Управление Классификаторами

3.8.1 ЭФ «Классификаторы»

Доступ к функции управления Классификаторами осуществляется в меню

«Управление» → пиктограмма  на панели управления → вкладка «Классификаторы» в соответствии с рисунком 38.








Рисунок 38 – ЭФ «Классификаторы»

Оболочка обеспечивает первоначальное скачивание в ручном режиме из ЦЗПО требуемого классификатора и его дальнейшее автоматическое либо ручное обновление. Скачанные версии заносятся в историю классификаторов.

В ЭФ «Классификаторы» в соответствии с рисунком 38 расположены следующие кнопки:

-  – при наличии соединения с интернетом отвечает за проверку наличия обновления на сайте Банка России);
-  «Загрузить» – отвечает за загрузку новых и обновление установленных классификаторов, выбранных с помощью чекбокса;

-  «Установить с диска» – отвечает за загрузку файлов с диска;
-  «Удалить» – отвечает за удаление всех сохраненных версий того классификатора, напротив которого нажата кнопка «Удалить». Появляется всплывающее сообщение, изображенное на рисунке 39.




Рисунок 39 – Всплывающее окно об удалении нескольких выбранных классификаторов

Статусы классификаторов: «Скачать», «Обновить», «Обновлено».

Изначальный статус всех классификаторов – «Скачать».

Скачанные классификаторы перемещаются вверх таблицы ЭФ «Классификаторы».

Таблица с классификаторами в соответствии с рисунком 38 содержит следующие атрибуты:

- «Наименование» – полное наименование классификатора.

Нажатие на наименование и открытие таблицы с историей версий классификатора (рисунок 41), доступно только для загруженных классификаторов, у которых скачана хотя бы одна версия и присутствует статус «Обновить» и «Обновлено». Подробное описание таблицы с историей версий классификатора – в п. 3.8.2;

- «Классификатор» – наименование файла классификатора (уникальный код классификатора);

- «Периодичность» – значение может принимать статус «Регулярный», «Нерегулярный», «Ежедневный».

- «Выпущен» – дата выпуска классификатора;

- «Загружен» – дата загрузки классификатора пользователем. Отображается только для последней загруженной версии классификатора. При наличии доступной для загрузки новой версии классификатора дата загрузки не отображается, вне зависимости от того загружался классификатор хоть раз ранее или нет;

- «Хэш-сумма» – результат проверки контрольной суммы файла. Для классификаторов с периодичностью «Ежедневный», хэш-сумма всегда будет пустой;

– «Статус» – может принимать значение «Обновить», «Обновлено», «Скачать». По данной колонке фильтруется вся таблица. Первыми указаны классификаторы со статусом «Обновить», далее «Обновлено» и последними со статусом «Скачать».

При нажатии на ссылку «Удалить» появляется сообщение в соответствии с рисунком 40. При этом удаляется только содержимое, а строка с наименованием классификатора остается, но переходит в статус «Скачать» и перемещается вниз, после всех загруженных классификаторов.




Рисунок 40 – Всплывающее окно об удалении классификатора в выбранной строке



При скачивании классификатора он сохраняется в папку «\Delta\backend\download\nsi».

3.8.2 История версий классификатора

При нажатии на наименование классификатора в колонке «Наименование» (рисунок 38) отображается таблица с историей версий классификатора в соответствии с рисунком 41. В ней перечислены все загруженные версии выбранного классификатора, даты их загрузки и даты начала действия. В таблице доступно только удаление уже скачанных версий. Сортировка версий в таблице – по убыванию даты выпуска.




Рисунок 41 – архив скачанных версий классификатора

Предусмотрена возможность удаления отдельных или всех загруженных версий классификатора. Для удаления отдельных классификаторов необходимо напротив одного из них нажать на ссылку [Удалить](#), подтвердить удаление. Для удаления нескольких классификаторов необходимо поставить отметки в чекбоксах и нажать на кнопку  «Удаление загруженных классификаторов». Для удаления всех загруженных версий классификаторов необходимо в шапке таблицы поставить отметку в чекбоксе ☐ и нажать на кнопку  «Удаление загруженных классификаторов», подтвердить удаление.

3.8.3 Обновление регулярных/нерегулярных Классификаторов

Обновить классификаторы возможно следующими способами:

– воспользоваться кнопкой  «Установить с диска» и выбрать классификатор для загрузки. После установки классификатор будет иметь статус **Обновлено** – если была загружена последняя версия классификатора или статус [Обновить](#) – если была загружена не самая последняя версия классификатора.

Если при загрузке с диска:



а) добавляется более старая версия уже существующего классификатора, которому требуется обновление, то она помещается к остальным загруженным

классификаторам в таблицу с историей версий классификатора (рисунок 41), а статус «Обновить» не изменяется;

б) добавляется новая версия (обновление) уже существующего классификатора со статусом «Обновить», то он также помещается к остальным загруженным классификаторам в таблицу с историей версий классификатора (рисунок 41), а статус «Обновить» изменяется на «Обновлено».

в) добавляется классификатор, которого в списке нет, то он добавляется в таблицу в ЭФ «Классификаторы» (рисунок 38).

Нажатие на наименование и открытие таблицы с историей версий классификатора (рисунок 41), доступно только для загруженных классификаторов, у которых скачана хотя бы одна версия и присутствует статус «Обновить» и «Обновлено». Сортировка версий в таблице – по убыванию даты выпуска.

– воспользоваться кнопкой  , затем напротив классификатора нажать на ссылку [Скачать](#) или с помощью чекбокса ☐ выбрать классификаторы и нажать на кнопку  «Загрузить»;

– воспользоваться ссылкой [Обновить](#) для обновления установленного классификатора.

Также классификаторы могут обновляться автоматически каждые 4 часа при активации специального переключателя в системных настройках «Автоматическое обновление классификаторов» согласно п. 3.11.5.

3.8.4 Обновление ежедневных классификаторов

Для обновления ежедневных классификаторов на ЭФ «Классификаторы» необходимо выполнить следующее:

а) нажать на ссылку [Скачать](#) в соответствии с рисунком 42;





Рисунок 42 – ЭФ «Классификаторы»

б) в открывшейся ЭФ «Скачать <Наименование классификатора> за выбранную дату» с помощью кнопки календаря  необходимо выбрать период, за который требуется скачать классификатор в соответствии с рисунком 43;






Рисунок 43 – ЭФ «Скачать <Наименование классификатора> за выбранную дату»

- в) после выбора периода нажать на кнопку  либо  ;
- г) нажать на ссылку [Обновить](#) в соответствии с рисунком 44;




Рисунок 44 – ЭФ «Классификаторы»

д) снова выбрать период аналогично п. б). Статус обновленного ежедневного классификатора изменится на **Обновлено** в соответствии с рисунком 45.





Рисунок 45 – ЭФ «Классификаторы»

3.9 Управление профилями

Доступ к функции управления профилями осуществляется в меню «Управление»→

пиктограмма  на панели управления→ вкладка «Управление профилями» в соответствии с рисунком 46.






Рисунок 46 – вкладка «Управление профилями»

Администратору ПП «Дельта» на вкладке «Управление профилями» доступны следующие возможности:




- управление собственным профилем и настройками;
- управление чужими профилями и настройками.


3.9.1 Управление собственным профилем





Доступ к функции управления собственными профилями осуществляется в меню «Управление» →  **Настройки** на панели управления → вкладка «Управление профилями» в соответствии с рисунком 46.

В левой части ЭФ расположено текстовое значение наименования профиля, под которым производится текущий сеанс работы с ПП «Дельта». При нажатии ЛКМ на пиктограмму  отобразится выпадающий список, содержащий имена профилей, доступных пользователю, либо сообщение об отсутствии других доступных профилей.



Ниже расположены следующие параметры:

-  – кнопка для выбора профиля другого пользователя;
-  **? Основной профиль** – переключатель;
-  – для ввода имени пользователя. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы¹;

-  – для ввода адреса электронной почты. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы²;





-  – для ввода телефона пользователя;
-  – для ввода факса пользователя;
-  – для ввода должности пользователя;
-  – для ввода краткого описания профиля.

Далее располагаются пиктограммы управления профилем:

-  – «Создать новый профиль»;
-  – «Удалить текущий профиль»;


¹ При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

² При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

-  – «Импорт в текущий профиль»;
-  – «Экспорт текущего профиля»;
-  – сохранение изменений;
-  – отмена изменений.

3.9.1.1 Переключатель «Основной профиль»

Переключатель «Основной профиль» позволяет:

- активировать «Основной профиль» при наличии нескольких собственных профилей. Для активации основного профиля необходимо в соответствии с рисунком 46 выбрать профиль по кнопке рядом с именем профиля  и нажать на переключатель

 ? Основной профиль . Профиль станет активным –  ? Основной профиль .

Если у Администратора только один профиль, то по умолчанию он будет являться основным. Переключатель «Основной профиль» не доступен в том случае, если он активен. «Основной профиль» может быть активирован только на одном профиле;

- определять активный профиль выбранного пользователя из нескольких имеющихся (если у пользователя два и более профилей). При просмотре профиля пользователя по умолчанию отображается его «Основной профиль». Администратор видит активированный/деактивированный переключатель «Основной профиль» при переключении между профилями пользователя, но не может самостоятельно его активировать/деактивировать.

3.9.1.2 Создание профиля

По нажатию ЛКМ по пиктограмме  происходит вызов ЭФ «Создание профиля настроек» в соответствии с рисунком 47.




Рисунок 47 – ЭФ «Создание профиля настроек»

В поле ^{*} Имя профиля необходимо ввести наименование нового профиля.

Для копирования данных текущего профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг ☒ Скопировать текущие данные в новый профиль.

Для импорта данных другого профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг ☒ Импортировать данные из другого профиля. В открывшейся ЭФ выбора файла необходимо указать путь к файлу ранее выгруженного и сохраненного профиля.

После заполнения необходимых полей кнопка становится активной. При нажатии на неё ЛКМ выполняется создание профиля с учётом выставленного флага («Скопировать текущие данные в новый профиль» или «Импортировать данные из другого профиля»). При нажатии ЛКМ на кнопку происходит закрытие ЭФ «Создание профиля настроек». Отменить создание профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу ЭФ.

3.9.1.3 Редактирование профиля

Для редактирования профиля необходимо скорректировать любой параметр, указанный п. 3.9.1 и нажать на кнопку . Также есть возможность выполнить импорт/экспорт профиля.

3.9.1.4 Удаление профиля

По нажатию ЛКМ по пиктограмме  происходит вызов ЭФ «Удаление профиля <наименование профиля>» в соответствии с рисунком 48.









Рисунок 48 – ЭФ «Удаление профиля»

Перед удалением выбранного профиля необходимо в поле  * Сменить на при помощи кнопки выпадающего списка  выбрать имя профиля, который станет активным после удаления текущего. При нажатии ЛКМ на кнопку  появится окно с подтверждением удаления профиля («Да»/«Нет»). При подтверждении удаления происходит удаление текущего профиля и замена его на профиль, выбранный из выпадающего списка. При нажатии ЛКМ на кнопку  происходит закрытие ЭФ «Удаление профиля» (без удаления текущего профиля). Отменить удаление профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу ЭФ.

3.9.1.5 Импорт профиля

По нажатию ЛКМ по пиктограмме  происходит вызов ЭФ для выбора импортируемого файла профиля в соответствии с рисунком 49.




Рисунок 49 – Выбор файла для импорта

После выбора файла будет выведено сообщение о замене данных текущего профиля на данные профиля из выбранного файла в соответствии с рисунком 50.




Рисунок 50 – ЭФ подтверждения импорта данных профиля из файла

По нажатию кнопки ОК происходит проверка выбранного файла профиля на корректность структуры. Если проверка не пройдена, будет выведено информационное сообщение в соответствии с рисунком 51.




Рисунок 51 – Информационное сообщение о не прохождении проверки структуры

В случае успешно пройденной проверки на корректность:

- производится замена настроек текущего профилями настройками импортируемого профиля (кроме имени профиля);
- производится возврат на вкладку «Управление профилем»;

– выводится информационное сообщение об успешном импорте профиля в соответствии с рисунком 52.





Рисунок 52 – Информационное сообщение об успешном импорте профиля



При нажатии в ЭФ в соответствии с рисунком 50 кнопки «Отмена» производится возврат на вкладку «Управление профилем» без проведения импорта настроек.

3.9.1.6 Экспорт профиля

По нажатию ЛКМ по пиктограмме  происходит выгрузка профиля настроек в файл. Файл сохраняется в директорию, выбранную в настройках браузера для загрузки файлов по умолчанию.

3.9.2 Управление чужими профилями и настройками

3.9.2.1 ЭФ «Пользователи»

Доступ к функции управления профилями других пользователей осуществляется в меню «Управление» → пиктограмма  **Настройки** на панели управления → вкладка «Управление профилями» → кнопка  в соответствии с рисунком 53.




Рисунок 53 – ЭФ «Управление профилями»








Рисунок 54 – Подраздел «Пользователи»

Открывшаяся ЭФ «Пользователи» в соответствии с рисунком 54 содержит следующие элементы:

- строку поиска;
- список (из логинов) всех пользователей в системе, которые хотя бы раз заходили в систему;
- фильтр: «Все», «Активные», «Заблокированы». По нажатию кнопки выпадающего списка  необходимо выбрать категорию пользователя. Активные пользователи – пользователи, которых Администратор не блокировал, заблокированные – пользователи, которые были заблокированы Администратором;

- кнопка  «Заблокировать пользователя»;

- кнопка  «Разблокировать пользователя»;

- кнопка  – сворачивание ЭФ «Пользователи» и открытые ЭФ с профилем выбранного пользователя.

3.9.2.2 Блокировка/разблокировка пользователей

Данный функционал предназначен для поддержания списка пользователей (логинов пользователей) Оболочки в актуальном состоянии.

***Примечание:** заблокированный пользователь не отображается в списке подписантов в виде профилей пользователей, которые были им созданы. Если пользователь был назначен подписантом до момента его блокировки, то ФИО заблокированного профиля пользователя отображается для назначенной роли подписанта в окне «Подписи упаковки».*

Для блокировки пользователя в соответствии с рисунком 54 необходимо напротив



него нажать на кнопку . Далее появится сообщение «Будут заблокированы все профили данного пользователя. При необходимости их можно будет разблокировать. Заблокировать все профили пользователя? ДА/НЕТ». При подтверждении строка с данным пользователем станет серой и переместится вниз ЭФ. В скобках появится отметка «заблокирован».

Для разблокировки пользователя в соответствии с рисунком 54 необходимо нажать



на кнопку . Далее появится сообщение «Разблокировать все профили данного пользователя? ДА/НЕТ». При подтверждении пользователь снова становится активен.

3.9.2.3 Редактирование профиля и настроек пользователей

При нажатии ЛКМ на логин пользователя из списка открывается его профиль и его личные настройки, которые Администратор может корректировать аналогично собственным (рисунок 55).

Возможно выбрать любой из профилей пользователя, нажав рядом с названием



профиля на кнопку «Сменить профиль» в соответствии с рисунком 56.

Редактирование профилей пользователей выполняется аналогично п. 3.9.1.3.

Редактирование пользовательских настроек выполняется аналогично п. п. 3.10.1-3.10.6.

Активация/деактивация переключателя «Основной профиль» других пользователей не доступна.




Рисунок 55 – ЭФ «Пользователи» (выбран пользователь «reader», окно развернуто)





Рисунок 56 – подраздел «Пользователи» (выбран пользователь «reader», нажата кнопка «Сменить профиль», окно развернуто)

3.10 Личные настройки

Доступ к пользовательским настройкам ПП «Дельта» осуществляется в меню

«Управление» → пиктограмма  Настройки на панели управления → вкладка «Управление профилями» в соответствии с рисунком 57.







Рисунок 57– Пользовательские настройки

В состав пользовательских настроек входят следующие разделы:


- «Профиль организации»;
- «Личный кабинет»;
- «Подписант»;
- «Каталог»;
- «Общие»;
- «Настройки уведомлений».

Доступ к параметрам пользовательских настроек осуществляется с помощью выпадающего списка . Для просмотра параметров всех настроек одновременно необходимо нажать на кнопку . При нажатии на кнопку  все параметры будут свернуты.

При внесении изменений в любой раздел настроек необходимо нажать на кнопку

СОХРАНИТЬ

3.10.1 Профили организации

Доступ к функции осуществляется в меню «Управление» →  **Настройки** на панели управления → вкладка «Управление профилями» → «Профили организации» в соответствии с рисунком 58.





Рисунок 58 – Настройка выбора профиля организации

Выбор профиля организации Администратору не доступен. Доступ к функции имеют только пользователи с правами «Суперпользователь» и «Оператор». Изначально профили организации должны быть созданы Администратором в системных настройках в соответствии с п. 3.11.5. Затем пользователь в личных настройках в поле «Профиль организации» осуществляет выбор одного из созданных профилей.

3.10.2 Личный кабинет

Для корректной подготовки ЭД, направления его в Банк России через ЛК УИО ВП ЕПВВ и обработки ответных сообщений от Банка России необходимо заполнить настройки ЛК УИО ВП ЕПВВ, доступ к которым осуществляется в меню

 **Настройки** на панели управления → вкладка «Управление профилями» → «Личный Кабинет» в соответствии с рисунком 59.

При отсутствии настроек в данном разделе, используются параметры, указанные в меню «Управление»→ пиктограмма «Настройки»→ вкладка «Системные настройки»→ «Обмен через ЛК ЕПВВ»→ «Параметры подключения к личному кабинету» в соответствии с п. 3.11.2.2.

Работа с ЛК УИО ВП ЕПВВ предполагает использование протокола HTTPS и порта 443.




Рисунок 59 – Настройка Личного кабинета

Конфигурации взаимодействия пользователя ПП «Дельта» с ЛК УИО ВП ЕПВВ включает следующие параметры настроек:

- «Адрес личного кабинета» – обязательное для заполнения поле (имя протокола «https://» указывать не следует);
- «Логин» – допускается ввод только латинских символов, цифр, точки, запятой и символа «_»;
- «Пароль» – вводится пароль к ЛК УИО ВП ЕПВВ.

Для проверки корректности введенных данных необходимо нажать на кнопку


ПРОВЕРИТЬ

, далее – на кнопку

СОХРАНИТЬ

3.10.3 Подписант

В случае, если пользователь предполагает осуществлять подписание на сервере, в разделе «Подписант» необходимо заполнить сертификаты для подписания и для зашифрования с применением СКЗИ «КриптоПро» при отправке в ЛК УИО ВП ЕПВВ. Доступ к данным настройкам осуществляется в меню «Управление»→ пиктограмма



Настройки

на панели управления→ вкладка «Управление профилями»→ «Подписант» в соответствии с рисунком 60.

При подписании упаковки не допускается использование обезличенных сертификатов юридических лиц.

Данный функционал позволяет выполнить добавление, редактирование, удаление сертификатов и МЧД с назначением роли подписанта для каждого личного сертификата.











Рисунок 60 – Настройка подписантов (без введенных сертификатов)

Панель управления сертификатами КриптоПро в соответствии с рисунком 60 содержит следующие элементы управления:

- флаг  /  «Выбрать все записи» / «Снять выделение со всех записей» – выделение всех записей, для которых необходимо выполнить однотипную операцию, либо снятие выделения со всех записей;
- пиктограмма  «Добавить сертификат»;
- пиктограмма  «Удалить выбранные сертификаты»;
- пиктограмма  «Редактировать сертификат»¹ (рисунок 65);
- пиктограмма  «Удалить сертификат»² (рисунок 65).

На основании Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (п.п.17.2,3) доверенное лицо может передоверить право подписи третьему лицу. Количество лиц передоверия - неограниченно. Дата начала действия ФЗ – 01.09.2023.

Для добавления сертификата в соответствии с рисунком 60 необходимо нажать на пиктограмму .

¹Пиктограмма «Редактировать сертификат» появляется после сохранения сертификата.

²Пиктограмма «Удалить сертификат» появляется после сохранения сертификата.




Рисунок 61 – ЭФ «Добавление сертификата»

В открывшейся ЭФ «Добавление сертификата» в соответствии с рисунком 61 необходимо выполнить следующие действия:


- в поле «Роль подписанта» выбрать из выпадающего списка одно из значений в соответствии с таблицей 1. Обязательное поле для заполнения;

Таблица 1 – Роли подписантов


№ роли	Подпись
1	Руководитель
2	Главный бухгалтер
3	Руководитель службы внутреннего контроля
4	Заместитель руководителя
5	Руководитель ГКО БГ
6	Главный бухгалтер ГКО БГ
7	Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
8	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет
9	Сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП
10	Руководитель подразделения (ф.0409070)
11	Руководитель службы внутреннего аудита
12	Контролер


13	Председатель ликвидационной комиссии конкурсный управляющий (ликвидатор), уполномоченное лицо государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
14	Составитель отчета (ф.0409207) ¹
15	Руководитель службы управления рисками
16	Единоличный исполнительный орган
17	Заместитель единоличного исполнительного органа

– в поле «PIN-код носителя (хранилища) ключа» при необходимости вводится и хранится PIN-код носителя ключа (секретного хранилища);

– выбрать способ добавления сертификата с помощью кнопки  и загрузить личный сертификат одним из предложенных способов²:

а) «Использовать файл сертификата» – в поле «Личный сертификат» с

помощью кнопки  выбрать личный сертификат пользователя, выгруженный из «КриптоПро». В качестве сертификатов используются файлы в формате «.cer». Для корректной работы утилиты командной строки имена файлов сертификатов подписей не должны содержать пробелов и русских букв. За консультацией по вопросам выгрузки сертификатов следует обращаться к документации либо в службу поддержки пользователей ПО «КриптоПро». После выбора файла и нажатия кнопки «Открыть» наименование файла будет указано в соответствующем поле;

б) «Использовать отпечаток сертификата» – в поле «Отпечаток сертификата» необходимо нажать на кнопку выбора файла сертификата  . При этом после нажатия на кнопку «Создать» проводится проверка отпечатка сертификата на актуальность файла. Если загруженный отпечаток не подходит по формату (например, был загружен файл, который не является отпечатком), то появится информационное сообщение об ошибке. Если наименование отпечатка в поле «отпечаток сертификата» вводится вручную, то проверка не производится.

Дублирование сертификатов возможно только в определенных ролях. Полный список ролей, в которых может дублироваться один и тот же сертификат, указан в таблице 2;


Таблица 2 – Варианты (схемы) подписания форм

№ варианта (схемы)	Варианты (схемы) подписания форм	№ роли подписанта из таблицы 1
--------------------	----------------------------------	--------------------------------

¹ С 01.01.2025 не используется.

² При выборе варианта «Использовать пути к файлам сертификатов» личный сертификат загружается в БД Оболочки «Рабочее место», а при выборе «Использовать отпечаток сертификата» файл личного сертификата берется напрямую из контейнера КриптоПро с этим сертификатом (обращение к нему происходит с помощью утилиты SgurtCP) и в поле ввода прописывается только путь к этому контейнеру.

1	Руководитель и Главный бухгалтер	2 и 1
2	Руководитель	1
3	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет	8
4	Руководитель (заместитель руководителя)	1 или 4
5	Председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий (ликвидатор), уполномоченное лицо государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»	13
6	Руководитель и Контролер	(12 и 1) или 1
7	Руководитель головной кредитной организации и Главный бухгалтер головной кредитной организации	6 и 5
8	Председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления кредитной организации лицо)	7 или 8
9	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или его заместитель, или иные сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП	1 или 4 или 9
10	Руководитель головной кредитной организации (кредитной организации) и Главный бухгалтер головной кредитной организации (кредитной организации)	(2 и 1) или (6 и 5)
11	Руководитель и Руководитель подразделения (ф.0409070)	(10 и 1) или 1
12	Руководитель и Руководитель службы внутреннего аудита	(11 и 1) или 1
13	Руководитель и Руководитель службы внутреннего контроля	3 и 1
14	Составитель отчета (ф.0409207) ¹	14
15	Заместитель председателя правления (член правления, курирующий службу управления рисками) и Руководитель СУР	(15 и 4) или 1
16	Руководитель ² , Главный бухгалтер, Руководитель СУР	(15 и 2 и 1) или (2 и 1)
17	Единоличный исполнительный орган ³	16
18	Единоличный исполнительный орган и Заместитель единоличного исполнительного органа	16 или 17

– загрузить «Файлы и подписи МЧД» с помощью кнопки . Откроется ЭФ «Машиночитаемая доверенность» в соответствии с рисунком 62.




Рисунок 62 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность»

¹ С 01.01.2025 не используется.

² При проставлении подписи «Руководителя» подпись «Руководителя СУР» удаляется.

³ Схемы 17 «ЕИО» и 18 «ЕИО и Заместитель ЕИО» предназначены для отчетности НФО.

При выборе файла МЧД отображаются только файлы с расширением «.xml», при выборе файла подписи к МЧД отображаются только файлы с расширением «.sig»;

- в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» загрузить «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» для хранения и последующего использования с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ**;
- в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» после загрузки файла и подписи МЧД нажать на кнопку **ДОБАВИТЬ** в соответствии с рисунком 63.

Рисунок 63 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность» с заполненными параметрами

При выполнении пользователем упаковки ЭД в формат ТА ЛК МЧД будет автоматически прикреплена в формируемую упаковку ЭД для соответствующего подписанта. Для ЭД в статусах «Требуется подпись» или «Требуется шифрование» в ЭФ «Подписанты упаковки» доступно ручное добавление/изменение МЧД;

- в ЭФ «Добавление сертификата» соответствии с рисунком 64 нажать на кнопку **СОЗДАТЬ**. При нажатии кнопки **ОТМЕНА** будет произведен возврат к списку сертификатов КриптоПро.

Добавление сертификата

* Роль подписанта Контролер

PIN-код носителя (хранилища) ключа

☒ Использовать файл сертификата

Личный сертификат 27279.cer ВЫБРАТЬ

☐ Использовать отпечаток сертификата

Отпечаток сертификата

Файлы и подписи МЧД

☐ + 🗑️

☐ Файл МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee-b37...
Подпись МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee-... ✎ 🗑️

СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рисунок 64 – ЭФ «Добавление сертификата» с заполненными параметрами

В ЭФ «Добавление сертификата» возможны три варианта заполнения карточки подписанта (при заполненном поле «Роль подписанта»):

- указывается только сертификат/отпечаток;
- указывается сертификат/отпечаток и МЧД сертификата/отпечатка;
- указывается только МЧД.

После заполнения ЭФ «Добавление сертификата» перечень записей раздела «Сертификаты КриптоПро» отобразится в соответствии с рисунком 65. При этом, если файлы и подписи МЧД загружены, то у данного сертификата будет присутствовать надпись «МЧД в наличии», если не загружены – «МЧД отсутствует», при отсутствии сертификата – «Сертификат отсутствует».




Рисунок 65 – Перечень сохраненных настроек подписантов

Для редактирования сертификата в соответствии с рисунком 65 необходимо нажать

на кнопку  .



✕

Редактирование сертификата

* Роль подписанта

Контролер

▼

PIN-код носителя
(хранилища) ключа

☒

Использовать файл сертификата

Личный сертификат ?

27279.cer

ВЫБРАТЬ

☐

Использовать отпечаток сертификата

Отпечаток сертификата ?

...

Файлы и подписи МЧД ?

☐

+

🗑

☐

Файл МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee-b37...

Подпись МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee-...

✎


🗑


ИЗМЕНИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 66 – ЭФ «Редактирование сертификата»

В открывшейся ЭФ «Редактирование сертификата» в соответствии с рисунком 66 следует отредактировать необходимые поля и нажать на кнопку **ИЗМЕНИТЬ**.


Для удаления одной конкретной записи необходимо напротив данной записи поставить отметку в чекбоксе ☐, затем нажать на кнопку . Удалятся записи, выбранные в перечне сертификатов.

Для удаления всех введенных сертификатов в соответствии с рисунком 65 необходимо поставить отметку в чекбоксе ☐ на панели инструментов перечня записей, затем нажать на кнопку .

Для сохранения введенной информации необходимо нажать на кнопку **СОХРАНИТЬ**.

3.10.4 Каталог

Доступ к настройкам Каталога обмена осуществляется в меню «Управление»→

пиктограмма  → вкладка «Управление профилями»→ «Каталог» в соответствии с рисунком 67.













Рисунок 67 – Настройка каталогов (без добавленных настроек)

Панель управления настройки каталогов обмена включает следующие элементы:

- флаг  /  «Выбрать все записи» / «Снять выделение со всех записей» – выделение всех записей, для которых необходимо выполнить однотипную операцию, либо снятие выделения со всех записей;
- пиктограмма  «Добавить каталоги обмена»;
- пиктограмма  «Удалить выбранные настройки каталогов»;
- пиктограмма  «Редактировать каталоги обмена»¹ (рисунок 70);
- пиктограмма  «Удалить настройку каталогов обмена»² (рисунок 70).


Для выбора конкретной записи необходимо ЛКМ кликнуть по флагу  в строке записи. Для выбора всех записей настроек необходимо установить флаг  на панели управления реестра записей.

При нажатии ЛКМ по пиктограмме  отображается ЭФ с текстом «Вы действительно хотите удалить выбранные настройки каталогов? ОК/ОТМЕНА». При нажатии пользователем в диалоговом окне кнопки «ОК» происходит удаление выбранных записей с настройками каталогов (для которых взведён флаг выбора), удаление соответствующих параметров из профиля настроек пользователя и последующий возврат в область настроек каталогов обмена. При нажатии пользователем в диалоговом окне кнопки

¹Пиктограмма «Редактировать каталоги обмена» появляется после добавления записи в реестр.

²Пиктограмма «Удалить настройку каталогов обмена» появляется после добавления записи в реестр.

«Отмена» происходит возврат в область настроек каталогов обмена без удаления выбранных записей.

Для добавления каталогов обмена в соответствии с рисунком 67 необходимо нажать ЛКМ по пиктограмме .




Рисунок 68 – ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных»

В открывшейся ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных» в соответствии с рисунком 68 необходимо заполнить следующие обязательные поля:

– «Расширение» – при помощи выпадающего списка с наименованиями Расширений, установленных в ПП «Дельта» и для которых ещё не заданы настройки каталогов обмена. Список обладает свойством множественного выбора – пользователь может указать более одного Расширения в соответствии с рисунком 69;






Рисунок 69 – ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных», множественный выбор расширений

- «Директория отправки» – указать путь к директории отправленных ЭС;
- «Директория приема» – указать путь к директории приёма ЭС.

После заполнения требуемых полей необходимо нажать на кнопку . Заполненная форма настроек каталогов обмена отображается в соответствии с рисунком 70.

Для отмены ввода настроек необходимо нажать кнопку .





Рисунок 70 – Настройки каталогов (введенные)

Для внесения изменений в ранее сохраненные данные необходимо выбрать требуемую запись в списке и нажать кнопку редактирования  под ней. При этом выводится ЭФ «Редактирование каталогов для приёма/передачи данных» в соответствии с рисунком 71.




Рисунок 71 – ЭФ «Редактирование каталогов для приёма/передачи данных», выбор параметров

При этом в параметрах «Директория отправки» и «Директория приема» сохраняются ранее введенные данные и доступны для выбора в соответствии с рисунком 72.









Рисунок 72 – ЭФ «Редактирование каталогов для приёма/передачи данных», выбор сохраненных данных



После изменения требуемых полей необходимо нажать на кнопку . При нажатии ЛКМ по ней происходит сохранение измененной информации. Для отмены изменения настроек Каталога необходимо нажать кнопку .

Для удаления одной конкретной записи в соответствии с рисунком 70 необходимо напротив данной записи поставить отметку в чекбоксе ☐, затем нажать на кнопку . Удалятся записи, выбранные в перечне записей.

Для удаления всех введенных записей в соответствии с рисунком 70 необходимо поставить отметку в чекбоксе ☐ на панели инструментов перечня записей, затем нажать на кнопку .

Для сохранения введенной информации необходимо нажать на кнопку .

3.10.5 Общие настройки

Доступ к общим настройкам осуществляется в меню «Управление» →  на панели управления → вкладка «Управление профилями» в соответствии с рисунком 73. Доступ к параметрам общих настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .






Рисунок 73 – Состав общих настроек

В состав общих настроек входят следующие параметры:



- «Сохранять пользовательские фильтры»;
- «Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц».

Настройка параметров осуществляется путём изменения кнопки активации  /  деактивации.

Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку .

3.10.6 Настройка уведомлений

Уведомления предназначены для оповещения пользователя о результатах выполнения операций (под операциями понимаются все функции, запускаемые в ПП пользователями, или автоматически по какому-либо событию).

Доступ к общим настройкам осуществляется в меню «Управление» → пиктограмма  на панели управления → вкладка «Управление профилями» в соответствии с рисунком 74. Доступ к параметрам общих настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .




Рисунок 74 – Состав настроек уведомлений

Элементы настроек уведомлений имеют следующее назначение:

а) «Отправка уведомлений на почту» – настройка предназначена для получения пользователем информационных уведомлений по ЭД и упаковкам, к которым ему

предоставлены права доступа. Следует выбрать статусы ЭД и упаковок, по которым необходимо получать оповещения на почту. При этом для получения уведомлений обязательно должен быть введен email в профиле (п. 3.9.1). Данный подраздел настроек появляется только при активированном режиме «Активировать сервис email рассылок» (п. 3.11.1). При открытии подраздела открывается ЭФ со статусами в соответствии с рисунком 75;

^ Отправка уведомлений на почту

Для ЭД	Для упаковок	Для упаковок с АФ ФОИВ
<input type="checkbox"/> Отправлен	<input type="checkbox"/> Требуется подпись ?	<input type="checkbox"/> Ошибка отправки
<input type="checkbox"/> Удалён	<input type="checkbox"/> Требуется шифрование	<input checked="" type="checkbox"/> Отправлен
<input checked="" type="checkbox"/> Упакован	<input type="checkbox"/> Отправлен	<input type="checkbox"/> Принят в обработку
<input type="checkbox"/> ТК с ЭС принят	<input type="checkbox"/> Не загружен	<input type="checkbox"/> Не принят в обработку
<input type="checkbox"/> ТК с ЭС не принят	<input type="checkbox"/> Принят в обработку	
<input type="checkbox"/> ЭС принято в обработку	<input checked="" type="checkbox"/> Отклонено	
<input type="checkbox"/> ЭС не принято в обработку	<input type="checkbox"/> Удалён	
<input type="checkbox"/> ЭС принято	<input type="checkbox"/> Не принят в обработку	
<input type="checkbox"/> ЭС не принято	<input type="checkbox"/> Зарегистрирован	
<input type="checkbox"/> ЭС принято с предупреждениями	<input type="checkbox"/> Загружен	

Рисунок 75 – Настройка отправки уведомлений на почту

б) «Показывать всплывающие уведомления» – общая настройка вывода всех уведомлений приложения: активное состояние разрешает вывод всплывающих уведомлений, неактивное – запрещает вывод. При переводе в неактивное состояние все настройки групп уведомлений и настройка «Автоматически закрывать уведомления через» также переводятся в не редактируемое состояние;

в) «Автоматически закрывать уведомления через <временной интервал> секунд» – в активном состоянии определяет время нахождения всплывающего уведомления, после которого оно автоматически закрывается. Неактивное состояние задает режим отображения уведомлений без автоматического закрытия;

г) «Оболочка» – группа настроек в виде чекбоксов управляет выводом соответствующих групп уведомлений Группы: «Общие операции», «Управление Расширениями», «Обновление оболочки», «Управление НСИ/Метаданными», «Подготовка ЭД»; «Технические оповещения ЛК», «Операции с реестром документов». Активное состояние соответствует разрешению вывода всплывающих уведомлений группы,

неактивное – запрету вывода. При этом невыведенные уведомления считаются непрочитанными и отображаются в Панели уведомлений. Как результат выполнения в правом нижнем углу появляется временное информационное сообщение в соответствии с рисунком 76. Через заданное время (пункт перечисления «в»)) сообщение автоматически исчезает;

д) Расширения.










Рисунок 76 – Временное информационное сообщение уведомления

Настройка параметров осуществляется путём:

- изменения кнопки активации/деактивации с  на ;
- выбора одного из предустановленных значений, доступных по нажатию кнопки выпадающего списка ;
- установки отметки в чекбоксе в соответствующей строке .

Настройка вывода групп уведомлений для установленных Расширений осуществляется с помощью установки отметки в чекбоксе .

После установки/изменения необходимых параметров следует нажать на кнопку .

3.10.7 Просмотр уведомлений







Для просмотра списка всех уведомлений необходимо в соответствии с рисунком 76 ЛКМ нажать на кнопку счётчика уведомлений  в верхнем правом углу, после чего количество уведомлений обнулится и цвет кнопки станет серым – . На кнопке счётчика указано количество непрочтённых уведомлений пользователем. Варианты подсветки кнопки счетчика уведомлений представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Варианты подсветки кнопки счетчика уведомлений

Тип	Значок	Поведение подсветки значка уведомлений при разных типах сообщений
Warning		Предупреждение - подсветка жёлтым
Error		Ошибка - подсветка значка красным
Info		Информационное сообщение - подсветка синим

После нажатия на кнопку счётчика уведомлений  откроется ЭФ «Уведомления» в соответствии с рисунком 77, в которой представлен весь перечень ранее показанных информационных сообщений о результатах выполнения операций.





Рисунок 77 – Панель уведомлений с информационными сообщениями

Для закрытия уведомления с информационным сообщением необходимо нажать на кнопку .


Уведомления делятся на три типа. Описание типов уведомлений и их внешний вид отражены в таблице 4.

Таблица 4 – Типы уведомлений



Тип	Значок	Описание
Warning		Предупредительные события, после которых еще возможно продолжение работы с программой/отчётной информацией. Примеры ошибок: ошибки в обновлениях
Error		События, после которых невозможна дальнейшая работа с отчётной информацией/программой. Примеры ошибок: ошибка структуры/отправки/получения/

		формирования ТА
Info		Все ожидаемые события, учет которых запланирован с успешным исходом

На ЭФ «Уведомления» в соответствии с рисунком 77 доступны следующие возможности:

- просмотреть полный текст сообщения, нажав на кнопку [Подробнее](#) ;
- удалить информационное сообщение, нажав на кнопку  в теле сообщения;
- удалить все информационные сообщения нажав на кнопку [Очистить уведомления](#)

внизу ЭФ «Уведомления»;

- закрыть панель уведомлений, нажав на кнопку  в верхней части ЭФ «Уведомления»;
- перейти к настройкам уведомлений в профиле настроек приложения, нажав кнопку  вверху панели.

Внешний вид панели без уведомлений отображается в соответствии с рисунком 78.




Рисунок 78 – Внешний вид панели без уведомлений

3.10.8 Приоритет выбора настроек при отправке упаковок в ЛК ВП ЕПВВ

Настройки подключения к ЛК ВП ЕПВВ для профиля используются Оболочкой в следующем приоритете:

- а) персональная настройка подключения к личному кабинету в личных настройках «Управление профилями – Личный Кабинет» в соответствии п. (3.10.2);
- б) настройка профиля организации, выбранная пользователем в личных настройках «Управление профилями – Профили организации» (п. 3.10.1), которому может

быть задано индивидуальное подключение к ЛК (если оно было настроено при создании/редактировании этого профиля организации – п. 3.11.2.2.1).

в) глобальная настройка ЛК в системных настройках «Системные настройки – Обмен через ЛК ЕПВВ – Параметры подключения к личному кабинету» в соответствии с п. 3.11.2.2.

Необязательно настраивать все три вида настроек. Ниже приведены примеры с приоритетом выбора Оболочкой настроек подключения к ЛК УИО ВП ЕПВВ на основе описания выбора приоритетов настроек подключения к ЛК УИО ВП ЕПВВ Дельтой:


а) если задана только глобальная настройка (пункт в), а индивидуальное подключение профиля организации к ЛК (пункт б) и персональные настройки пустые (пункт а), то все профили организации будут использовать только глобальную настройку подключения к ЛК (пункт в));

б) если задана персональная (пункт а) и глобальная (пункт в), а индивидуальная настройка подключения к ЛК для используемого профиля организации пустая (пункт б), то будет использоваться персональная настройка (пункт а), но если у пользователя не будут указаны персональные настройки подключения к ЛК (пункт а), то Дельта использует глобальные настройки (пункт в));

в) если задана индивидуальная настройка подключения к ЛК (пункт б) и глобальная (пункт в), а персональная настройка у пользователя пустая (пункт а), то будет использоваться индивидуальная настройка (пункт б), которая была выбрана Администратором при создании/редактировании профиля организации в выпадающем списке «Параметры подключения к ЛК».

3.11 Системные настройки

Доступ к системным настройкам ПП «Дельта» осуществляется в меню





«Управление» → пиктограмма  на панели управления → вкладка «Системные настройки» в соответствии с рисунком 79. Доступ к параметрам системных настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .

Рисунок 79 – Вкладка «Системные настройки»

В состав системных настроек входят следующие группы параметров:

- «Сервис рассылок»:
 - а) «Активировать сервис email рассылок»;
 - б) «Параметры подключения к сервису рассылок»;
- «Обмен через ЛК ЕПВВ»:
 - а) «Публичный сертификат КристоПро»;
 - б) «Параметры подключения к личному кабинету»:
 - «Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке»;
 - в) «Сертификаты получателей ТА ЛК»;
 - г) «Добавление сертификатов КристоПро»;
 - д) «Штамп времени»;
- «Обмен через СВК и каталоги»:
 - а) «Параметры подключения к почтовому серверу»;
 - б) «Telnet авторизация для СВК»;
 - в) «Каталоги для приема и передачи данных»;
 - г) «Общие ключи СКАД Сигнатура»;
 - д) «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ»;
- «Управление хранением»:

- а) «Хранение данных»;
- б) «Параметры запуска расширений»;
- в) «Разграничение доступа»;
- «Профили организации»;
- «Центр обновлений»:
 - а) «Адрес центра обновлений»;
 - б) «Автоматическое обновление классификаторов»;
 - в) «Автоматическая загрузка обновлений оболочки»;
 - г) «Автоматически перезапускать обновлённую оболочку»;
 - д) «Использовать команду запуска»;
- «Интерфейс»:
 - а) «Текст окна браузера»;
 - б) «Цветовая схема интерфейса».

Для раскрытия всех групп настроек сразу используется кнопка «Показать все», при нажатии на кнопку «Свернуть все» все вкладки списка сворачиваются.

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить» и «Отмена» для отказа от их сохранения.

При отсутствии заполненных личных настроек на вкладке «Управление профилями» используются соответствующие настройки из вкладки «Системные настройки».

3.11.1 Сервис рассылок

Настройка «Сервис рассылок» предназначен для получения пользователем информационных уведомлений по ЭД и упаковкам, к которым ему предоставлены права доступа.

Настройка «Сервис рассылок» включает в себя следующие параметры:

- «Активировать сервис email рассылок» – сервис активируется только при включенном режиме «Разграничение доступа» (п. 3.11.4.3) и заполненном email (электронная почта пользователя) в профиле пользователя (п. 3.9.1);
- «Параметры подключения к сервису рассылок»:
 - а) «Логин»;
 - б) «Пароль»;
 - в) «Адрес отправителя»;
 - г) «Подключение по протоколу SSL»;
 - д) «Адрес SMTP сервера»;
 - е) «Порт SMTP сервера».

После ввода всех параметров нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. При нажатии данной кнопки производится проверка корректности введенных данных, а также отправка тестового письма (если поля ввода заполнены корректно и соединение с сервисом рассылок установлено) на email Администратора, указанного в профиле пользователя.

^ Сервис рассылок

☒ ? Активировать сервис email рассылок

^ Параметры подключения к сервису рассылок

Логин

Пароль

Адрес отправителя

Подключение по протоколу SSL Нет

Адрес SMTP сервера

Порт SMTP сервера 587

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 80 – Состав группы настроек «Сервис рассылок»

Сервис рассылок не работает в однопользовательском режиме, поскольку в этом режиме отсутствует функционал Разграничения прав доступа.

3.11.2 Обмен через ЛК ЕПВВ

Группа настроек «Обмен через ЛК ЕПВВ» в соответствии с рисунком 81 включает следующие настройки:

- «Публичный сертификат КристоПро»;
- «Параметры подключения к личному кабинету»
 - а) «Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке»;
- «Сертификаты получателей ТА ЛК»;
- «Добавление сертификатов КристоПро»;
- «Штамп времени».




Рисунок 81 – Состав группы настроек «Обмен через ЛК ЕПВВ»

3.11.2.1 Публичный сертификат КристоПро

Настройка «Публичный сертификат КристоПро» в соответствии с рисунком 82 содержит имя файла и путь на сервере ПП «Дельта» к публичному сертификату Банка России. При наведении курсора мыши на информационную подсказку отображается всплывающая подсказка «Файл и путь к публичному сертификату».



Рисунок 82 – Настройка публичного сертификата КристоПро

Публичный сертификат Банка России также должен быть добавлен в хранилище сертификатов ОС. При добавлении в случае использования сетевой версии он доступен пользователю, под которым запускается сервер ПП «Дельта».

3.11.2.2 Параметры подключения к личному кабинету

Настройка «Параметры подключения к личному кабинету» предназначена для отправки упаковок ЭД в ЛК УИО ВП ЕПВВ, получения ЭС и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ. Применяется при отсутствии личных настроек на вкладке «Управление профилями»→ настройка «Личный кабинет».

В соответствии с рисунком 83 необходимо ввести следующие данные:

- «Адрес личного кабинета»;
- «Логин»;
- «Пароль»;
- «Утилита CryptCP» – путь и имя файла приложения командной строки CryptCP на локальной файловой системе сервера;
- «Автоматическое получение обратных квитанций» - периодичность.

После ввода всех параметров нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**.

The screenshot shows a web form titled 'Параметры подключения к личному кабинету'. It contains five input fields: 'Адрес личного кабинета' (portal5test.cbr.ru), 'Логин' (empty), 'Пароль' (empty with an eye icon), 'Утилита CryptCP' (C:\javacrypto\cryptcp.x64.exe), and 'Автоматическое получение обратных квитанций' (empty dropdown). A blue 'ПРОВЕРИТЬ' button is at the bottom right.


Рисунок 83 – Настройка параметров подключения к личному кабинету


3.11.2.2.1 Индивидуальные настройки подключения к ЛК

The screenshot shows a section titled 'Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке'. Below the title is a large blue plus icon. There is a list of four organization profiles: 'ОПС', 'БББ-подключение', 'rrrr', and 'фффффффф'. To the right of each profile are two icons: a pencil (edit) and a trash can (delete).

Рисунок 84 – Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке

Для создания индивидуальных настроек подключения к ЛК необходимо следующее:

- нажать на кнопку  «Добавить настройку подключения к ЛК» в соответствии с рисунком 84;

– в открывшейся ЭФ «Параметры подключения к личному кабинету» в соответствии с рисунком 85 заполнить «Имя», «Адрес личного кабинета», «Логин», «Пароль», «Утилита CryptCP», «Автоматическое получение обратных квитанций». После чего нажать на кнопку  ;




Рисунок 85 – Параметры подключение к личному кабинету


В подразделе «Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке» отобразится созданная индивидуальная настройка подключения к ЛК, наименование которой соответствует полю «Имя» рисунка 85. Далее при создании/редактировании профиля организации Администратор может прикрепить созданную индивидуальную настройку ЛК (п. 3.11.5).

Для изменения созданной индивидуальной настройки ЛК необходимо нажать на

кнопку  «Редактировать дополнительное подключение к ЛК», скорректировать


необходимые параметры , нажать на кнопку  для проверки соединения с

ЛК ВП ЕПВВ. Для сохранения изменений –  .

Для удаления созданной настройки используется кнопка  «Удалить дополнительное подключение к ЛК».

3.11.2.3 Сертификаты получателей ТА ЛК

Настройка «Сертификаты получателей ТА ЛК» предназначена для зашифрования ТА ЛК на дополнительных получателей.

Для добавления сертификатов получателей ТА ЛК необходимо нажать на кнопку  в разделе «Сертификаты получателей ТА ЛК» в соответствии с рисунком 86.




Рисунок 86 – Настройка для добавления сертификатов получателей ТА ЛК

Откроется ЭФ «Добавление сертификата получателя ТА ЛК» в соответствии с рисунком 87.

Рисунок 87 – ЭФ «Добавление сертификата получателя ТА ЛК»

Необходимо заполнить следующие параметры: «Имя сертификата», «Путь к файлу сертификата», затем нажать на кнопку «Создать».

Добавленные сертификаты отображаются в разделе «Сертификаты получателей ТА ЛК», с возможностью их удаления или редактирования в соответствии с рисунком 88.






Рисунок 88 – Добавленные сертификаты в разделе «Сертификаты получателей ТА ЛК»

Для редактирования сертификата в соответствии с рисунком 88 необходимо нажать на кнопку . Откроется ЭФ «Редактирование сертификата получателя ТА ЛК» в

соответствии с рисунком 89. Далее следует отредактировать необходимые параметры и нажать на кнопку **ИЗМЕНИТЬ**.



The screenshot shows a dialog box titled "Редактирование сертификата получателя ТА ЛК" (Editing the recipient's TA certificate). It contains two input fields: "Имя сертификата" (Certificate name) with the value "Сертификат 1" and "Путь к файлу сертификата" (Certificate file path) with the value "\". Below the fields are two buttons: "ИЗМЕНИТЬ" (Edit) and "ОТМЕНА" (Cancel). The dialog box has a close button (X) in the top right corner.

Рисунок 89 – ЭФ «Редактирование сертификата получателя ТА ЛК»

Для удаления добавленного сертификата необходимо нажать на кнопку .

Для осуществления зашифрования ТА ЛК на дополнительных получателей, сертификаты для шифрования должны допускать шифрование на них. Т.е. должны иметь в свойстве Использование(Назначение) ключа значение Шифрование данных, например, в соответствии с рисунком 90:




Рисунок 90 – ЭФ «Сертификат» (пример настройки сертификата)

3.11.2.4 Добавление сертификатов КриптоПро

Настройка «Добавление сертификатов КриптоПро» предназначена для добавления/замещения подписантов. На основании закона 63-ФЗ (п.п.17.2,3) доверенное лицо может передоверить право подписи третьему лицу. Количество лиц передоверия - неограниченно. Дата начала действия ФЗ - 01.09.2023.

При подписании упаковки не допускается использование обезличенных сертификатов юридических лиц.

^ Добавление сертификатов КриптоПро



^ Заместитель руководителя



Подписант не выбран



Исполнители И.И. (личный сертификат)

Отпечаток сертификата: 05eb6d82dee8d906dfc40e40e7046ed21758747c

МЧД в наличии



✓ Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

^ Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет



Подписант не выбран



Исполнители И.И. (личный сертификат)

Отпечаток сертификата: 24571176090687139d459afe07e38290b4c1c5de

МЧД отсутствует



(личный сертификат)

Путь к файлу: D:\Delta\CER\FL\27278.cer

МЧД отсутствует



Рисунок 91 – ЭФ «Добавление сертификатов КриптоПро»

Порядок добавления сертификатов:






- в разделе системных настроек «Добавление сертификатов КриптоПро» нажать на кнопку  в соответствии с рисунком 91;
- в ЭФ «Добавление сертификата» выбрать «Роль подписанта» с помощью кнопки выпадающего списка  в соответствии с рисунком 92. Поле является обязательным для заполнения. Полный список ролей указан в таблице 1 п. 3.10.3;

Рисунок 92 – ЭФ «Добавление сертификата»

- в поле «Пользователь» пользователя с помощью кнопки выпадающего списка  выбрать из списка Ф.И.О. подписанта. В данном списке отображаются пользователи, зарегистрированные в Оболочке из основного профиля. Поле является обязательным для заполнения;
- в поле «PIN-код носителя (хранилища) ключа» при необходимости вводится и хранится PIN-код носителя ключа (секретного хранилища);
- выбрать способ добавления сертификата с помощью кнопки  и загрузить личный сертификат одним из предложенных способов¹:
 - а) «Использовать пути к файлам сертификатов» – указывается путь и наименование личного сертификата;

¹ При выборе варианта «Использовать пути к файлам сертификатов» личный сертификат загружается в БД Оболочки «Рабочее место», а при выборе «Использовать отпечаток сертификата» файл личного сертификата берется напрямую из контейнера КриптоПро с этим сертификатом (обращение к нему происходит с помощью утилиты СcryptCP) и в поле ввода прописывается только путь к этому контейнеру.

- б) «Использовать отпечаток сертификата» – необходимо нажать на кнопку выбора файла сертификата **...**, расположенном в поле «отпечаток сертификата». При этом после нажатия на кнопку «Создать» проводится проверка отпечатка сертификата на актуальность файла. Если загруженный отпечаток не подходит по формату (например, был загружен файл, который не является отпечатком), то появится информационное сообщение об ошибке. Если наименование отпечатка в поле «отпечаток сертификата» вводится вручную, то проверка не производится. Дублирование сертификатов возможно только в определенных ролях. Полный список ролей, в которых может дублироваться один и тот же сертификат, указан в таблице;
- загрузить «Файлы и подписи МЧД» с помощью кнопки «Добавить МЧД и подпись МЧД» **+**. Откроется ЭФ «Машиночитаемая доверенность» в соответствии с рисунком 93;



Машиночитаемая доверенность


Файл МЧД ? **ВЫБРАТЬ**

Подпись МЧД ? **ВЫБРАТЬ**

ДОБАВИТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 93 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность»

- в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» загрузить «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» для хранения и последующего использования с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ**;
- в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» после загрузки файла и подписи МЧД нажать на кнопку **ДОБАВИТЬ** в соответствии с рисунком 94.



Машиночитаемая доверенность




Файл МЧД ? DOVER_CBR_7702255555_202305 **ВЫБРАТЬ**

Подпись МЧД ? DOVER_CBR_7702255555_202305 **ВЫБРАТЬ**

ДОБАВИТЬ **ОТМЕНА**


Рисунок 94 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность» с загруженными файлами и подписями МЧД

При выборе файла МЧД отображаются только файлы с расширением «.xml», при выборе файла подписи к МЧД отображаются только файлы с расширением «.sig».

В случае, если прикреплены неверные файлы МЧД и подписи их возможно заменить, нажав на кнопку  «Редактировать» в соответствии с рисунком 95. Для удаления одной определенной записи можно воспользоваться кнопкой справа  «Удалить». Для удаления сразу нескольких записей необходимо в чекбоксах отметить нужные и нажать на кнопку  «Удалить выбранные МЧД и подписи МЧД»;

– в ЭФ «Добавление сертификата» соответствии с рисунком 95 нажать на кнопку

СОЗДАТЬ



Добавление сертификата

* Роль подписанта: Руководитель службы внутреннего контроля

* Ф.И.О. подписанта: Сидоров В.В.

PIN-код носителя (хранилища) ключа



☐ Использовать пути к файлам сертификатов



Личный сертификат

☒ Использовать отпечаток сертификата

Отпечаток сертификата: 1cc997996f5ae04bbd86a41dfb40970fd90e3551

Файлы и подписи МЧД

☐  


☐ Файл МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee-b3...
Подпись МЧД: ON_EMCHD_20240301_11f111e0-dbb9-11ee...  



СОЗДАТЬ ОТМЕНА


Рисунок 95 – ЭФ «Добавление сертификата» с заполненными параметрами


В ЭФ «Добавление сертификата» возможны три варианта заполнения карточки подписанта (при заполненных полях «Роль подписанта» и «Пользователь»):

- указывается только сертификат/отпечаток;
- указывается сертификат/отпечаток и МЧД;
- карточка может быть пустой (т.е. указаны только роль и пользователь).

После создания сертификата в разделе «Добавление сертификатов КriptoПро» в соответствии с рисунком 91 создается подраздел с названием той роли, для которой добавлен сертификат. Аналогичные роли группируются в один подраздел. Т.е., например, в разделе «Добавление сертификатов КriptoПро» создали сертификат для роли «Руководитель», появляется подраздел «Руководитель». В подразделе «Руководитель» автоматически создается сразу две записи: первая – «Сертификат не используется» и вторая – с тем сертификатом, который добавлен¹. При добавлении других сертификатов с ролью «Руководитель» в дальнейшем они добавляются в уже созданный раздел в соответствии с рисунком 91. Для ролей: «Руководитель», «Главный бухгалтер», «Руководитель ГКО БГ», «Главный бухгалтер ГКО БГ» выводится подсказка  с перечнем должностных лиц, которым может принадлежать данная роль.

В соответствии с рисунком 91 в подразделах с помощью кнопки  есть возможность переключения между сертификатами. Если подписей несколько, то информация берется о том лице, которое активировано с помощью кнопки . Можно выбрать одну замещающую подпись за роль руководителя, одну за роль главного бухгалтера и т.д.

Строка с кнопкой  «Сертификат не используется» в соответствии с рисунком 91 необходима для того, чтобы была возможность хранить сертификаты без их использования, а также для удаления последней (единственной) записи сертификата. Если нет ни одного сертификата или удаляется последний (единственный), то строка тоже исчезает.

Для редактирования созданного сертификата необходимо в соответствии с рисунком 91 нажать на кнопку . Откроется ЭФ «Редактирование сертификата» в соответствии с рисунком 96.

¹ Если для какой-то роли сертификаты не создавались, то и подраздела с этой ролью не будет

✕

Редактирование сертификата

* Роль подписанта

Руководитель службы внутреннего контроля ▾

* Ф.И.О. подписанта ?

Сидоров В.В.

PIN-код носителя
(хранилища) ключа

☐

Использовать пути к файлам сертификатов

Личный сертификат ?

test1.cer

☒

Использовать отпечаток сертификата

Отпечаток сертификата ?

1cc997996f5ae04bbd86a41dfb40970fd90e3551 • • •

Файлы и подписи МЧД ?

☐


+

МЧД отсутствует

ИЗМЕНИТЬ

ОТМЕНА



Рисунок 96 – ЭФ «Редактирование сертификата»

По кнопке  происходит удаление уже созданной записи о сертификате. При попытке удаления активной записи отобразится сообщение: «Удаление невозможно! Сертификат используется в данный момент.».

Новый раздел «Добавление сертификатов КриптоПро» во вкладке «Системные настройки» тесно связан с личными настройками пользователя на вкладке «Управление профилями». Если в разделе «Подписанты» (на вкладке «Управление профилями») есть данные, то система по умолчанию использует их. Если же данные отсутствуют, то система берет данные из раздела «Добавление сертификатов КриптоПро» (на вкладке «Системные настройки»).

Начиная с версии 3.9 реализован функционал замещения подписантов при формировании упаковки в формате ТА ЛК. Варианты (схемы) подписания форм указаны в таблице 2.

3.11.2.5 Штамп времени

Для активации штампа времени необходимо в поле «Использовать штамп времени» нажать на кнопку  (для деактивации – ) в соответствии с рисунком 97.




Рисунок 97 – Настройка штампа времени

Затем необходимо заполнить следующие поля:

- «Адрес службы штампов времени» – вводится адрес для подключения к службе штампов времени в формате: <протокол>://<сервер>[:порт][/путь];

- «Резервный адрес службы штампов времени» – адрес используется, если основной адрес службы штампов времени не отвечает. Если опция «Использовать штамп времени» активирована, а поле «Адрес службы штампов времени» не заполнено – по умолчанию используется адрес службы штампов времени для КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in: <http://tsp1.ca.cbr.ru:10001/tsp/tsp.srf>.

Для КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in в поле «Адрес службы штампов времени» необходимо указать один из адресов службы штампов времени, представленных ниже:

- <http://tsp1.ca.cbr.ru:10001/tsp/tsp.srf>;
- <http://tsp2.ca.cbr.ru:10002/tsp/tsp.srf>.

При включении опции штампа времени подписание будет осуществляться со штампом времени как в плагине, так и на сервере ПП «Дельта». Для работы со штампом времени на сервере нужно установить библиотеку cades для КриптоПро (иначе возникает ошибка загрузки библиотеки cades). Для работы cryptsp с библиотеками cades необходимо установить КриптоПро ЭЦП Runtime (ссылки доступны на странице <http://www.cryptopro.ru/downloads>):

- x32 https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/current_release_2_0/cades-win32.msi;
- x64 https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/current_release_2_0/cades-x64.msi.

Перед использованием опции штампа времени для выполнения всех необходимых настроек следует ознакомиться с документом «Инструкция по доступу к сервисам службы

меток доверенного времени», размещенным в личном кабинете УИО удостоверяющего



instructions_accessi
ng_ttss.pdf

центра Банка России.

Примечание — настройка *Stunnel* необходима только при формировании подписи с отпечатком времени средствами Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта». При формировании подписи с использованием иных средств настройка не требуется.

3.11.3 Обмен через СВК и каталоги

Группа настроек «Обмен через СВК и каталоги» в соответствии с рисунком 98 включает следующие настройки:

- «Параметры подключения к почтовому серверу»;
- «Telnet авторизация для СВК»;
- «Каталоги для приема и передачи данных»;
- «Ключи СКАД Сигнатура»;
- «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ».




Рисунок 98 – Состав группы настроек «Обмен через СВК и каталоги»

3.11.3.1 Параметры подключения к почтовому серверу

Необходимо заполнить следующие параметры в соответствии с рисунком 99:

- «Имя пользователя»;
- «Пароль»;
- «Адрес отправителя»;

- «Список получателей (разделитель «;»¹)»;
- «Подключение по протоколу SSL»;
- «Адрес SMTP сервера»;
- «Порт SMTP сервера»;
- «Протокол входящей почты»;
- «Адрес сервера входящей почты»;
- «Порт сервера входящей почты»;
- «Удаление писем с ЭС» – удаление писем с ЭС после загрузки;
- «Автоматическое получение входящих пакетов»² – периодичность;
- «Фильтр непрочитанных сообщений» – фильтрация входящих сообщений из почтового ящика. Значения: «включено» / «отключено». При значении «включено» (по умолчанию) в почтовом ящике будут просматриваться только те сообщения, которые ещё не были просмотрены.

После ввода всех параметров нажать на кнопку

ПРОВЕРИТЬ

^ Параметры подключения к почтовому серверу

* Имя пользователя

user_2

* Пароль

.....

✕

👁

* Адрес отправителя

user_2@delta.region.cbr.ru

Список получателей ?

user_3@delta.region.cbr.ru

Подключение по протоколу SSL

Нет

▼

Адрес SMTP сервера

10.1.48.15

Порт SMTP сервера

25

Протокол входящей почты

imap

▼

Адрес сервера входящей почты

10.1.48.15

Порт сервера входящей почты

3452

Удаление писем с ЭС ?

Не удалять

▼

Автоматическое получение входящих пакетов

Никогда

▼

Фильтр непрочитанных сообщений ?

Включено

▼

ПРОВЕРИТЬ

¹ Отправка возможна на несколько почтовых адресатов с помощью разделителя «;».

² Функция отключена.

Рисунок 99 – ЭФ «Параметры подключения к почтовому серверу»

3.11.3.2 Telnet авторизация для СВК

Для подключения данной настройки следует активировать переключатель



«Использовать Telnet авторизацию для СВК» в состояние



Далее необходимо заполнить следующие параметры в соответствии с рисунком 100:

- «IP-адрес»;
- «Логин»;
- «Пароль»;
- «Порт».

Нажать кнопку

ПРОВЕРИТЬ

для проверки корректности введенных параметров.

^ Telnet авторизация для СВК

☒ Использовать Telnet авторизацию для СВК

IP-адрес ?

Логин ?

Пароль ?

Порт ?

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 100 – ЭФ «Telnet авторизация для СВК»

3.11.3.3 Каталоги для приема и передачи данных

Необходимо заполнить следующие параметры в соответствии с рисунком 101:

- «Директория отправки»;
- «Директория приема»;
- «Удаление писем с квитанциями».

^ Каталоги для приема и передачи данных

Директория отправки

Директория приема

Удаление файлов с квитанциями Не удалять

Рисунок 101 – ЭФ «Каталоги для приема и передачи данных»

3.11.3.4 Ключи СКАД Сигнатура

Для корректной работы расширения «Адаптер к СКЗИ» необходимо выполнить настройку ключей СКАД Сигнатура.

Для настройки пользователю необходимо создать профиль в ПК «Справочник сертификатов», нажав на кнопку «Настроить профиль», далее – на кнопку «Добавить» в соответствии с рисунком 102.




Рисунок 102 – Создание профиля в ПК «Справочник сертификатов»

Файлы справочников настраиваются одним из доступных способов: файловый, база данных, системный в соответствии с рисунками 103, 104.




Рисунок 103 – ЭФ «Добавление профиля». Настройка фалов справочников

Добавление профиля

Имя профиля:
Профиль_1

Тип справочника
☒ Файловый (GDBM) ☐ База данных (ODBC) ☐ Системный (Windows)

Персональный справочник:
pse://signed/C:\Users\ AppData\Roaming\MDPREI\scs\тест\Профиль_1\local.pse Изменить

Локальный справочник:
file://C:\Users\ AppData\Roaming\MDPREI\scs\тест\Профиль_1\local.gdbm Изменить

Сетевые справочники:
Добавить
Удалить
Изменить

OK Отмена

Рисунок 104 – ЭФ «Добавление профиля». Персональный справочник

Далее в ПП «Дельта» в настройках ключей СКАД Сигнатура указывается тоже самое имя профиля, что и в ПК «Справочник сертификатов»¹.

Общие ключи СКАД сигнатура

☐ +

☐ key1

Расширение: Не указано
Рег.номер орг.: 1111
Профиль Сигнатуры: GU45
ПИН-код носителя ключа: не имеется
Сертификаты получателей: CN=GU45,O=044500000,ST=45; CN=DFMVK,ST=00;
CN=FSFM,ST=00; CN=DIT,ST=00; CN=FNS,O=FNS,ST=00; CN=FSS,ST=00;
CN=FTS,ST=00; CN=912,O=044525600,ST=45

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 105 – Список созданных ключей СКАД Сигнатура

Для добавления ключа в ПП «Дельта» необходимо в соответствии с рисунком 105 нажать на кнопку «Добавить ключ СКАД Сигнатура».

¹ При вызове функций шифрования обращение к справочникам происходит по имени профиля (Профиль ПК «Справочник сертификатов». Не путать с профилем ПП «Дельта»)

Рисунок 106 – ЭФ «Добавление нового ключа»

При настройке ключей СКАД Сигнатура в соответствии с рисунком 106 необходимо заполнить следующие поля:

- «Имя ключа» – вводится любое значение (обязательное поле);
- «Расширение» – выбирается одно из установленных Расширений при необходимости;
- «Адаптер СКЗИ» – выбирается адаптер, предварительно созданный в разделе «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ» п. 3.11.3.4;
- «Рег.номер организации» – вводится регистрационный номер организации (обязательное поле);
- «Профиль Сигнатуры» – имя профиля, предварительно созданного в ПК «Справочник сертификатов» (обязательное поле);
- «ПИН-код носителя ключа» – вводится ПИН-код при наличии;
- «Сертификаты получателей» – выбор из выпадающего списка (обязательное поле).



Проверка доступности сертификатов осуществляется по нажатию кнопки


ПРОВЕРИТЬ¹.

После ввода необходимых параметров следует нажать на кнопку

СОЗДАТЬ

¹ Кнопка «Проверить» становится активной после выбора сертификата получателя.

Для изменения настроек ключа необходимо в соответствии с рисунком 105 нажать на кнопку  «Редактирование». Откроется ЭФ «Редактирование ключа <наименование ключа>» в соответствии с рисунком 107. Далее следует отредактировать необходимые параметры и нажать на кнопку .



Редактирование ключа key1

* Имя ключа

Расширение

Адаптер СКЗИ

* Рег.номер организации



* Профиль Сигнатуры


ПИН-код носителя ключа

* Сертификаты получателей

× × + 5 ...

Рисунок 107 – ЭФ «Редактирование ключа <наименование ключа>»

Для удаления ключа в соответствии с рисунком 105 необходимо напротив введенного ключа нажать на кнопку  «Удалить». Либо с помощью чекбокса ☐ выбрать несколько ключей и нажать на кнопку  «Удалить выбранные ключи СКАД Сигнатура».

Для инициализации ключей в соответствии с рисунком 105 необходимо нажать на кнопку .

3.11.3.5 Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ

Множественная настройка адаптеров СКЗИ предназначена для связи ключей Сигнатуры (п. 3.11.3.4) с соответствующими адаптерами, а также для работы Оболочки со множеством адаптеров одновременно, т.к. определенным расширениям необходимо

работать с учётом наличия множества филиалов. На рисунке 108 представлена схема, описывающая взаимодействие множественных адаптеров СКЗИ.





Рисунок 108 – Схема взаимодействия множественных адаптеров СКЗИ

Порядок добавления параметров подключения к удаленным адаптерам СКЗИ:

- нажать на кнопку  в соответствии с рисунком 109;




Рисунок 109 – раздел «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ» (без добавленных параметров)

- в ЭФ «Добавление параметров подключения к удаленному адаптеру СКЗИ» в соответствии с рисунком 110 заполнить следующие параметры:

- а) «Имя» – вводится уникальное имя адаптера СКЗИ;
- б) «IP-адрес» – вводится IP-адрес сервера, на котором запущен Адаптер СКЗИ;
- в) «Порт» – вводится порт, который он занимает адаптер СКЗИ;

Добавление параметров подключения к удаленному адаптеру СКЗИ

* Имя ⓘ

* IP-адрес ⓘ

* Порт ⓘ

СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рисунок 110 – ЭФ «Добавление параметров подключения к удаленному адаптеру СКЗИ»

– нажать на кнопку **СОЗДАТЬ**.

Добавленные параметры удаленных адаптеров СКЗИ представлены на рисунке 111.

Для проверки корректности введенных данных необходимо нажать на кнопку

Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ

☒ Использовать удаленные адаптеры СКЗИ ⓘ



☐ + ☐



☐ Адаптер 1
IP-адрес или имя хоста: 10.1.48.17
Порт: 8082 **ПРОВЕРИТЬ**

☐ Адаптер 2
IP-адрес или имя хоста: 10.1.48.20
Порт: 1234567 **ПРОВЕРИТЬ**

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 111 – раздел «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ» (с добавленными параметрами)

Для активации использования удаленных адаптеров СКЗИ необходимо активировать переключатель  «Использовать удаленные адаптеры СКЗИ» в состоянии .

Для редактирования параметров удаленного адаптера СКЗИ необходимо нажать на кнопку . Откроется ЭФ «Редактирование параметров подключения к удаленному адаптеру СКЗИ». Далее в соответствии с рисунком 112 следует отредактировать необходимые параметры. При этом параметр «Имя» изменить невозможно. Затем нажать на кнопку .







Рисунок 112 – ЭФ «Редактирование параметров подключения к удаленному адаптеру СКЗИ»

Для удаления параметров удаленного адаптера СКЗИ необходимо напротив созданных параметров нажать на кнопку  «Удалить параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ». Либо с помощью чекбокса  выбрать несколько параметров и нажать на кнопку  «Удалить выбранные параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ».

3.11.4 Управление хранением

Группа настроек «Управление хранением» в соответствии с рисунком 113 включает следующие настройки:

- «Хранение данных»;
- «Параметры запуска расширений»;

- «Разграничение доступа».




Рисунок 113 – Группа настроек управления хранением

3.11.4.1 Хранение данных

В ЭФ «Хранение» в соответствии с рисунком 114 необходимо заполнить следующие параметры:

- «Директория хранения по умолчанию» – ввести путь к директории упаковок и квитанций;
- «Архивное файловое хранилище» – ввести путь к директории хранения архивных файлов.





Рисунок 114 – Настройка директорий хранения данных (пример)

3.11.4.2 Параметры запуска расширений

Настройка осуществляется по необходимости¹. Для добавления параметров запуска расширений необходимо в разделе «Параметры запуска расширений» нажать на кнопку  «Добавить параметры расширения» в соответствии с рисунком 115.




Рисунок 115 – ЭФ «Параметры запуска расширений». Список расширений

¹ При сетевой версии Оболочки и решении использовать внешнюю БД для расширения.

В ЭФ «Добавление параметров запуска расширения» в соответствии с рисунком 116 необходимо заполнить следующие поля:

- «Расширение» – выбирается из списка, при этом, имеющиеся данные автоматически заполняются в полях ввода из заданного для Оболочки конфигурационного файла delta.config;
- «Имя пользователя» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- «Пароль» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- «URL БД» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- «Драйвер» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- «Параметры JVM» – вводятся вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения. Также есть возможность добавить рекомендуемые параметры JVM с помощью кнопки «Добавить рекомендуемые».

После заполнения всех параметров необходимо нажать на кнопку **ДОБАВИТЬ**.

Добавление параметров запуска расширений

При выборе расширения, имеющиеся данные автоматически заполняются в полях ввода из заданного для оболочки конфигурационного файла delta.config

Расширение

Имя пользователя

Пароль

* URL БД

Драйвер

Параметры JVM **ДОБАВИТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ**

СОЗДАТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 116 – ЭФ «Добавление параметров запуска расширения»

Введенные параметры запуска расширения добавятся в ЭФ «Параметры запуска расширений» в соответствии с рисунком 117.

^ Параметры запуска расширений

☐ +

☐ Отчётность КО
Пользователь:: adminnsi
Драйвер: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
URL: jdbc:sqlserver://10.1.48.16:1433;
Параметры JVM:

ПРОВЕРИТЬ

☐ ФОИВ
Пользователь:: delta_foiv_usr
Драйвер: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
URL: jdbc:sqlserver://10.1.48.16:1433;
Параметры JVM:

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 117 – ЭФ «Добавление параметров запуска расширения»

Для проверки правильности настроек необходимо нажать на кнопку . В случае корректных настроек появится сообщение в соответствии с рисунком 118, в противном случае на экран будет выведено сообщение об ошибке в соответствии с рисунком 119.




Рисунок 118– Сообщение об успешной проверке соединения




Рисунок 119 – Сообщение об ошибке проверки соединения

Для каждого расширения может быть создан только один набор параметров.

Для изменения настроек в соответствии с рисунком 117 используется кнопка «Редактировать параметры расширения». В ЭФ «Изменение параметров запуска расширений» в соответствии с рисунком 120 необходимо скорректировать данные и нажать на кнопку .

Изменение параметров запуска расширений

При выборе расширения, имеющиеся данные автоматически заполняются в полях ввода из заданного для оболочки конфигурационного файла delta.config

Расширение: Отчётность КО

Имя пользователя: adminnsi

Пароль:


* URL БД: jdbc:sqlserver://10.1.48.16:1433;

Драйвер: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

Параметры JVM ? ДОБАВИТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ИЗМЕНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 120 – ЭФ «Изменение параметров запуска расширений»

Для удаления настроек в соответствии с рисунком 117 используется кнопка  «Удалить параметры расширения».

Данные настройки дублируют delta.config. Для применения требуется перезапуск того Расширения, где они были заданы.

3.11.4.3 Разграничение доступа

Для возможности разграничения доступа пользователей к документам и упаковкам необходимо активировать переключатель «Использовать разграничение прав доступа» в соответствии с рисунком 121.

Разграничение доступа

☒ Использовать разграничение прав доступа ?

Рисунок 121 – Активация переключателя разграничения доступа

Права пользователей на документы по умолчанию передаются из расширения в соответствии с настройками прав в расширении и затем наследуются на исходящие и входящие упаковки, форму «Квитирование» (настройка «delta.report.access.use» в таблице А.1 приложения А).

3.11.5 Профили организации

Настройка «Профили организации» предназначена для создания профиля организации (филиала) в Оболочке.







Рисунок 122 – Состав группы настроек «Профили организации»

Панель управления профилями организации в соответствии с рисунком 122 содержит следующие элементы:

- пиктограмма  «Создать профиль организации» (п. 3.11.5.1);
- пиктограмма  «Импортировать профиль организации» (п. 3.11.5.2).
- Настройка «Профили организации» в соответствии с рисунком 122 включает в себя следующие подразделы:
 - «Рабочие профили организации»;
 - «Архивные профили организации».

3.11.5.1 Создание профиля организации

Для создания профиля организации необходимо следующее:

- в соответствии с рисунком 122 на панели управления нажать на кнопку  ;

Профиль организации

Параметры подключения к ЛК

СОЗДАТЬ

* Наименование

* ОГРН

* ИНН

* ОКАТО

* ОКПО

☒ Реквизиты КГРКО

Регистрационный номер

Номер филиала

БИК

Код ТУ

Рег.номер платёжной системы

Юридический адрес

Фактический адрес

Ф.И.О. руководителя

Должность руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Должность главного бухгалтера

Ф.И.О. начальника службы контроля

Должность начальника службы контроля

ОКВЭД

ОКТМО

КПП

Дата госрегистрации

Расчетный счет организации

Банк организации

БИК банка организации

Кор.счет банка организации

Телефон

E-mail



Код эмитента

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 123 – ЭФ «Профиль организации» (создание)

– в открывшейся ЭФ «Профили организации» в соответствии с рисунком 123 заполнить следующие реквизиты (обязательные для заполнения реквизиты помечены красной звёздочкой напротив поля с реквизитом):

- а) «Параметры подключения к ЛК» – поле можно оставить пустым либо из выпадающего списка выбрать параметры подключения к ЛК, изначально созданные в соответствии с п. 3.11.2.2.1. Либо нажать на кнопку  и заполнить параметры в ЭФ «Параметры подключение к личному кабинету»(п. 3.11.5.3), после создания при необходимости выбрать созданную настройку;
 - б) «Наименование» – вводится вручную полное наименование головной организации;
 - в) «ОГРН» – вводится вручную код ОГРН (13 цифр);
 - г) «ИНН» – вводится вручную номер ИНН (10 цифр);
 - д) «ОКАТО» – вводится вручную, может содержать от 8 до 11 символов;
 - е) «ОКПО» – вводится вручную, должно содержать 8 символов;
 - ж) «Реквизиты КГРКО» – активация переключателя  делает обязательным заполнение полей «Регистрационный номер» и «Номер филиала», при этом контроль уникальности ИНН, ОГРН, ОКПО перестаёт соблюдаться;
- «Регистрационный номер» – регистрационный номер организации. Если переключатель «Реквизиты КГРКО активирован, то данное поле обязательно для заполнения, если нет, то – недоступно для редактирования;
- а) «Номер филиала» – вводится вручную номер от 1-го до 4-х цифр. Для КО в целом – 0000. Если переключатель «Реквизиты КГРКО№» активирован, то данное поле обязательно для заполнения, если нет, то – недоступно для редактирования;
 - б) «БИК» – вводится вручную код БИК (9 цифр);
 - в) «Код ТУ» – вводится вручную (2 цифры);
 - г) «Рег.номер платежной системы» – регистрационный номер оператора платежной системы
 - д) «Юридический адрес»;
 - е) «Фактический адрес»;
 - ж) «Ф.И.О. руководителя»;
 - и) «Должность руководителя»;
 - к) «ФИО главного бухгалтера»;

- л) «Должность главного бухгалтера»;
- м) «ФИО начальника службы контроля»;
- н) «Должность начальника службы контроля»;
- п) «ОКВЭД»;
- р) «ОКТМО»;
- с) «КПП»;
- т) «Дата госрегистрации»;
- у) «Расчетный счет организации»;
- ф) «Банк организации»;
- х) «БИК банка организации»;
- ц) «Кор.счет банка организации»;
- ш) «Телефон»;
- щ) «e-mail»;
- ы) «Код эмитента».

Далее нажать на кнопку

СОХРАНИТЬ

– созданный профиль помещается в раздел системных настроек «Профили организации», подраздел «Рабочие профили организаций» в соответствии с рисунком 124 и доступен для отображения пользователям в разделе «Профили» - «Управление профилями» – «Профили организации» (п. 3.10.1). Описание подраздела «Рабочие профили организаций» – в п. 3.11.5.4





Рисунок 124 – список созданных профилей в подразделе «Рабочие профили организации»

3.11.5.2 Импорт профиля организации

Для импорта профиля организации необходимо следующее:

- в соответствии с рисунком 122 на панели управления нажать на кнопку ;
- выбрать нужный профиль организации (файл в формате «.xml») и нажать «Открыть» в диалоговом окне Windows;

– данный профиль импортируется в Оболочку в раздел «Профили организации», подраздел «Рабочие профили организации».

***Примечание:** индивидуальные настройки подключения к ЛК профиля организации не импортируются (даже если настроены для профиля организации).*

3.11.5.3 Создание параметров подключения к ЛК (индивидуальные настройки подключения к ЛК)

Данный функционал дублирует подраздел «Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке» (п. 3.11.2.2.1).

Для создания индивидуальных настроек подключения к ЛК необходимо:

– в ЭФ «Профили организации» в соответствии с рисунком 123 нажать на кнопку

 СОЗДАТЬ

– в открывшейся ЭФ «Параметры подключения к личному кабинету» в соответствии с рисунком 85 заполнить «Имя», «Адрес личного кабинета», «Логин», «Пароль», «Утилита CryptCP», «Автоматическое получение обратных квитанций»;

– нажать на кнопку «Сохранить». При этом заданное имя параметра подключения к ЛК (поле «Имя») отобразится в системных настройках в подразделе «Индивидуальные настройки подключения к личному кабинету для профилей организаций, созданных в Оболочке» п. 3.11.2.2.1.


– если созданную настройку необходимо прикрепить к создаваемому/редактируемому профилю организации, то в соответствии с рисунком 123 в поле «Параметры подключения к ЛК» – выбрать эту настройку.






3.11.5.4 Рабочие профили организации

Имя созданного профиля содержит: <Наименование организации/филиала. Если создание профиля запрещено, то появится окно с информацией о запрете создания и указания причины.

Профили организации подсвечивается зеленым цветом, если он используется расширениями/пользователями/в настройках подключения к ЛК.

Панель управления рабочих и архивных профилей организации состоит из следующих пиктограмм:

–  «Редактировать профили организации» (п. 3.11.5.8);

-  «Экспортировать профиль организации» (п. 3.11.5.7);
-  «Копировать профиль организации». (п. 3.11.5.6);
-  «Архивировать профиль организации» (п. 3.11.5.4);
-  «Восстановить профиль организации» (п. 3.11.5.9);
-  «Удалить архивный профиль организации» (п. 3.11.5.10).

3.11.5.5 Архивирование профиля организации

Для архивирования профиля организации необходимо следующее:

- подразделе «Рабочие профили организации» в соответствии с рисунком 122 напротив профиля организации, который необходимо архивировать, нажать на кнопку



- подтвердить отключение. Профиль организации перенесется из подраздела «Рабочие профили организации» в подраздел «Архивные профили организации».

Есть возможность на этапе подтверждения отменить процесс архивации профиля организации.


Архивный профиль организации, разрешено использовать только в тех отчётах/документах, где он был применён до архивации.

Профиль может быть восстановлен из архива в соответствии с п. 3.11.5.9.

3.11.5.6 Копирование профиля организации

Для копирования профиля организации необходимо следующее:

- в подразделе «Рабочие профили организации» /«Архивные профили организации» в соответствии с рисунком 122 напротив профиля организации, который

необходимо дублировать, нажать на кнопку  ;

- откроется ЭФ «Профили организации» с реквизитами организации, профиль которой дублировался;
- заполнить необходимые поля и нажать на кнопку «Сохранить».

Выполнится проверка реквизитов текущего создаваемого профиля организации с уже созданными профилями организаций на наличие одинаковых реквизитов.

Перезаписывать существующие профили невозможно.

В профиле не хранится история изменений реквизитов продублированного профиля.

3.11.5.7 Экспорт профиля организации

Для экспорта профиля организации необходимо следующее:

– в подразделе «Рабочие профили организации» /«Архивные профили организации» в соответствии с рисунком 122 напротив профиля организации нажать на

кнопку  ;


– профиль организации выгружается в файл «.xml», который сохраняется в директорию, выбранную в настройках браузера для загрузки файлов по умолчанию;

Экспортировать можно только один профиль организации (один xml-файл = одному профилю организации), а также профили из архива.

Примечание: индивидуальные настройки подключения к ЛК профиля организации не экспортируются (даже если настроены для профиля организации).

3.11.5.8 Редактирование профиля организации

Для редактирования профиля организации необходимо следующее:

– в подразделе «Рабочие профили организации» в соответствии с рисунком 122 напротив профиля организации нажать на кнопку  ;

Профиль организации

Параметры подключения к ЛК

* Наименование

* ОГРН

* ИНН

* ОКАТО

* ОКПО

☐ Реквизиты КГРКО

Регистрационный номер

Номер филиала

БИК

Код ТУ

Рег.номер платёжной системы

Юридический адрес

Фактический адрес

Ф.И.О. руководителя

Должность руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Должность главного бухгалтера

Ф.И.О. начальника службы контроля

Должность начальника службы контроля

ОКВЭД

ОКТМО

КПП

Дата госрегистрации

Расчетный счет организации

Банк организации

БИК банка организации

Кор.счет банка организации

Телефон

E-mail

Код эмитента

Рисунок 125 – ЭФ «Профиль организации» (редактирование)

– в открывшейся в соответствии с рисунком 125 ЭФ «Профиль организации» скорректировать в поляхнеобходимые реквизиты и нажать на кнопку .


Примечание: если после создания профиль организации был использован расширениями, то реквизиты «ОГРН», «ИНН», «ОКПО», «Регистрационный номер», «Номер филиала» редактировать невозможно.

При нажатии на любое наименование, выделенное синим подчеркнутым цветом откроется ЭФ просмотра истории изменений реквизитов профиля организации, подробнее в п. 3.11.5.11.

3.11.5.9 Восстановление профиля

Для восстановления из архива профиля организации необходимо следующее:

- в подразделе «Архивные профили организации» в соответствии с рисунком 122

напротив профиля организации, который необходимо восстановить, нажать на кнопку  ;

- восстановленный профиль организации переносится из подраздела «Архивные профили организации» в подраздел «Рабочие профили организации».

Профиль вновь может быть использован пользователями/ расширениями/ настройками подключения к ЛК.

Если в процессе восстановления выявятся профили организации/ий с такими же ключевыми реквизитами, то профиль организации не восстановится.

3.11.5.10 Удаление профиля организации

Для удаления из архива профиля организации необходимо следующее:

- а) в подразделе «Архивные профили организации» в соответствии с рисунком 122

напротив профиля организации, который необходимо удалить, нажать на кнопку  ;

- б) подтвердить удаление.

Дельта проводит проверку на использование профиля организации в расширениях. Профиль организации удалится из подраздела «Архивные профили организации» и базы данных.

Если профиль организации используется в расширениях, то отобразится соответствующее сообщение и удаления не произойдет.

3.11.5.11 История изменений реквизитов

Для просмотра истории изменений реквизитов в профиле организации необходимо следующее:

- в разделе «Профили организации» системных настроек в соответствии с

рисунком 122 нажать на кнопку  напротив профиля организации;

- в открывшейся в соответствии с рисунком 125 ЭФ «Профиль организации» нажать на наименование одного из заполненных реквизитов, выделенных синим подчеркнутым цветом;




Рисунок 126 – ЭФ «История изменений <наименование реквизита>»

– в открывшейся в соответствии с рисунком 126 ЭФ «История изменений <наименование реквизита>», где отображается строка:

- а) с датой и временем добавления реквизита (т.е когда Администратор ранее нажал на кнопку «Сохранить» или «Изменить»);
- б) с самим значением реквизита, который был добавлен Администратором.

Примечание: реквизиты: «ОГРН», «ИНН», «ОКПО», «Регистрационный номер», «Номер филиала» не хранится историчность, поскольку являются неизменными после создания профиля организации.

3.11.6 Интерфейс

Группа настроек «Интерфейс» в соответствии с рисунком 127 включает следующие настройки:

- «Текст окна браузера»;
- «Цветовая схема интерфейса».




Рисунок 127 – Группа настроек «Интерфейс»

3.11.6.1 Текст окна браузера

Необходимо ввести произвольное наименование заголовка окна браузера в соответствии с рисунком 128.




Рисунок 128 – Параметр «Текст окна браузера»

3.11.6.2 Цветовая схема интерфейса

Необходимо выбрать цвет интерфейса в соответствии с рисунком 129. «Промышленная версия» – стандартная цветовая палитра по умолчанию ПП «Дельта», «Тестовая версия» – интерфейс, где строка меню, панель инструментов и строка состояния окрашены в серый цвет.






Рисунок 129 – Параметр «Цветовая схема интерфейса»


3.11.7 Центр обновлений


Для работы Центра обновлений необходимо разрешить доступ к сетевым ресурсам Банка России, в том числе: <http://cbr.ru>, <https://cbr.ru>, <http://download.cbr.ru>, <https://download.cbr.ru>, <https://portal5.cbr.ru>.


Раздел «Центр обновлений» в соответствии с рисунком 130 включает следующие настройки:


- «Адрес центра обновлений» – адрес для проверки наличия обновлений. Автоматическая проверка обновлений осуществляется каждые 4 часа с момента запуска Оболочки;
- «Адрес для ежедневных классификаторов» – по умолчанию используется основной адрес: <https://cbr.ru> (даже если поле не заполнено). В случае отсутствия прямого доступа в интернет необходимо указать свой единый адрес для всех сервисов ежедневных классификаторов;
- «Автоматическое обновление классификаторов» – при активированном переключателе  будет выполняться загрузка новых версий ранее установленных классификаторов из ЦЗПО;


– «Автоматически загружать обновления расширений» – при активированном переключателе  будет выполняться загрузка обновлений расширений из ЦЗПО. При обнаружении нового пакета обновления, он будет загружен и подготовлен для установки. Если обнаружено несколько новых версий, то загрузится следующая за уже установленной;

– «Автоматически устанавливать обновления расширений» – при активированном переключателе  будет выполняться установка загруженного обновления для расширений;


– «Автоматическая загрузка обновлений оболочки» – при активированном переключателе  будет выполняться автоматическая загрузка обновлений Оболочки из ЦЗПО. При обнаружении нового пакета обновления он будет загружен и подготовлен для установки. Если обнаружено несколько новых версий, то загружена будет следующая за уже установленной;

– «Автоматически перезапускать обновлённую оболочку» – при активированном переключателе  будет выполняться автоматический перезапуск Оболочки для установки загруженного обновления. Автоматический перезапуск возможен в двух вариантах:

а) «Таймаут до перезапуска». При активации этого варианта  – необходимо установить время задержки (в секундах) перед перезапуском. После загрузки обновления Оболочки появится сообщение в журнале о том, что через установленное количество секунд таймаута будет выполнен перезапуск с установкой скачанного обновления;

б) «Время перезапуска». Этот вариант предполагает установку конкретного времени перезапуска  в формате ЧЧ:ММ:СС, по достижении которого произойдёт перезапуск с установкой скачанного обновления. В этом случае после скачивания обновления Оболочки в журнале появится сообщение о том, что через определенное время будет выполнен перезапуск с установкой скачанного обновления;

– «Использовать команду запуска» – применяется для активации команды операционной системы, которая будет использована для запуска ПП «Дельта» после

установки обновления». Для включения данной настройки необходимо активировать переключатель  и заполнить данное поле. Установленная команда запуска может потребоваться, когда ПП «Дельта» работает в режиме службы. Пример для Windows: net start delta-service. У учетной записи, под которой запущен ПП «Дельта», должны быть полномочия на выполнение команды запуска.






Рисунок 130 – Настройка Центра обновлений

3.12 Управление настройками Расширений

При включении пользователя с ролью Администратор Оболочки (Delta_Shell_Admin) в группу пользователей Расширения с ролью Администратор Расширения (Delta.<имя расширения>.Admin) будет доступно заполнение настроек соответствующего Расширения.

Доступ к настройкам Расширений осуществляется в меню «Управление»→

  на панели управления→ вкладка «Настройки Расширений» в соответствии с рисунком 131.




Рисунок 131 – Управление настройками Расширений

Вкладка «Настройки Расширений» содержит перечень логотипов установленных Расширений и доступных для установки.

При нажатии на логотип происходит переход к настройкам выбранного Расширения. Состав параметров настроек зависит от Расширения. Для доступа к настройкам расширений необходимы права Администратора Расширения. Порядок настройки Расширений описан в эксплуатационной документации каждого Расширения.

3.13 Журналы

3.13.1 ЭФ «Журналы»

Для мониторинга функционирования ПП «Дельта» Администратору ПП «Дельта» необходимо анализировать Журнал операций, который содержит события, произошедшие в процессе всего жизненного цикла ПП «Дельта» и Расширений.

С целью обеспечения требуемой производительности и экономии ресурсов оперативной памяти ПП «Дельта» рекомендуется настроить автоматическое архивирование данных и выполнять экспорт журнала событий. Периодичность определяет эксплуатирующий персонал, исходя из объема выполняемых в ПП «Дельта» операций.

Администратору ПП «Дельта» доступна вся информация обо всех пользователях, а пользователям с ролями «Оператор» и «Пользователь оболочки с ограниченными полномочиями» доступны только их записи.

Доступ к функции «Журналы» осуществляется в меню «Управление»→



пиктограмма на панели управления→ «Компоненты». ЭФ «Журналы» представляет собой журнал событий пользователей в соответствии с рисунком 132.

Идентификатор	Источник	Наименование и описание	Тип	Дата и время	Статус	Логин	IP-адрес						
1434	Оболочка	Список из 3 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	17.08.2023 14:56:20	Выполнено	root	12.0.7.29						
1433	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:47:37	Выполнено	root	12.0.7.96						
1432	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:47:16	Выполнено	root	12.0.7.28						
1431	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:44:31	Выполнено	root	12.0.7.29						
1430	Отчетность КО	Удалено файлов-источников НСИ: 1	Удаление файлов НСИ	17.08.2023 14:42:24	Выполнено	root	127.0.0.1						
<div><div>Сообщение</div><div>Дата и время</div><div>Статус</div></div> <table><tr><td>Сформирован список файлов-источников д...</td><td>17.08.2023 14:42:24</td><td>Выполнено</td></tr><tr><td>Удален файл-источник НСИ 'CURRLIST.ARJ/...</td><td>17.08.2023 14:42:24</td><td>Выполнено</td></tr></table>								Сформирован список файлов-источников д...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено	Удален файл-источник НСИ 'CURRLIST.ARJ/...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено
Сформирован список файлов-источников д...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено											
Удален файл-источник НСИ 'CURRLIST.ARJ/...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено											
1429	Отчетность КО	НСИ "Общероссийский классификатор валют" (CURRLIST): Загружено (заменено) записей: 704	Загрузка НСИ	17.08.2023 14:42:21	Выполнено	root	127.0.0.1						
1428	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:33:36	Выполнено	root	12.0.7.29						
1427	Оболочка	Список из 3 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	17.08.2023 14:29:46	Выполнено	root	12.0.7.96						
1426	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:29:46	Выполнено	root	12.0.7.96						

Рисунок 132 – ЭФ «Журналы» (общий вид)

Панель инструментов ЭФ «Журналы» содержит пиктограммы:

- – сброс фильтров и сортировок;
- – автоматическое архивирование и удаление данных;
- – ручное архивирование и удаление данных;
- – обновление данных;
- – экспорт данных журнала сообщений;
- – настройка вида таблицы.

Ниже пиктограмм располагается таблица с перечнем всех событий. Таблица содержит графы:

- «Идентификатор» – ID соответствующей записи;

- «Источник» – наименование источника возникновения события. (Оболочка, <наименование установленного Расширения>);
- «Наименование и описание» – наименование и описание события;
- «Тип» – описание типов события;
- «Дата и время» – дата и время возникновения события или ошибки;
- «Статус» – статус события с индикацией цветом;
- «Логин» – столбец содержит наименование профиля пользователя – инициатора события;
- «IP-адрес» – информация о внутреннем ip-адресе компьютера пользователя.

3.13.2 Автоматическое архивирование и удаление данных

При нажатии на пиктограмму «Автоматическое архивирование и удаление данных»



будет открыта ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» в соответствии с рисунком 133.

Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных

Тип операций: Архивирование и последующее удаление



Периодичность: Ежедневно

Директория: C:\Delta-3.7.2\backend\log\autologs


ОК ОТМЕНА


Рисунок 133 – ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных»

В ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» необходимо:


- при помощи элемента  типа «выпадающий список» заполнить наименование проводимой операции – «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;
- при помощи элемента  типа «выпадающий список» выбрать тип периода, за который происходит архивирование и удаление данных.

– указать путь до директории хранения, по умолчанию отображается путь Delta\backend\log\autologs.

После заполнения требуемых полей кнопка  становится активной. При нажатии ЛКМ происходит автоматическое архивирование в директории хранения автоматических архивов (директория Delta\backend\log\autologs) и удаление данных с учётом заданных параметров.

По нажатию ЛКМ на кнопку  происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» и возврат на ЭФ Журнал событий.

3.13.3 Ручное архивирование и удаление данных

При нажатии на пиктограмму «Ручное архивирование и удаление данных»  будет открыта ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных» в соответствии с рисунком 134.






Рисунок 134 – ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных»


В ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных» необходимо:


– поле «Тип операции» при помощи элемента  типа «выпадающий список» выбрать «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;

– при помощи элемента «радиокнопка» выбрать дату или период дат, за который будет производиться ручное архивирование или удаление данных;

– заполнить поле Имя файла: – появляется при выборе типа операции «Архивирование и последующее удаление» (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnKl_<ДДММГГГГЧЧММСС>.zip»).

После заполнения требуемых полей кнопка  становится активной. При нажатии ЛКМ по ней происходит ручное архивирование или удаление данных с учётом заданных параметров.

По нажатию ЛКМ на кнопку  происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров ручного архивирования и удаления данных» происходит возврат на ЭФ «Журнал событий».

При нажатии на пиктограмму «Обновление данных»  происходит обновление данных.

3.13.4 Экспорт журнала событий

При нажатии на пиктограмму  откроется ЭФ «Экспорт журнала событий» в соответствии с рисунком 135.




Рисунок 135 – ЭФ «Экспорт журнала событий»



В ЭФ «Экспорт журнала событий» необходимо:

- выбрать формат экспорта (xlsx или csv). Для этого предусмотрен элемент типа «радиокнопка» с возможностью выбора формата выгрузки данных;
- возможно изменить наименование файла выгрузки в поле
Имя файла: (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnKl_<ДДММГГГГЧЧММСС>.xlsx/ csv»).

После заполнения требуемых полей кнопка **ЭКСПОРТ** становится активной. При нажатии ЛКМ по ней производится экспорт данных с учётом заданных параметров настройки фильтров.

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Экспорт журнала событий» и возврат на ЭФ «Журнал».

Просмотр детализации события

Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку  При нажатии произойдет отображение вложенной информации, например, в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы  в соответствии с рисунком 139.

3.13.5 Управление отображением данных в таблице журнала событий

3.13.5.1 Сортировка столбцов таблицы

При однократном нажатии значения по выбранному столбцу сортировка проводится в порядке возрастания/убывания. При повторном нажатии – по убыванию. Снятие сортировки столбца возможно через контекстное меню (пункт «Сбросить сортировку»), доступное при нажатии правой кнопкой мыши по заголовку столбца в соответствии с рисунком 136.





Рисунок 136 – Контекстное меню сортировки по столбцам

3.13.5.2 Фильтрация записей в таблице

Для фильтрации записей необходимо ЛКМ выбрать пиктограмму  в заголовке столбца в соответствии с рисунком 137. Будет открыто меню для выбора значений путем проставления флага в чек – боксе. Для применения фильтров необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК». Для отказа от применения фильтров – кнопку «Отмена».





Рисунок 137 – Установка фильтров

3.13.5.3 Настройка вида таблицы

При нажатии на кнопку  «Настроить вид таблицы» в правом верхнем углу рисунка 132 выводится ЭФ «Настройка вида таблицы», в которой можно управлять отображением соответствующих колонок в соответствии с рисунком 138.






Рисунок 138 – Настройка вида таблицы

Для отключения необходимо в правой части строки щелчком мыши поменять значок  на .

Для применения настроек необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК». Чтобы вернуться к текущему виду таблицы – кнопку «Отмена».






	Идентифика...	Источник	Наименование и описание	Тип	Дата и время	Статус	Логин
	58	Оболочка	Расширение успешно удалено.	Удаление Расширения	19.04.2021 00:43:46	Выполнено	пользователь...
<div> <div>Сообщение</div> <div>Дата и время</div> <div>Статус</div> </div> <div> <div>Запущен процесс удаления расширения</div> <div>19.04.2021 00:43:46</div> <div>Выполнено</div> </div> <div> <div>Удаление расширения из реестра.</div> <div>19.04.2021 00:43:46</div> <div>Выполнено</div> </div> <div> <div>Удаление jar-файла расширения</div> <div>19.04.2021 00:43:46</div> <div>Выполнено</div> </div> <div> <div>Удаление jar-файлов в директории</div> <div>19.04.2021 00:43:47</div> <div>Выполнено</div> </div>							
	57	Оболочка	Для корректного удаления данных расширения, пожалуйста, запустите его	Удаление Расширения	19.04.2021 00:43:38	Ошибка	пользователь...
	56	Оболочка	Расширение успешно остановлено	Деактивация Расширения	19.04.2021 00:43:25	Выполнено	пользователь...
	55	Оболочка	Список из 2 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	19.04.2021 00:43:22	Выполнено	пользователь...
	54	Отчетность КО	НСИ 'Справочник VPBGIND' (VPBGIND): Загружено (заменено) записей: 46	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:04	Выполнено	пользователь...
	53	Отчетность КО	НСИ 'Справочник VPBGDOC' (VPBGDOC): Загружено (заменено) записей: 480	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...
	52	Отчетность КО	НСИ 'Справочник NS (NS2_2009)' (NS2_2009): Загружено (заменено) записей: 13	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...
	51	Отчетность КО	НСИ 'Справочник RSTC_117' (RSTC_117): Загружено	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...

Рисунок 139 – ЭФ «Журналы». Подчиненная таблица

Подчинённая таблица содержит:

- столбец «Сообщение» – содержит информацию о выполнении операции;
- столбец «Дата и время» – дата и время возникновения события в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- столбец «Статус» – описание статуса операции: текстовое поле Ошибка (красный цвет), Предупреждение (желтый цвет), Выполнение («Статусы: выполнено - зеленый цвет и выполняется – без цвета).

3.13.5.4 Просмотр детализации события

Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку . При нажатии произойдет отображение вложенной информации, например, в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы  в соответствии с рисунком 139.

3.14 Описание технологического процесса отправки упаковок через СВК


Для отправки по каналу СВК необходимо:

- установить ПП «Дельта» и СКЗИ СКАД «Сигнатура – 6» / ПК «Сигнатура – клиент L» версия 6 на один сервер/АРМ с ПП «Дельта»;
- установить ППИ СКАД «Сигнатура - 6» для платформы Java (на один сервер/АРМ с ПП «Дельта») <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeysy-skzi/>;
- установить в ПП «Дельта» расширение «Адаптер к СКЗИ» (п. 3.6.2);
- запустить расширение «Адаптер к СКЗИ» и загрузить общие ключи СКАД Сигнатура в меню «Управление»→ «Настройки»→ вкладка «Системные настройки» (п. 3.11.3.4);
- заполнить параметры подключения к почтовому серверу в системных настройках (п. 3.11.3.1);
- пользователь должен подключить съемный носитель ключа к серверу/АРМ, где установлены СКЗИ СКАД Сигнатура и Адаптер СКЗИ.

3.15 Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»)

ЭФ «Пользователи и роли» доступна только в многопользовательском режиме.

Администратор имеет полномочия для просмотра и выгрузки ролевого состава учетных записей в ЭФ «Пользователи и роли». Доступ к функции осуществляется в меню

«Управление»→ пиктограмма  на панели управления в соответствии с рисунком 140.











Рисунок 140 – Просмотр ЭФ «Пользователи и роли»

Панель инструментов ЭФ «Пользователи и роли» содержит пиктограммы:

-  – выгрузка в электронную таблицу;
-  – свернуть, развернуть все роли;
-  – сбросить фильтры и сортировки;
-  – обновить данные;
-  – отобразить сводный режим/отобразить полный режим;
-  – настроить вид таблицы.

3.16 Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД»

Пользователь с ролью Администратор в соответствии с рисунками 141 и 142 имеет доступ к просмотру информации, введенной пользователем в ЭФ «Подготовка ЭД». Доступ к функции «Подготовка ЭД» осуществляется в меню «Управление» → пиктограмма




на панели управления в соответствии с рисунками 141, 142, 143.

На ЭФ «Подготовка ЭД» расположены три вкладки:

- **Исходящие** – отображает исходящие упаковки ЭД;
- **Входящие** – отображает входящие квитанции, полученные от Банка России в ответ на ранее переданные упаковки с ЭД;

Архив

– – предназначена для хранения «ненужных» упаковок, документов и квитанций к документам в архиве.

Кнопка  «Обновление данных» на вкладках «Исходящие» и «Входящие» предназначена для актуализации данных.




Рисунок 141 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД – Исходящие»



Рисунок 142 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД – Входящие»





Рисунок 143 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД – Архив»

3.17 Монитор активных пользователей

Монитор активных пользователей предназначен для:

- отображения списка пользователей, работающих с ПП «Дельта» в сетевом режиме. Активным считается пользователь, у которого в браузере открыта ПП «Дельта» на момент просмотра;
- рассылки коротких текстовых сообщений активным пользователям.

Монитор активных пользователей доступен в меню «Управление» →пиктограмма



на панели управления в соответствии с рисунком 144.




Рисунок 144 – Главная ЭФ, пиктограмма «Активность»







Рисунок 145 – Просмотр ЭФ «Активность»

Панель инструментов ЭФ «Активность» в соответствии с рисунком 145 содержит пиктограммы:

-  – «Сбросить фильтры и сортировки» - кнопка очистки таблицы от наложенных на нее фильтров (фильтрация возможна для каждого отдельного столбца, аналогично фильтрации в таблице вкладки «Журналы». Возможно выбрать требуемые параметры фильтра путем проставления отметки в чекбоксе);
-  – «Обновление данных»;
-  – «Настроить вид таблицы».




Список активных пользователей обновляется по событию пользовательского интерфейса, например, при открытии ЭФ монитора, или при нажатии на кнопку .

Таблица содержит в себе следующие столбцы:

- «Логин» – логин активного пользователя;
- «Профиль» – имя профиля активного пользователя;
- «ФИО пользователя» – фамилия, имя, отчество активного пользователя;
- «Телефон» – телефон активного пользователя;
- «Время начала сеанса работы» – информация о времени, когда пользователь открыл ПП «Дельта» в браузере. Формат отображения данных: число/месяц/год, час/минута/с.

В левой части таблицы в соответствии с рисунком 146 содержится один из двух элементов:

-  – нажатие на кнопку открывает иерархическую таблицу;
-  – нажатие на кнопку скрывает иерархическую таблицу.

	Логин	Профиль	ФИО пользователя								
▼	IvanovII	Ivanov1	Иванов Иван Иванович								
▲	Zolotarev	root	И.И.И								
<table> <tr> <th colspan="2">Компонент</th><th colspan="2">Роль</th></tr> <tr> <td colspan="2">Отчётность КО</td><td colspan="2">Администратор</td></tr> </table>				Компонент		Роль		Отчётность КО		Администратор	
Компонент		Роль									
Отчётность КО		Администратор									
▼	Kuznetsov	Kuznetsov12	Кузнецов Иван Иванович								


Рисунок 146 – Иерархическая таблица


Иерархическая таблица содержит столбцы:

- «Компонент» – содержит перечень компонентов, которые имеются у пользователя: Оболочка/Расширение;
- «Роль» – содержит информацию о роли пользователя в компоненте: Оператор, Администратор информационной безопасности, Администратор, Суперпользователь, Оператор с ограниченными правами доступа.

Для исключения дублирования данных в таблице выполняется контроль по полям «Логин» и «Профиль».

Управление отображением данных в таблице – сортировка столбцов, фильтрация записей и настройка вида таблицы выполняются аналогично п. 3.13.5.1, 3.13.5.2 и 3.13.5.3.

Рассылка коротких сообщений пользователям осуществляется с помощью кнопки «Отправить сообщение» , расположенной в таблице в соответствии с рисунком 147.






Логин	Профиль	ФИО пользователя	Телефон	Время начала сеанса р...	
admin	admin	Сергеев Дмитрий Борисович	123-45-67	06.03.2023 12:27:40	
<div>Компонент</div> <div>Отчётность КО</div> <div>Дельта</div>		<div>Роль</div> <div>Admin</div> <div>Admin</div>			
operator	operator	а	880000000001	06.03.2023 12:23:08	
<div>Компонент</div> <div>Дельта</div> <div>Отчётность КО</div>		<div>Роль</div> <div>Operator</div> <div>Operator</div>			

Рисунок 147 – ЭФ «Активность», кнопка «Отправить сообщение»

По нажатию данной кнопки откроется ЭФ для ввода сообщения в соответствии с рисунком 148. Чекбокс «Отправить всем» устанавливается при отправке всем активным пользователям, по умолчанию – снят. После ввода сообщения следует нажать на кнопку «Отправить» , для отмены ввода – «Отмена» .




Рисунок 148 – Сообщение Администратора пользователю «operator3»

Пользователь получает сообщение в ЭФ «Сообщение для <логин отправителя>» в соответствии с рисунком 149.




Рисунок 149 – Полученное пользователем «operator3» сообщение от Администратора

3.18 Получение справочной информации

Доступ к справочной информации осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление». Будет открыто меню в соответствии с рисунком 150 для выбора раздела, справочную информацию о котором необходимо отобразить.




Рисунок 150 – ЭФ меню «Справка». Оглавление разделов справочной информации

Далее следует выбрать интересующий раздел, нажав ЛКМ на соответствующую строку в оглавлении. Будет отображена краткая справочная информация по разделу в соответствии с рисунком 151.






Рисунок 151 – ЭФ меню «Справка». Открыт раздел для просмотра информации

Для перемещения курсора по странице справочной информации следует воспользоваться полосой прокрутки в правой части страницы. Для возврата к оглавлению необходимо использовать кнопку  в верхней части ЭФ «Справка». Чтобы закрыть ЭФ

«Справка», следует воспользоваться кнопкой . Внизу данной ЭФ указан адрес технической поддержки espp@cbr.ru.

Для скачивания документации необходимо в соответствии с рисунком 150 ЛКМ выбрать раздел «Документация», затем ЛКМ нажать на ссылку документа из списка в соответствии с рисунком 152. Для удаления документа необходимо нажать на ссылку «Удалить».




Рисунок 152 – Ссылки на документы для скачивания

3.19 Использование прокси-сервера при работе с ПП «Дельта»

По умолчанию ПП «Дельта» предполагает наличие прямого соединения с сервисами Банка России (СВК, ЛК УОИ ВП ЕПВВ). Однако существует возможность работы и через прокси-сервер организации.

Для настройки работы ПП «Дельта» через прокси-сервер потребуется дополнить в файле конфигурации «delta.config» параметры Java «delta.jvm-options» соответствующими значениями, согласно официальной документации, размещенной на <https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/net/doc-files/net-properties.html>.

Настраивать подключение к прокси-серверу рекомендуется в однопользовательском режиме.

Подключение прокси-сервера может быть выполнено двумя способами:

- с использованием системных настроек прокси-сервера;
- с помощью явного указания параметров подключения к прокси-серверу.

Для использования системных настроек прокси-сервера необходимо установить параметр «`java.net.useSystemProxies = true`».

Пример настроек в файле «*delta.config*»:
`delta.jvm-options=-Djava.net.useSystemProxies=true`

При установленном параметре «`java.net.useSystemProxies = true`» в сетевом режиме необходимо позаботиться, чтобы служебный трафик между сервером аутентификации и сервером ПП «Дельта» не блокировался прокси-сервером. Например, в Windows 10 этого можно добиться, исключив в соответствии с рисунком 153 использование прокси-сервера для локальных адресов.




Рисунок 153 – Исключение использования прокси-сервера для локальных адресов

В случае выбора способа, предполагающего явное указание параметров подключения к прокси-серверу, необходимо указать его хост и порт.

Хост задается в параметрах «`http.proxyHost`» и «`https.proxyHost`».

Порт задается в параметрах «`http.proxyPort`» и «`https.proxyPort`».

При эксплуатации ПП «Дельта» в сетевом режиме потребуется исключить сервер аутентификации из ресурсов, соединение с которыми происходит через прокси-сервер, установив параметр «http.nonProxyHosts». Пример настройки для прокси-сервера с адресом 192.168.0.5:3344:

Пример настроек в файле «delta.config»:
`delta.jvm-options=-Dhttp.proxyHost=192.168.0.5 -Dhttp.proxyPort=3344 -Dhttps.proxyHost=192.168.0.5 -Dhttps.proxyPort=3344 -Dhttp.nonProxyHosts=\"localhost|127.*|192.168.0.104\"`

3.20 Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме службы Windows

Версия ПП «Дельта» 2.9.4 включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы Windows:

– установка ПП «Дельта» в виде службы Windows включает в себя следующие шаги:

- а) перейти в папку <Дельта>\backend\ и открыть в текстовом редакторе файл delta-service.xml;
- б) в разделе <executable> указать полный путь до исполняемого файла java, входящего в состав JDK ПП «Дельта»: <Дельта>\backend\jdk\bin\java;
- в) в разделе <arguments>, содержащем строку запуска, указать значение параметра --server.port (порт оболочки), такое же, как и в delta.config. По умолчанию используется порт 8080;

```
<service>
  <id>delta-service</id>
  <name>Delta Service</name>
  <description>Сервер ПП "Дельта"</description>
  <executable>C:\Delta-2.0.2\backend\jdk\bin\java</executable>
  <arguments>-Djava.net.useSystemProxies=true -cp "%BASE%\delta.jar" -
Dloader.path="%BASE%\lib" org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher --
server.port=8080</arguments>
  <logmode>rotate</logmode>
</service>
```

Рисунок 154 – Файл delta-service.xml в текстовом редакторе

- г) сохранить изменения в файле delta-service.xml;
- д) установить службу, выполнив в командной строке: delta-service.exe install.

В случае успешного выполнения команды в списке служб появится новая служба Delta Service.

CredentialEnrollmentManagerUserSvc_51...	Диспетчер регистрации учетн...	Вручную	Локальная сист...
Delta Service	Сервер ПП "Дельта"	Вручную	Локальная сист...
DeviceAssociationBrokerSvc_51b9c	Enables apps to pair devices	Вручную	Локальная сист...
DevicePickerUserSvc_51b9c	Эта пользовательская служба ...	Вручную	Локальная сист...

Рисунок 155 – Служба сервера ПП «Дельта» в окне «Службы» Windows

Рекомендуется перезагрузить компьютер после установки;

- запуск службы сервера ПП «Дельта».

Служба запускается штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или в командной строке: `delta-service.exe start`. Потребуется около минуты времени, чтобы ПП «Дельта» стала доступна. Автоматического запуска браузера в режиме службы не произойдёт. Значок в области уведомлений не появится;

- остановка службы сервера ПП «Дельта».

Перед остановкой службы рекомендуется штатно завершить работу всех расширений. Остановка выполняется штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или в командной строке: `delta-service.exe stop`;

- деинсталляция службы сервера ПП «Дельта».

Деинсталляция выполняется после корректной остановки службы (п. □) командой: `delta-service.exe uninstall`;

- обновление ПП «Дельта» в режиме службы.

Обновление ПП «Дельта» должно происходить только в режиме приложения (не службы). После загрузки обновления и получения сообщения о готовности к установке, служба должна быть корректно остановлена, а последующий запуск должен быть произведен в режиме приложения, т.е. выполнением `start_delta.bat`. После успешного старта и изменения версии на новую в статусной строке, ПП «Дельта» может быть снова перезапущен в режиме службы.

3.21 Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме сервиса Linux

ПП «Дельта» содержит все необходимые компоненты для запуска в режиме сервиса (демона) Linux, начиная с версии 2.9.4.

Установка ПП «Дельта» в виде сервиса Linux включает в себя следующие шаги:

- перейти в папку <Дельта>/backend/ и открыть в текстовом редакторе файл `delta.service`;



Рисунок 156 – Параметры сервиса в файле delta.service

– в разделе [Service]:

а) в параметре User указать имя пользователя, под которым будет запускаться сервис.

Пример: User=delta;

б) в параметре WorkingDirectory указать полный путь до папки backend ПП «Дельта».

Пример: WorkingDirectory=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend;

в) в параметре ExecStart указать строку запуска Java-приложения ПП «Дельта».

Пример: ExecStart=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/jdk/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true -Djava.awt.headless=true -cp delta.jar -Dloader.path=lib org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher --server.port=8080 SuccessExitStatus=143.

Параметры строки запуска следующие:

/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/jdk/bin/java - полный путь до исполняемого файла Java.

Djava.net.useSystemProxies=true – признак использования системных настроек прокси-сервера, если прокси-сервер отсутствует, то этот параметр может быть исключен;

Djava.awt.headless=true – обязательный параметр для запуска в режиме сервиса, признак отключения элементов графического окружения (заставка, значок в области уведомлений);

cp delta.jar - запускаемый файл Java-приложения;

Dloader.path=lib org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher – обязательный служебный параметр;

server.port=8080 – значение порта оболочки, такое же, как и в delta.config, по умолчанию используется порт 8080;

SuccessExitStatus=143 – обязательный служебный параметр.

- сохранить изменения в файле delta.service.

Запуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

```
sudo systemctl start delta.service
```

Остановка сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

```
sudo systemctl stop delta.service
```

Перезапуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

```
sudo systemctl restart delta.service
```

Перед остановкой или перезапуском сервиса рекомендуется штатно завершать работу всех расширений.

Обновление ПП «Дельта» должно происходить только в режиме приложения (не сервиса). После загрузки обновления и получения сообщения о готовности к установке, сервис должен быть корректно остановлен, а последующий запуск должен быть произведен в режиме приложения, т.е. выполнением start_delta.sh. После успешного старта и изменения версии на новую в статусной строке, ПП «Дельта» может быть снова перезапущен в режиме сервиса.

3.22 Перевод ПП «Дельта» на работу по протоколу HTTPS

Работа ПП «Дельта» в сетевом режиме возможна по защищенному протоколу HTTPS. Для перевода ПП на защищенный протокол потребуется дополнительная настройка параметров сетевого шлюза и сервера аутентификации.

Параметры протокола HTTPS для шлюза устанавливаются в конфигурационном файле:

```
<Дельта>\backend\gateway\config\application.yml
```

По умолчанию параметры HTTPS уже имеются в файле application.yml, но помечены как комментарии. Кроме того, в папке шлюза <Дельта>\backend\gateway находится файл с демонстрационным хранилищем сертификатов keystore.p12, включающий в себя тестовый сертификат с псевдонимом tomcat. Необходимо убрать символы комментария из следующих строк:

```
ssl:
```

```
enabled: true
```

```
key-alias: tomcat
```

```
key-store-password: 1qaz@WSX
```

```
key-store: file:keystore.p12
```

```
key-store-type: PKCS12
```

Назначение параметров работы по защищенному протоколу HTTPS приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Параметры настройки работы по протоколу HTTPS

Параметр	Назначение
enabled	Признак использования защищенного протокола в ПП «Дельта», true – используется, false – не используется
key-alias	Имя псевдонима сертификата в хранилище сертификатов
key-store-password	Пароль от хранилища сертификатов
key-store	Ссылка на хранилище сертификатов
key-store-type	Формат хранилища сертификатов, по умолчанию - PKCS12

Изменения, внесённые в конфигурационный файл шлюза, вступят в силу после перезапуска сервера ПП «Дельта». Приложение станет доступно только по протоколу HTTPS, поэтому необходимо перенастроить и сервер аутентификации, указав новый адрес для перенаправления (redirect) на сервис шлюза. В адресе сервиса протокол http должен быть заменен на https. Для сервера аутентификации Cloud Foundry UAA этот параметр называется redirect-uri, и устанавливается в файле конфигурации uaa.yml.

Пример: redirect-uri: https://192.168.0.104:8181/login/oauth2/code/gateway

Действия по переводу разных серверов аутентификации на протокол HTTPS существенно отличаются. Демонстрационный сервер аутентификации UAA, опубликованный на сайте Банка России, развернут в контейнере сервлетов Apache Tomcat 9, для перевода его на протокол HTTPS рекомендуется воспользоваться официальной документацией: <https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/ssl-howto.html>.

3.22.1 Отключение нежелательных алгоритмов шифрования при использовании протокола HTTPS

Для отключения нежелательных или устаревших алгоритмов шифрования, необходимо следующее:

- отредактировать в файле <Дельта>/backend/jdk/conf/security/java.security свойство jdk.tls.disabledAlgorithms,

```
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA, DH
keySize < 1024, DESede, \
```

```
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, DES_CBC, \
```

```
include jdk.disabled.namedCurves
```

добавив перечень отключаемых алгоритмов через запятую;

- а) например, чтобы отключить алгоритмы RSA, свойство jdk.tls.disabledAlgorithms должно выглядеть так:

```
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA, DH
keySize < 1024, DESede, \
```

```
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, DES_CBC, \
include jdk.disabled.namedCurves, \
SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, \
SSL_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256, \
SSL_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, \
SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, \
SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256, \
SSL_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
```

Примечание – имена алгоритмов RSA, используемые в Java, начинаются с префикса SSL вместо TLS;

б) пример отключения алгоритма шифрования Диффи-Хеллмана (DHE):
jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA, DH
keySize < 1024, DESede, \

```
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, DES_CBC, \
include jdk.disabled.namedCurves, DHE
```

Имя алгоритма DHE добавлено через запятую в конец строки;

- сохраните изменения в java.security;
- перезапустите сервер ПП «Дельты».

3.23 Установка времени бездействия пользователя в сетевом режиме

Максимальное время бездействия пользователя устанавливается в конфигурационном файле шлюза (<Дельта>\backend\gateway\config\application.yml) в параметре server.session.idletime.

Пример: server:

session:

idletime: 180

Время бездействия задается в минутах целым числом, по умолчанию установлено 120 минут.

Если в течение установленного времени бездействия отсутствовала активность пользователя в ПП «Дельта», то произойдёт автоматическое завершение сессии, а для дальнейшего продолжения работы потребуется обновить страницу браузера.



3.24 Установка и настройка удаленных адаптеров СКЗИ


Начиная с версии 1.6.0 «Адаптера к СКЗИ» (далее – адаптер) появилась возможность установить ПП «Дельта» и адаптер на разных серверах.

Предполагается, что вынесенный «Адаптер к СКЗИ» будет установлен на одном сервере с СКАД «Сигнатура».

Дистрибутив адаптера не имеет специального установщика, поэтому требуется разархивировать пакет «plugin-skzi-x.x.x.zip» в директорию установки.

Далее необходимо настроить связь между ПП «Дельта» и вынесенным адаптером.

Для этого необходимо выполнить настройку в меню «Управление» →   на панели управления → вкладка «Системные настройки» → «Обмен через СВК и каталоги» → «Параметры подключения к удаленным адаптерам СКЗИ» в соответствии с п. 3.11.3.5.

После заполнения параметров подключения удаленных адаптеров СКЗИ, отображенных на рисунке 111, с помощью кнопки  можно выполнить проверку корректности заполнения параметров, а также получить информацию об используемой версии «Адаптера СКЗИ». В случае некорректно введенной информации в одном из полей, например, в поле «IP-адрес» будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 157.




Рисунок 157 – Сообщение после проверки некорректно введенных данных

Если все параметры заполнены корректно, то в результате проверки пользователю будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 158 о соединении с удалённым адаптером СКЗИ, содержащее номер версии адаптера.




Рисунок 158 – Сообщение о соединении с удалённым адаптером СКЗИ

Для запуска адаптера можно воспользоваться исполняемыми файлами: «run.bat» – для ОС Windows, «run.sh» – для ОС Linux.

Перед запуском необходимо прописать в исполняемом файле требуемый порт. По умолчанию используется 8082.

3.24.1 Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Windows

Версия «Адаптера к СКЗИ» 1.6.0 и выше включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы Windows.

3.24.1.1 Установка «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows

Для установки «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows необходимо выполнить следующие шаги:

- войти в папку, где распакован «Адаптер к СКЗИ» и открыть в текстовом редакторе файл «skzi-service.xml»;
- в разделе <executable> указать полный путь до исполняемого файла «java», входящего в состав «JDK 11». Например, «C:\jdk-11\bin\java»;
- в разделе <arguments>, содержащем строку запуска, указать значение параметра «--server.port». По умолчанию используется порт 8082;
- сохранить изменения в файле «skzi-service.xml»;
- установить службу, выполнив в командной строке команду «skzi-service.exe install».

Пример заполнения файла «skzi-service.xml» представлен на рисунке 159.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<service>
  <id>skzi-service</id>
  <name>SKZI Adapter Service</name>
  <description>Сервис Адаптер к СКЗИ СКАД Сигнатура</description>
  <executable>C:\jdk-11\bin\java</executable>
  <arguments>-Djava.net.useSystemProxies=true -jar "%BASE%\plugin-skzi.jar" --
server.port=8082</arguments>
  <logmode>rotate</logmode>
</service>
```

Рисунок 159 – Установка параметров службы.

В случае успешного выполнения команды в списке служб Windows в соответствии с рисунком 160 появится новая служба – SKZI Adapter Service.

Quality Windows Audio ...	Quality Windows Audio Video Experience (...	Вручную	Локальная служба
Shared PC Account Man...	Manages profiles and accounts on a Shared...	Отключе...	Локальная система
SKZI Adapter Service	Сервис Адаптер к СКЗИ СКАД Сигнатура	Выполняется	Автомат... \450chilAZ
SMP дисковых простра...	Служба узла для поставщика управления...	Вручную	Сетевая служба

Рисунок 160 – Служба «Адаптера к СКЗИ» в окне «Службы» Windows

Если справочники настроены через ПК «Справочник Сертификатов» и в настройках ПП «Дельта» указано имя профиля Сигнатуры, то в свойствах службы необходимо

прописать вход под пользователем, под которым создан профиль в соответствии с рисунком 161.




Рисунок 161 – Свойства службы. Вход в систему

После установки «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows рекомендуется перезагрузить компьютер.

3.24.1.2 Запуск «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Служба запускается штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe start». После запуска значок в области уведомлений не появляется.

3.24.1.3 Остановка «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Остановка выполняется штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe stop».

3.24.1.4 Деинсталляция «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Деинсталляция выполняется после корректной остановки службы (п. 3.24.1.3) путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe uninstall».

3.24.1.5 Обновление «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Для обновления службы «Адаптер к СКЗИ» необходимо сначала удалить, затем установить новую версию.

3.24.2 Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Linux

Версия «Адаптера к СКЗИ» 1.6.0 и выше включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы (демона) Linux.

3.24.2.1 Настройка параметров для запуска «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Linux

Для запуска в режиме службы (демона) Linux необходимо:

- перейти в папку, где распакован «Адаптер к СКЗИ» и открыть в текстовом редакторе файл «skzi.service» в соответствии с рисунком 162;

```
1  [Unit]
2  Description=SkziAdapter
3  After=syslog.target
4
5  [Service]
6  User=delta
7  Restart=always
8  RestartSec=60s
9  WorkingDirectory=/home/plugin-skzi
10 ExecStart=/home/jdk-11/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true
    -Djava.awt.headless=true -jar plugin-skzi.jar --server.port=8082 SuccessExitStatus=143
11
12 [Install]
13 WantedBy=multi-user.target
14
```

Рисунок 162 – Параметры сервиса в файле «skzi.service»

- в разделе [Service] заполнить следующие параметры:
 - а) в параметре «User» указать имя пользователя, под которым будет запускаться сервис, например, User=delta;
 - б) в параметре «WorkingDirectory» указать полный путь до корневой папки «Адаптера к СКЗИ», например, WorkingDirectory=/home/plugin-skzi;
 - в) в параметре «ExecStart» указать строку запуска Java-приложения «Адаптера к СКЗИ», например, ExecStart=/home/jdk-11/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true -Djava.awt.headless=true -jar plugin-skzi.jar --server.port=8082 SuccessExitStatus=143, где:
 - 1) «/home/jdk-11/bin/java» – полный путь до исполняемого файла Java;
 - 2) «-Djava.net.useSystemProxies=true» – признак использования системных настроек прокси-сервера, если прокси-сервер отсутствует, то этот параметр может быть исключен;
 - 3) «-Djava.awt.headless=true» – обязательный параметр для запуска в режиме сервиса, признак отключения элементов графического окружения (заставка, значок в области уведомлений);
 - 4) «-jar plugin-skzi.jar» – запускаемый файл Java-приложения;
 - 5) «--server.port=8082» – значение порта, по умолчанию используется порт 8082;
 - 6) «SuccessExitStatus=143» – обязательный служебный параметр;
 - г) сохранить изменения в файле «skzi.service».

3.24.2.2 Запуск «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Запуск сервиса осуществляется выполнением команды ОС «sudo systemctl start skzi.service».

3.24.2.3 Остановка «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Остановка сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы «`sudo systemctl stop skzi.service`».

3.24.2.4 Перезапуск «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Перезапуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы «`sudo systemctl restart skzi.service`».

3.24.2.5 Обновление «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Для обновления службы «Адаптер к СКЗИ» необходимо сначала удалить текущую версию приложения, а затем установить новую версию.

3.25 Настройка ПП «Дельта» для передачи документов с использованием технологии отправки через IBM ASPERA

В случае передачи в ЛК ВП ЕПВВ файлов размером более 2Гб необходимо использовать технологию отправки через IBM ASPERA. Для этого необходимо выполнить следующее:

- загрузить утилиту командной строки `aspera cli` одним из следующих способов:
 - а) <https://portal5test.cbr.ru/Documents/operden.zip>;
 - б) скачать с <https://downloads.asperasoft.com/en/downloads/62>;
 - в) скачать с официального сервера разработчика developer.asperasoft.com SDK;
- разместить загруженную утилиту в директории «%директория Delta%\backend\aspera\bin» (взять директорию `bin`), при необходимости скопировать в эту директорию файл «`aspera-license`»;
- настроить в соответствии с таблицей А.1 следующие параметры подключения к IBM ASPERA в `delta.config`:
 - а) `Delta.lk.aspera.use`;
 - б) `Delta.lk.aspera.host`;
 - в) `Delta.lk.aspera.sshport`;
 - г) `Delta.lk.aspera.faspport`;
 - д) `Delta.lk.aspera.ascp`.

Для проверки соединения с IBM ASPERA настоятельно рекомендуется установить и настроить графический клиент IBM ASPERA в соответствии с инструкцией, размещенной по ссылке <https://portal5test.cbr.ru/Documents/operden.zip>. В случае проблем с подключением просьба обращаться в службу поддержки ЛК ВП ЕПВВ.

3.26 Документация к Open API

Документация к Open API Оболочки доступна в однопользовательском режиме по адресу: <http://localhost:8080/swagger-ui/>.

3.27 Подключение ПП «Дельта» к серверу Syslog

ПП «Дельта» позволяет дублировать журнал операций на сервер Syslog.

Настройка подключения ПП «Дельта» к серверу Syslog производится в конфигурационном файле `delta.config`. Параметры подключения описаны в таблице 6.

Таблица 6 – Параметры подключения к серверу Syslog

Параметр	Назначение
<code>delta.syslog</code>	Признак включения/выключения трансляции журнала на сервер Syslog: on – трансляция журнала включена, off – выключена. По умолчанию – off.
<code>delta.syslog.rfc</code>	Формат сообщений Syslog (RFC). Допустимые значения: 3164, 5424, 5424. По умолчанию – 3164.
<code>delta.syslog.application</code>	Имя экземпляра Оболочки ПП «Дельта», по умолчанию – Delta.
<code>delta.syslog.protocol</code>	Сетевой протокол работы с сервером Syslog: udp – работа по протоколу UDP, tcp – работа по протоколу TCP/IP. По умолчанию – udp.
<code>delta.syslog.host</code>	Сетевой адрес сервера Syslog. По умолчанию – localhost.
<code>delta.syslog.port</code>	Порт сервера Syslog. По умолчанию – 514.
<code>delta.syslog.ssl</code>	Признак использования протокола SSL: yes – используется, no – не используется. По умолчанию – no

Как правило, дистрибутивы, наследуемые от Debian Linux (Ubuntu, Mint), уже имеют сервер Syslog в своём составе.

Чтобы запустить Syslog-сервер, необходимо настроить его в конфигурационном файле `/etc/rsyslog.conf`. Например, для работы по протоколу UDP на порту 514 необходимо добавить следующие строки в `rsyslog.conf`:

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```

После чего перезапустить сервис `rsyslog`:

```
sudo service rsyslog restart
```

Чтобы наблюдать за работой сервиса Syslog, достаточно выполнить команду:

```
tail -f /var/log/syslog
```

(для RedHat: `tail -f /var/log/messages`)

и тогда в консоли будут отображаться транслируемые записи.

Для проверки работы сервиса можно выполнить команду:

echo "<14>Test Syslog" >>/dev/udp/IP-адрес сервераSyslog/порт сервера Syslog

Пример: echo "<14>Test Syslog" >>/dev/udp/192.168.194.84/514

что при успешной работе приведет к выводу текста Test Syslog в консоль транслируемых записей.

4 Действия в аварийных ситуациях

4.1 Действия в случае отказа технических и программных средств

В процессе работы ПП «Дельта» могут происходить аварийные ситуации, или сбои как технического плана (выход из строя ПЭВМ или ее периферии, отключение питания и т.п.), так и программного плана (сбои из-за нехватки оперативной памяти ПЭВМ, скрытые ошибки программистов и т.п.).

При возникновении аварийной ситуации требуется зафиксировать момент ее возникновения, если это программная ошибка – распечатать на принтере экран. После названных действий необходимо перезагрузить ПП «Дельта». Если выйти из программы не удастся, следует снять задачу, нажав сочетание клавиш CTRL+ALT+DEL.

4.2 Действия в случае ошибок, вызванных неверными действиями эксплуатационного персонала

При обработке аварийных событий, вызванных некорректными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных, ПП «Дельта» должно выводить на экран монитора пользователя соответствующее предупреждающее сообщение, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

4.3 Действия при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные

Порядок действий при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные регламентируется внутренним распорядком и внутренними нормативными документами организации, эксплуатирующей ПП «Дельта».

4.4 Действия при потере данных

При отказах технических средств (в том числе – потере питания) допускается потеря информации в рамках текущего сеанса работы пользователя.

4.5 Действия при необходимости обращения в службу поддержки

Обращения в службу технической поддержки следует направлять на адрес: espp@cbr.ru. Для ускорения решения вопросов к обращению необходимо:

- прикладывать лог (backend/log/app.log);
- прикладывать скриншоты, иллюстрирующие действие, которое привело к ошибке;
- указывать дату и точное время возникновения ошибки.

Опция `delta.config` для активации режима отладки `app.log`:
`delta.jvm-options= -Dlogging.level.ru.cbr.uc.uccontainer=DEBUG`

- скриншот ЭФ «Журналы» с развернутой операцией, которая привела к ошибке.

Приложение А

Настройка параметров запуска

Таблица А.1 содержит настройки параметров запуска ПП «Дельта» в файле «delta.config».

Таблица А.1 – Параметры файла «delta.config»

Наименование параметра	Значения параметра	Назначение параметра
delta.db.url		Строка соединения jdbc при подключении к СУБД (например, jdbc:h2:file:\${user.dir}/db/h2;AUTO_SERVER=TRUE – подключение к встроенной СУБД h2)
delta.db.username		Имя пользователя при подключении к СУБД
delta.db.password		Пароль при подключении к СУБД
delta.db.driver	org.postgresql.Driver oracle.jdbc.driver .OracleDriver com.microsoft.sqlserver.jdbc .SQLServerDriver	Имя класса драйвера jdbc для подключения к СУБД
delta.db.startpostgresql	yes/no	Запускать или нет при запуске приложения поставляемый СУБД PostgreSQL
delta.oauth2.url	Пример: http://192.168.0.101:8090/auth	Адрес главной страницы сервера аутентификации, указывается для перенаправления пользователя на сервер аутентификации при выходе из авторизованной сессии ПП «Дельта». Необязательный
delta.tray.icon=yes	yes/no	Отображать в строке состояния операционной системы иконку приложения
delta.browser.start	yes/no	Запускать или нет браузер по умолчанию ОС и показывать начальную страницу приложения при запуске приложения
delta.lk.timeoutconnect		Таймаут соединения с ЛК
delta.lk.timeoutread		Таймаут ожидания результата запроса в ЛК
delta.jwk.url		Адрес службы предоставления криптографических ключей для токенов JWT
delta.gateway.config		Адрес файла конфигурации шлюза ПП «Дельта»
delta.lk.chunksize	50000000 (по-умолчанию 50 мб)	Размер чанка для передачи в ЛК
delta.lk.usechunks	yes	Использовать чанки для передачи в ЛК
delta.lk.solidsize	100000000	Максимальный размер неразрезного файла ТА ЛК для передачи в ЛК
delta.lk.timeoutreceipts	по-умолчанию 5	Период (дней) приема квитанций ЛК и транспорта с момента отправки ЭС
delta.lk.timeouties	по-умолчанию 31	Период (дней) приема ИЭС с момента отправки ЭС
delta.jvm-options		Опции запуска java-машины оболочки
gateway.jvm-options		Опции запуска java-машины шлюза сетевой версии оболочки

Наименование параметра	Значения параметра	Назначение параметра
plugin.{имя расширения}.jvm-options		Опции запуска java-машины расширения.
server.port		Порт Оболочки
Delta.lk.aspera.use	«No» - значение по умолчанию «Yes» – передача всех маршрутов(задач) через Аспера. Или задать маршруты(задачи) через запятую: а) Zadacha_155 – Кредитная организация; б) Zadacha_157 – Банковский холдинг; в) Zadacha_104 – Оператор платежной системы; г) Zadacha_113 – Форма 0409310, Например, Delta.lk.aspera.use=Zadacha_113, Zadacha_155 – отправка через Аспера формы 310 и отчетов КО	Использование сервера Aspera для передачи отчета в ЛК ВП ЕПВВ
Delta.lk.aspera.host	для зоны тестирования 212.40.192.75	Адрес сервера Aspera
Delta.lk.aspera.sshport	для зоны тестирования 35100	ssh-порт сервера Aspera
Delta.lk.aspera.faspport	для зоны тестирования 35100 (значение по умолчанию)	fasp-порт сервера Aspera
Delta.lk.aspera.ascp	По умолчанию «%Директория Delta%\Aspera\Bin\ascp.exe».	Путь к утилите командной строки, задается в случае, если утилита размещена в папке, отличной от «%Директория Delta%\Aspera\Bin»
delta.report.access.use	«yes» - значение по умолчанию (включено)	Опция использования функции получения из Расширения в Оболочку ПП «Дельта» прав на документ при передаче документа в реестр документов
paths.uniclient-download	По умолчанию «<%Директория Delta%>/backend/download/»	Путь на сервере ПП "Дельта" к каталогу хранения файлов, загруженных с помощью Центра обновления. Примеры: D:/storage/delta_download/ /home/user/delta/storage/
delta.cryptopro.encryptionalg	1.2.643.7.1.1.5.1.1 – ГОСТ Р 34.12-2015 Магма CTR-АСРКМ 1.2.643.7.1.1.5.1.2 – ГОСТ Р 34.12-2015 Магма CTR-АСРКМ-ОМАС (с имитовставкой) 1.2.643.7.1.1.5.2.1 – ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик CTR-АСРКМ 1.2.643.7.1.1.5.2.2 – ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик CTR-АСРКМ-ОМАС (с имитовставкой) <i>Примечание: поддержка данных алгоритмов доступна начиная с версии КриптоПро CSP 5.0 R2 (5.0.12000).</i>	Настройка использования новых алгоритмов шифрования ТА ЛК (по умолчанию 1.2.643.7.1.1.5.1.1 – ГОСТ Р 34.12-2015 Магма CTR-АСРКМ)

Наименование параметра	Значения параметра	Назначение параметра
delta.security.token.duration	по умолчанию – 720 минут	Время действия Дельта-токена в минутах (не путать с Jwt-токеном), передаваемого расширениями при анонимных вызовах сервисов Оболочки
mail.notice.ssl.protocols	Пример: mail.notice.ssl.protocols=TLSv1.2	Установка протокола безопасности транспортного уровня для сервиса почтовых уведомлений (необязательный)
delta.security.authentication	Значения: – «singleuser» - однопользовательский; – «multiuser» - многопользовательский; – «oauth2» - сетевой. Если значение не задано, то ПП «Дельта» запустится в singleuser	Тип режима аутентификации
delta.lk.ta.filename.formcodeonly	no	Использовать только условный код формы (не использовать ОКУД) для формирования имени файла ТАЛК при формировании ТАЛК из реестра документов
delta.demo_banner	no	Параметр отключает баннер о демо-режиме H2

Ссылочные документы

- 1 «Программный продукт «Дельта». Расширение «Отчетность КО». Руководство пользователя» (ЦБРФ.62.0.39722.РП).