

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**Утвержден**

ЦБРФ.62.0.39710.РБ – ЛУ

**ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ДЕЛЬТА»**

Руководство администратора информационной безопасности

ЦБРФ.62.0.39710.РБ

На 39 листах

2023

Настоящий документ описывает порядок работы с программным продуктом (далее – ПП) «Дельта» Администраторов информационной безопасности (далее – АИБ) ПП «Дельта».

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Обозначения и сокращения .....  | 4  |
| Термины и определения.....  | 5  |
| 1 Общие сведения .....  | 6  |
| 1.1 Область применения ПП «Дельта».....   | 6  |
| 1.2 Уровень подготовки АИБ ПП «Дельта» .....  | 6  |
| 1.3 Условия применения.....   | 6  |
| 1.4 Перечень эксплуатационной документации .....                                    | 6  |
| 2 Функции АИБ.....  | 7  |
| 3 Описание операций АИБ ПП «Дельта».....  | 8  |
| 3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте ..... | 8  |
| 3.2 Подготовка к работе.....  | 9  |
| 3.3 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows .....   | 9  |
| 3.4 Запуск ПП «Дельта» в ОС Linux.....  | 10 |
| 3.5 Главная форма ПП «Дельта».....  | 10 |
| 3.6 Журналы.....  | 12 |
| 3.7 Перечень событий .....  | 15 |
| 3.8 Управление отображением данных в таблице журнала событий.....                   | 15 |
| 3.8.1 Сортировка столбцов таблицы .....   | 15 |
| 3.8.2 Фильтрация записей в таблице.....   | 16 |
| 3.8.3 Настройка вида таблицы .....  | 17 |
| 3.8.4 Просмотр детализации события.....   | 17 |
| 3.9 Просмотр введенной информации в ЭФ «Подготовка ЭД».....                         | 18 |
| 3.10Просмотр и выгрузка ролей в ЭФ «Пользователи и роли» .....                      | 19 |
| 3.11Управление профилями .....  | 20 |
| 3.12Просмотр настроек Расширений.....   | 25 |
| 3.13Просмотр установленных Расширений.....  | 26 |
| 3.14Матрица доступа .....   | 27 |
| 3.15Монитор активных пользователей .....  | 30 |
| 3.16Получение справочной информации.....  | 34 |
| 3.17Настройка общих параметров .....  | 36 |
| 4 Действия в аварийных ситуациях .....  | 38 |
| Ссылочные документы.....  | 39 |

### Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения  |
|------------|---|
| АИБ        | Администратор информационной безопасности   |
| АРМ        | Автоматизированное рабочее место  |
| БД         | База данных   |
| ВП ЕПВВ    | Внешний портал Единой платформы внешнего взаимодействия Банка России  |
| ГОСТ       | Государственный стандарт  |
| ЛК         | Личный кабинет  |
| ЛКМ        | Левая кнопка мыши   |
| НСИ        | Нормативно-справочная информация  |
| ОС         | Операционная система  |
| ПО         | Программное обеспечение   |
| ПП         | Программный продукт   |
| СВК        | Унифицированная транспортная среда электронного взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России |
| ТА         | Транспортный архив  |
| ТК         | Транспортный конверт  |
| УИО        | Участник информационного обмена   |
| ЭД         | Электронный документ  |
| ЭФ         | Экранная форма  |

### Термины и определения

| Термин                   | Определение  |
|--------------------------|--|
| Метаданные               | Описание организации структур и состава данных, а также логических контролей (синтаксис, семантика, межформенный) и принципов отображения. Предназначены для идентификации, поиска и управления данными. |
| Оболочка «Рабочее место» | Часть ПП «Дельта», представляющая собой среду исполнения расширений с возможностью управления этими расширениями (установка, регистрация, удаление, и т. п.)   |
| Расширение               | Часть ПП «Дельта», представляющая собой инкапсулированную в один модуль функциональность по подготовке и формированию отчётной информации или других документов поднадзорными организациями              |

## **1 Общие сведения**

### **1.1 Область применения ПП «Дельта»**

ПП «Дельта» применяется для инструментальной поддержки деятельности поднадзорных организаций в процессе взаимодействия с Банком России путем предоставления пользователям функциональных возможностей, реализованных в рамках подключаемых и динамически загружаемых компонентов – Расширений.

### **1.2 Уровень подготовки АИБ ПП «Дельта»**

АИБ ПП «Дельта» должен обладать навыками работы с ОС семейства Microsoft Windows, Windows Server и Linux и программными продуктами пакета Microsoft Office, а также практическим опытом выполнения работ по обеспечению информационной безопасности.

### **1.3 Условия применения**

Минимальные требования, предъявляемые для работы:

- а) процессор – Core i5 2.2 ГГц;
- б) оперативная память – 4 Гб;
- в) объем свободного дискового пространства – 500 Гб;
- г) видеокарта и монитор с разрешающей способностью – 1280\*1024;
- д) сетевой адаптер;
- е) клавиатура;
- ж) манипулятор типа «мышь»;
- и) ОС Astra Linux CE версии 2.12 и выше или Astra Linux SE версии 1.7 и выше;  
*Примечание – допускается замена на ОС семейств Microsoft Windows или Ubuntu версии 20.04.*
- к) антивирусное средство.

Минимальные требования приведены для одного программного компонента и должны быть просуммированы в части оперативной памяти, ядер и дискового пространства с требованиями других компонентов ПП «Дельта».

### **1.4 Перечень эксплуатационной документации**

Перед началом работы пользователю с ролью АИБ ПП «Дельта» рекомендуется изучить настоящий документ и документ [1].

## **2    Функции АИБ**

Пользователь с ролью АИБ ПП «Дельта» выполняет следующие функции:

- а)    контроль действий пользователей и Администраторов ПП «Дельта» на основе журнала событий, в том числе выгрузка журнала;
- б)    просмотр информации, введенной пользователями в ЭФ «Подготовка ЭД»;
- в)    просмотр и выгрузка ролей;
- г)    управление профилем;
- д)    настройка общих параметров;
- е)    просмотр настроек Расширений (при включении в группу АИБ Расширений);
- ж)    просмотр установленных Расширений;
- и)    мониторинг активных пользователей.

### **3 Описание операций АИБ ПП «Дельта»**

#### **3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте**

Определены три режима работы:

- а) однопользовательский;
- б) многопользовательский;
- в) сетевой.

Ролевая модель применяется при многопользовательском и сетевом режиме работы.

В ПП «Дельта» используются следующие роли пользователей.

- а) АИБ (Delta.Shell.AIB, Delta.<имя расширения>.AIB);
- б) администратор (Delta.Shell.Admin, Delta.<имя расширения>.Admin);
- в) оператор (Delta.Shell.Operator, Delta.<имя расширения>.Operator);
- г) пользователь оболочки с ограниченными полномочиями (Delta.Shell.Reader);
- д) суперпользователь (Delta.Shell.Root, Delta.<имя расширения>.Root).

Для сетевого режима назначение ролей осуществляется средствами сервера аутентификации. Для многопользовательского режима роли пользователей устанавливаются средствами операционной системы включением пользователя в одноименные доменные группы, которые необходимо создать

Для Оболочки должны быть назначены роли Delta.Shell.Admin, Delta.Shell.AIB, Delta.Shell.Operator, Delta.Shell.Reader. В однопользовательском режиме пользователь работает с правами суперпользователя, назначать пользователю роль Delta.Shell.Root в этом режиме нет необходимости. Проверка роли Delta.Shell.Root происходит только в многопользовательском и сетевом режиме.

При запуске ПП «Дельта» с определенной ролью будут доступны функции ПП «Дельта» в соответствии с матрицей доступа (п. 3.14).

Списки ролей расширений и доступных для них функций, приведены в соответствующих руководствах пользователя. Чтобы получить доступ к функциям расширения в многопользовательском и сетевом режиме, пользователю обязательно должны быть назначены роли расширения. В противном случае меню расширения не будет доступно пользователю.

Для работы в режиме АИБ пользователь должен обладать ролью Delta.Shell.AIB (для оболочки) и Delta.<имя расширения>.AIB (для расширений). Роли по своим функциям не пересекаются.



Все операции в сетевом режиме выполняет администратор ПП «Дельта». Роль администратора ОС отсутствует и действий не предусмотрено.

Пользователь может иметь только одну роль Оболочки и по одной роли каждого Расширения. Роль не может включать в себя другие роли.

При запуске в многопользовательском сетевом режиме необходимо вводить адресную строку в браузере `http://ip_сервера:порт/delta`.

ПП «Дельта» поддерживает следующие браузеры:

- а) Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше;
- б) Google Chrome версии 100.0.5481.77 и выше;
- в) Mozilla FireFox версии 110.0 и выше;
- г) Microsoft Edge версии 95.0.1020.44 и выше.

Основным поддерживаемым браузером является Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше.

Для работы в режиме АИБ пользователь должен быть включен в группу администраторов информационной безопасности «Delta.Shell.AIB».

После запуска ПП «Дельта» становится доступен редактор профиля. Необходимо заполнить данные профиля пользователя в соответствии с п. 3.11.

### **3.2 Подготовка к работе**

До начала работы в ПП «Дельта» должна быть выполнена установка и настройка ПО согласно документу [2]. Признаком работоспособности ПО является загрузка окна входа без сообщений об ошибках.

### **3.3 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows**

Для запуска ПП «Дельта» в однопользовательском и многопользовательском режимах, а также для запуска сервера необходимо выполнить следующие действия:

- а) запустить на выполнение файл `delta.exe`, расположенный в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта»;
- б) запустить ПП «Дельта» через ярлык, созданный на Рабочем столе пользователя при установке.

Для запуска ПП «Дельта» в сетевом режиме вход осуществляется через браузер на адрес сервера в локальной сети.

### 3.4 Запуск ПП «Дельта» в ОС Linux

Для входа в ПП «Дельта» необходимо запустить файл `start_delta.sh`, расположенный в корневом каталоге ПП «Дельта».

### 3.5 Главная форма ПП «Дельта»

Главная ЭФ ПП «Дельта» в соответствии с рисунком 1 состоит из следующих рабочих пространств:

- а) строка меню с элементами типа вкладка:
  - 1) «Управление»;
  - 2) вкладки с наименованием установленных Расширений (при наличии);
  - 3) наименование активного профиля настроек пользователя, под которым производится работа в текущем сеансе;
  - 4) элемент панели уведомлений;
- б) панель управления;
- в) рабочая область;

Главное меню обеспечивает доступ к функциям приложения, реализующим бизнес – процесс ПП «Дельта».

Номер версии расположен внизу ЭФ «Справка» в соответствии с рисунком 28.

Строка меню обеспечивает быстрый доступ к функциям ПП «Дельта» и содержит вкладку «Управление». После установки и активации Расширений в строке меню добавляются вкладки с наименованиями установленных Расширений. Каждая вкладка имеет свой набор инструментов.

На вкладке меню «Управление» в соответствии с рисунком 1 доступны следующие инструменты<sup>1</sup>:

- а) «Компоненты»;
- б) «Подготовка ЭД»;
- в) «Журналы»;
- г) «Пользователи и роли» – при использовании многопользовательского режима;
- д) «Активность» – при использовании сетевого режима;
- е) «Профили»;
- ж) «Справка»;
- и) «Выход» – при использовании сетевого режима.

---

<sup>1</sup> Инструменты «Хранение» и «Квитирование» пользователю с ролью АИБ не доступны в соответствии с матрицей доступа (п. 3.14)







Рисунок 1 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

При использовании сетевого режима в соответствии с рисунком 2 на панели

управления вкладки «Управление» присутствуют пиктограмма  и кнопка , пиктограмма  отсутствует.







Рисунок 2 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в сетевом режиме

При использовании многопользовательского режима в соответствии с рисунком 3

на панели управления вкладки «Управление» присутствуют пиктограмма , пиктограммы  и  отсутствуют.




Рисунок 3 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в  
многопользовательском режиме

### 3.6 Журналы

Для контроля действий пользователей и Администраторов ПП «Дельта» пользователю с ролью АИБ ПП «Дельта» необходимо анализировать Журнал событий, который содержит события, произошедшие в процессе всего жизненного цикла ПП «Дельта» и Расширений. Перечень событий, фиксируемых в Журнале событий, представлен в таблице 1 п. 3.7.


Администратору информационной безопасности ПП «Дельта» доступна вся информация обо всех пользователях, а пользователям с ролями «Оператор» и «Пользователь оболочки с ограниченными полномочиями» доступны только их записи.

Доступ к функции «Журналы» осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на



пиктограмму на панели управления вкладки «Управление».





ЭФ «Журналы» представляет собой журнал событий пользователей и отображается в соответствии с рисунком 4.



| Идентификатор | Источник | Наименование и описание                    | Тип                                 | Дата и время        | Статус    | Логин | IP-адрес  |
|---------------|----------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------|-----------|
| 1449          | Оболочка | Получение списка всех транспортных пакетов | Получение списка исходящих упаковок | 17.08.2023 16:51:46 | Выполнено | alb   | 12.0.7.28 |
| 1448          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:51:45 | Выполнено | alb   | 12.0.7.28 |
| 1447          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:51:31 | Выполнено | alb   | 12.0.7.29 |
| 1446          | Оболочка | Получение списка всех транспортных пакетов | Получение списка исходящих упаковок | 17.08.2023 16:51:30 | Выполнено | alb   | 12.0.7.29 |
| 1445          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:22:47 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1444          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:08:52 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1443          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:07:54 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1442          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:05:24 | Выполнено | root  | 12.0.7.28 |
| 1441          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 16:01:19 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1440          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 15:57:13 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1439          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 15:43:56 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1438          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 15:11:52 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1437          | Оболочка | Получение списка всех транспортных пакетов | Получение списка исходящих упаковок | 17.08.2023 15:04:52 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |
| 1436          | Оболочка | Список из 3 расширений успешно получен.    | Получение списка Расширений         | 17.08.2023 15:04:52 | Выполнено | root  | 12.0.7.29 |

Рисунок 4 – ЭФ «Журналы» (Общий вид)

Панель инструментов ЭФ «Журналы» содержит пиктограммы<sup>1</sup>:

- а)  – сбросить фильтры и сортировки;
- б)  – обновление данных;
- в)  – экспорт журнала событий;
- г)  – настроить вид таблицы.


Ниже пиктограмм располагается таблица с перечнем всех событий, содержащая графы:


- а) «Идентификатор» – ID соответствующей записи;
- б) «Источник» – наименование источника возникновения события. (Оболочка, <наименование установленного Расширения>);
- в) «Наименование и описание» – наименование и описание события;
- г) «Тип» – описание типов события;
- д) «Дата и время» – дата и время возникновения события или ошибки;
- е) «Статус» – ошибка, предупреждение или статус события с индикацией цветом;


<sup>1</sup> Функции автоматической/ручной архивации и удаления данных пользователю с ролью АИБ не доступны в соответствии с матрицей доступа (п. 3.14).

ж) «Логин» – столбец содержит наименование профиля пользователя – инициатора события\$

и) «IP-адрес» – информация о внутреннем ip-адресе компьютера пользователя.

При нажатии на пиктограмму «Сбросить фильтры и сортировки»  происходит сброс ранее установленных параметров сортировок и фильтраций по значениям и возврат к отображению данных по умолчанию (в соответствии с расположением записей в таблице).

При нажатии на пиктограмму «Обновление данных»  происходит обновление данных.

При нажатии на пиктограмму «Экспорт журнала событий»  будет открыта ЭФ «Экспорт журнала событий» в соответствии с рисунком 5.





Рисунок 5 – ЭФ «Экспорт журнала событий»

В ЭФ «Экспорт журнала событий»:

а) необходимо выбрать формат экспорта (xlsx или csv). Для этого предусмотрен элемент типа «радиокнопка» с возможностью выбора формата загрузки данных;

б) возможно изменить наименование файла загрузки в поле  
Имя файла:  (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnKl\_<ДДММГГГГЧЧММСС>.xlsx/ csv»).

После заполнения требуемых полей кнопка  становится активной. При нажатии ЛКМ по ней производится экспорт данных с учётом заданных параметров настройки фильтров.

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Экспорт журнала событий» и возврат на ЭФ «Журнал».

### 3.7 Перечень событий

Функция журналирования событий предназначена для протоколирования событий, произошедших в процессе всего жизненного цикла ПП «Дельта» и Расширений.

Таблица 1 – Перечень событий ПП «Дельта»

| Тип события                           | Описание события  |
|---------------------------------------|---|
| Общие операции                        | а) вход в ПП «Дельта»;<br>б) выход из ПП «Дельта»;<br>в) экспорт журнала событий в файлы формата .xlsx и .csv;<br>г) архивирование и удаление записей о зарегистрированных событиях:<br>1) автоматически согласно установленным настройками срокам;<br>2) в ручном режиме по запросу пользователя больше указанной даты или за произвольный период  |
| Управление Расширениями               | а) получение списка Расширений;<br>б) установка Расширения;<br>в) обновление Расширения;<br>г) удаление Расширения;<br>д) активация Расширения;<br>е) деактивация Расширения;<br>ж) проверка целостности архива плагина до установки;<br>и) получение информации о Расширении   |
| Обновление Оболочки                   | а) обновление Оболочки;<br>б) обновление Расширения   |
| Подготовка ЭД                         | а) получение списка исходящих упаковок;<br>б) упаковка в пакет из БД;<br>в) упаковка в пакет с локального диска;<br>г) отправка сформированного пакета через СВК/ЛК УИО ВП ЕПВВ/каталог обмена;<br>д) получение списка содержимого исходящих упаковок;<br>е) получение списка входящих упаковок;<br>ж) распаковка входящих упаковок;<br>и) квитиование входящих упаковок с исходящими упаковками;<br>к) квитиование квитанций/протоколов контроля из входящих упаковок с ЭС;<br>л) получение списка содержимого входящих упаковок;<br>м) удаление входящих упаковок;<br>н) получение входящих упаковок через каталог обмена |
| Технические оповещения ЛК УИО ВП ЕПВВ | а) запрос к техническим оповещениям ЛК УИО ВП ЕПВВ;<br>б) получение технических оповещений из ЛК УИО ВП ЕПВВ  |

### 3.8 Управление отображением данных в таблице журнала событий

#### 3.8.1 Сортировка столбцов таблицы

При однократном нажатии значения по выбранному столбцу сортировка проводится в порядке возрастания/убывания. При повторном нажатии – по убыванию. Снятие сортировки столбца возможно выполнить через контекстное меню, доступного при

нажатии правой кнопкой мыши по заголовку столбца. В окне, открывшемся в соответствии с рисунком 6, необходимо выбрать пункт «Сбросить сортировку».





Рисунок 6 – Контекстное меню сортировки по столбцам

### 3.8.2 Фильтрация записей в таблице

Для фильтрации записей в таблице необходимо ЛКМ выбрать пиктограмму  в заголовке столбца. Будет открыто в соответствии с рисунком 7 меню для выбора значений путем проставления флага в чек – боксе. После выбора требуемых значений для применения фильтров необходимо нажать на кнопку «ОК». Для отказа от применения фильтров – кнопку «Отмена».





Рисунок 7 – Установка фильтров



### 3.8.3 Настройка вида таблицы

При нажатии на кнопку  «Настроить вид таблицы», расположенную над таблицей справа, выводится ЭФ «Настройка вида таблицы» в соответствии с рисунком 8, в которой можно управлять отображением соответствующих колонок.













Рисунок 8 – Настройка вида таблицы в ЭФ «Журналы»


В форме «Настройка вида таблицы» есть возможность отключить ненужные графы таблицы. Для отключения необходимо в правой части строки щелчком мыши поменять значок  на .

Для применения настроек необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК». Чтобы вернуться к текущему виду таблицы – кнопку «Отмена».

### 3.8.4 Просмотр детализации события

Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку . При нажатии произойдет отображение вложенной информации в соответствии с рисунком 9 в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы .





|   | Идентификатор | Источник | Наименование и описание    | Тип        | Дата и время | Статус    | Логин |
|---|---------------|----------|----------------------------|------------|--------------|-----------|-------|
| ^ | 1035          | Оболочка | расширения "Отчётность КО" | Расширения | 10:25:54     | Выполнено |       |

| Сообщение                                    | Дата и время        | Статус    |
|--|---------------------|-----------|
| Найдено расширение:delta-ko                  | 09.12.2022 10:25:54 | Выполнено |
| Определен порт расширения:8974               | 09.12.2022 10:25:56 | Выполнено |
| Выполнена активация расширения "Отчётн...    | 09.12.2022 10:25:56 | Выполнено |
| Запущен java:D:\DELTA\setevay\25.05\backe... | 09.12.2022 10:25:56 | Выполнено |

|   |      |          |  |                      |                     |             |  |
|---|------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------|--|
| v | 1034 | Оболочка | Выполняется запуск расширения "Адаптер к СКЗИ" | Активация Расширения | 09.12.2022 10:25:51 | Выполнено   |  |
| ^ | 1033 | Оболочка |  | Вход в ПП Дельта     | 09.12.2022 10:25:51 | Выполняется |  |

| Сообщение                             | Дата и время        | Статус    |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| Расширение plugin-skzi запускается... | 09.12.2022 10:25:54 | Выполнено |
| Расширение delta-ko запускается...    | 09.12.2022 10:25:56 | Выполнено |

|  |      |          |                                   |                  |                     |           |  |
|--|------|----------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--|
|  | 1032 | Оболочка | Запуск оболочки успешно выполнен. | Вход в ПП Дельта | 09.12.2022 10:25:46 | Выполнено |  |
|--|------|----------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--|

Рисунок 9 – ЭФ «Подчиненная таблица о ходе выполнения операции»

Подчинённая таблица содержит:

- столбец «Сообщение» – содержит информацию о выполнении операции;
- столбец «Дата и время» – дата и время возникновения события в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- столбец «Статус» – описание статуса операции.

### 3.9 Просмотр введенной информации в ЭФ «Подготовка ЭД»

Пользователь с ролью АИБ в соответствии с рисунками 10 и 11 имеет доступ к просмотру информации, введенной пользователями в ЭФ «Подготовка ЭД» меню «Управление».

Компоненты

Хранилище

Подготовка ЭД

Контрольные

Журналы

Активность

Профили

Справка

Выход

Исходящие

Входящие

Поиск

|  | GUID          | Наименование                    | Статус      | Дата ...            | Слос...    | Тип у... | Тема ... |  | Расширение             |  |  |  |
|--|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------|----------|--|------------------------|--|--|--|
|  | 677563be-6... | TK_0409125_KO-436_2023-08-01... | Отправлен   | 01.08.2023 09:59:13 | СЭП        | TK       | 0101     |  | Отчётность КО (2.17.3) |  |  |  |
|  | c3d3d028-e... | TK_0409350_KO-436_2023-08-01... | Не принят   | 01.08.2023 09:58:50 | Файл, дир. | TK       |          |  | Отчётность КО (2.17.3) |  |  |  |
|  | 308d7898-a... | TK_0409601_KO-1000_2023-07-1... | Отправлен   | 19.07.2023 13:01:27 | СЭП        | TK       | 1010101  |  | Отчётность КО (2.17.2) |  |  |  |
|  | 5743f5c3-f... | TK_0403021_KO-40_2023-07-19T... | Принят      | 19.07.2023 13:01:01 | Файл, дир. | TK       |          |  | Отчётность КО (2.17.2) |  |  |  |
|  | bd00e413...   | TK_0409601_KO-1000_2023-07-1... | Отправлен   | 14.07.2023 09:37:49 | СЭП        | TK       | 010      |  | Отчётность КО (2.17.1) |  |  |  |
|  | 4a070735-f... | TK_0409359_KO-436_2023-07-14... | Не принят   | 14.07.2023 09:37:39 | Файл, дир. | TK       |          |  | Отчётность КО (2.17.1) |  |  |  |
|  | 7779d8fb-4... | TK_0409401_KO-436_2023-07-13... | Отправлен   | 13.07.2023 09:35:25 | СЭП        | TK       | 10101    |  | Отчётность КО (2.17.1) |  |  |  |
|  | 0a6e9910...   | TK_0409402_KO-436_2023-07-13... | Принят      | 13.07.2023 09:34:41 | Файл, дир. | TK       |          |  | Отчётность КО (2.17.1) |  |  |  |
|  | 197b3cd9-e... | TK_MULTIFORM_KO-3349_2023...    | Сформиро... |                     |            | TK       |          |  | Отчётность КО (2.16.7) |  |  |  |
|  | 1ee4e1b7-c... | TK_0409345_KO-436_2023-07-10... | Сформиро... |                     |            | TK       |          |  | Отчётность КО (2.16.7) |  |  |  |
|  | e8fe03d7-a... | TK_0409310_KO-436_2023-07-10... | Сформиро... |                     |            | TK       |          |  | Отчётность КО (2.16.7) |  |  |  |
|  | 3736fb06-b... | TK_0409401_KO-3349_2023-07-1... | Сформиро... |                     |            | TK       |          |  | Отчётность КО (2.16.7) |  |  |  |
|  | 774dc647-1... | TK_0409345_KO-436_2023-07-10... | Отправлен   | 10.07.2023 13:25:21 | СЭП        | TK       | 608      |  | Отчётность КО (2.16.7) |  |  |  |

Рисунок 10 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД». Исходящие




Рисунок 11 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД». Входящие

На ЭФ «Подготовка ЭД» расположены две вкладки:

а) **Исходящие**;

б) **Входящие**.


Вкладка **Исходящие** ЭФ «Подготовка ЭД» отображает исходящие упаковки ЭД.

Вкладка **Входящие** ЭФ «Подготовка ЭД» отображает входящие квитанции в форматах Тквит, ИЭС1, ИЭС2, ИЭСр1, ИЭСр2, ИЭСз, полученных от БР в ответ на ранее переданные упаковки с ЭД.

### 3.10 Просмотр и выгрузка ролей в ЭФ «Пользователи и роли»

ЭФ «Пользователи и роли» доступна только в многопользовательском режиме.

Пользователь с ролью АИБ имеет полномочия для просмотра и выгрузки ролевого состава учетных записей в ЭФ «Пользователи и роли». Для этого необходимо выбрать

пиктограмму  **Пользователи/Роли** на панели управления вкладки «Управление». Будет открыта ЭФ в соответствии с рисунком 12.











Рисунок 12 – Просмотр ЭФ «Пользователи и роли»

Панель инструментов ЭФ «Пользователи и роли» содержит пиктограммы:

- а)  – выгрузка в электронную таблицу;
- б)  – свернуть, развернуть данные;
- в)  – сбросить фильтры и сортировки;
- г)  – обновление данных;
- д)  – смена режима отображения;
- е)  – настроить вид таблицы.

### 3.11 Управление профилями

Доступ к функции управления профилями осуществляется при однократном

нажатии ЛКМ на пиктограмму  на панели управления вкладки «Управление», в результате которого откроется ЭФ настройки профиля пользователя в соответствии с рисунком 13.







Рисунок 13 – ЭФ настройки профиля пользователя

В левой части ЭФ расположено текстовое значение наименования профиля, под которым проводится текущий сеанс работы с ПП «Дельта». При нажатии ЛКМ на пиктограмму  отобразится выпадающий список, содержащий имена профилей, доступных пользователю, либо сообщение об отсутствии других доступных профилей.

Ниже расположен ряд пиктограмм:

а)   – для ввода имени пользователя. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы<sup>1</sup>;

б)   – для ввода адреса электронной почты. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы<sup>2</sup>;


в)   – для ввода значения телефона;


г)   – для ввода значения факса;

д)   – для ввода должности пользователя;

е)   – для ввода краткого описания профиля.





Далее располагаются пиктограммы управления профилем:


а)  – «Создать новый профиль»;

б)  – «Удалить текущий профиль»;

<sup>1</sup> При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

<sup>2</sup> При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

- в)  – «Импорт в текущий профиль»;
- г)  – «Экспорт текущего профиля»;
- д)  – сохранение изменений;
- е)  – отмена изменений.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Создать профиль»  происходит вызов ЭФ «Создание профиля настроек» в соответствии с рисунком 14.

### Создание профиля настроек

Имя профиля

Введите название профиля

☐ Скопировать текущие данные в новый профиль

☐ Импортировать данные из другого профиля





 


Рисунок 14 – ЭФ «Создание профиля настроек»

В поле <sup>Имя профиля</sup>  необходимо ввести наименование нового профиля.

Для копирования данных текущего профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг ☒ Скопировать текущие данные в новый профиль.

Для импорта данных другого профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг ☒ Импортировать данные из другого профиля. В открывшемся окне выбора файла   необходимо указать путь к файлу ранее выгруженного и сохраненного профиля.

После заполнения необходимых полей кнопка  становится активной. При нажатии на неё ЛКМ выполняется создание профиля с учётом выставленного флага («Скопировать текущие данные в новый профиль» или «Импортировать данные из другого профиля»). При нажатии ЛКМ на кнопку

 происходит закрытие модального окна «Создание профиля настроек». Отменить создание профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу модального окна.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме  происходит вызов ЭФ «Удаление профиля» в соответствии с рисунком 15.

### Удаление профиля Тест 1








Сменить на


Выберите профиль, который станет активным

УДАЛИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 15 – ЭФ «Профиль». Удаление профиля

Перед удалением выбранного профиля необходимо в поле Сменить на  при помощи кнопки выпадающего списка  выбрать имя профиля, который станет активным после удаления текущего. После выбора профиля кнопка  становится активной. При нажатии ЛКМ на кнопку  происходит удаление текущего профиля и замена его на профиль, выбранный из выпадающего списка. При нажатии ЛКМ на кнопку  происходит закрытие модального окна «Удаление профиля» (без удаления текущего профиля). Отменить удаление профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу модального окна.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Импорт в текущий профиль»  происходит вызов модального окна для выбора импортируемого файла профиля в соответствии с рисунком 16.




Рисунок 16 – Выбор файла для импорта

После выбора файла в соответствии с рисунком 17 будет выведено сообщение о замене данных текущего профиля на данные профиля из выбранного файла.




Рисунок 17 – ЭФ подтверждения импорта данных профиля из файла

По нажатию кнопки ОК происходит проверка выбранного файла профиля на корректность структуры. Если проверка не пройдена, будет выведено информационное сообщение в соответствии с рисунком 18 о некорректности выбранного файла профиля и необходимости выбора другого профиля.




Рисунок 18 – Информационное сообщение о не прохождении проверки структуры

В случае успешно пройденной проверки на корректность:

а) проводится замена настроек текущего профилем настройками импортируемого профиля (кроме имени профиля);



- б) проводится возврат в ЭФ «Профиль»;
- в) выводится информационное сообщение об успешном импорте профиля в соответствии с рисунком 19.





Рисунок 19 – Информационное сообщение об успешном импорте профиля

При нажатии в диалоговом окне кнопки «Отмена» проводится возврат в ЭФ «Профиль» без проведения импорта настроек.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Экспорт профиля»  происходит выгрузка профиля настроек в файл. Файл сохраняется в директорию, выбранную в настройках браузера для загрузки файлов по умолчанию.

### 3.12 Просмотр настроек Расширений

При включении пользователя с ролью АИБ Оболочки (Delta\_Shell\_AIB) в группу пользователей Расширения с ролью АИБ Расширения (Delta.<имя расширения>.AIB) будет доступен просмотр настроек соответствующего Расширения.

Доступ к настройкам Расширений осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму на панели управления вкладки «Управление», далее – вкладка «Профили» – «Настройка Расширений». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройка расширений», содержащая перечень логотипов Расширений в соответствии с рисунком 20.

Рисунок 20 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки Расширений». Общий перечень логотипов Расширений

При нажатии на логотип происходит переход к настройкам выбранного Расширения. Состав параметров настроек зависит от Расширения.

### 3.13 Просмотр установленных Расширений

Пользователь с ролью АИБ имеет полномочия для просмотра установленных Расширений. Для этого необходимо выбрать на панели управления вкладки «Управление»


пиктограмму  и перейти на вкладку «Расширения». Будет отображена ЭФ в соответствии с рисунком 21.

Рисунок 21 – ЭФ «Расширения». Просмотр установленных Расширений

В разделе «Установленные» отображаются Расширения, загруженные в Оболочку. Под наименованием каждого Расширения указаны: номер версии и дата выпуска.

### 3.14 Матрица доступа

Перечень элементов доступа ПП «Дельта», выступающих в роли функций представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Функции Оболочки ПП «Дельта»

| Элемент доступа   | Объект Оболочки                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 Управление  | Shell.Manage                         |
| 2 ЭФ «Профили»  | Shell.Manage.Profiles                |
| 3 Профиль. Общие настройки                                  | Shell.Manage.Profiles.General        |
| 4 Профиль. Настройки уведомлений                            | Shell.Manage.Profiles.Notifications  |
| 5 Профиль. Настройки каналов связи (ЛК)                     | Shell.Manage.Profiles.Exchange_LK    |
| 6 Профили. Настройки Расширений (без ролевой модели)        | Shell.Manage.Profiles.Plugin_OutRole |
| 7 ЭФ «Хранение»   | Shell.Manage.Storage                 |
| 8 Хранение. Редактирование отчёта                           | Shell.Functions.Storage.Edit         |
| 9 Хранение. Удаление отчёта                                 | Shell.Functions.Storage.Delete       |
| 10 ЭФ «Подготовка ЭД»                                       | Shell.Manage.ED                      |
| 11 Подготовка ЭД (Исходящие). Создание ТК/ТА ЛК             | Shell.Manage.ED.Out_Create           |
| 12 Подготовка ЭД (Исходящие). Удаление ТК/ТА ЛК             | Shell.Manage.ED.Out_Delete           |
| 13 Подготовка ЭД (Исходящие). Просмотр содержимого          | Shell.Manage.ED.Out_ED_Review        |
| 14 Подготовка ЭД (Исходящие). Отправка ТК/ТА ЛК             | Shell.Manage.ED.Out_Send             |
| 15 Подготовка ЭД (Входящие). Приём квитанций через СВК      | Shell.Manage.ED.In_Load_SVK          |
| 16 Подготовка ЭД (Входящие). Приём квитанций с диска        | Shell.Manage.ED.In_Load_Disk         |
| 17 Подготовка ЭД (Входящие). Просмотр содержимого           | Shell.Manage.ED.In_ED_Review         |
| 18 Подготовка ЭД (Входящие). Удаление ЭД                    | Shell.Manage.ED.In_Delete            |
| 19 ЭФ «Квитирование»  | Shell.Manage.Confirmation            |
| 20 Квитирование. Выгрузка данных                            | Shell.Manage.Confirmation.Export     |
| 21 ЭФ «Журналы»   | Shell.Manage.Logs                    |
| 22 Журналы. Автоматическое архивирование/удаление           | Shell.Manage.Logs.Auto_arch          |
| 23 Журналы. Ручное архивирование/удаление                   | Shell.Manage.Logs.Manual_arch        |
| 24 Журналы. Экспорт данных                                  | Shell.Manage.Logs.Export             |
| 25 ЭФ «Пользователи и роли»                                 | Shell.Manage.Users_Roles             |
| 26 Пользователи и роли. Выгрузка данных                     | Shell.Manage.Users_Roles.Export      |
| 27 Профиль. Системные настройки                             | Shell.Manage.Profiles.System         |
| 28 Подготовка ЭД (Исходящие). Выгрузка выбранных упаковок   | Shell.Manage.ED.Out_Export_AllPacks  |
| 29 Подготовка ЭД (Исходящие). Выгрузка упаковки             | Shell.Manage.ED.Out_Export_Pack      |
| 30 Подготовка ЭД (Входящие). Приём квитанций через ЛК       | Shell.Manage.ED.In_Load_LK           |
| 31 Подготовка ЭД (Входящие). Выгрузка выбранных квитанций   | Shell.Manage.ED.In_ExportAllPacks    |
| 32 Подготовка ЭД (Входящие). Выгрузка квитанции             | Shell.Manage.ED.In_Export_Pack       |
| 33 Подготовка ЭД (Исходящие). Доупаковка выбранных упаковок | Shell.Manage.ED.Out_Repack_AllPacks  |

| Элемент доступа |   | Объект Оболочки                                      |
|-----------------|---|--|
| 34              | Подготовка ЭД (Исходящие). Загрузить упаковку                     | Shell.Manage.ED.Out_Load_Pack                        |
| 35              | Подготовка ЭД (Исходящие). ЭЦП                                    | Shell.Manage.ED.Out_Sign                             |
| 36              | Профиль. Настройки каналов связи (Сертификаты КриптоПро)          | Shell.Manage.Profiles.Exchange_Sert                  |
| 37              | Подготовка ЭД (Исходящие). Выгрузка упаковок в формате ТА ЛК      | Shell.Manage.ED.Out_Export_Pack_LK                   |
| 38              | Профиль. Настройки каналов связи (СВК)                            | Shell.Manage.Profiles.Exchange_SVK                   |
| 39              | Профиль. Настройки каналов связи (Настройки ТК)                   | Shell.Manage.Profiles.Exchange_TK                    |
| 40              | ЭФ «Компоненты»   | Shell.Manage.Components                              |
| 41              | Оболочка (вкладка)  | Shell.Manage.Components.ShellUpdate                  |
| 42              | Расширения (вкладка)  | Shell.Manage.Components.Plugins                      |
| 43              | Оболочка. Скачивание и установка                                  | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Download_Install |
| 44              | Оболочка. Просмотр информации                                     | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Review           |
| 45              | Расширения. Скачивание (Обновления)                               | Shell.Manage.Components.Plugins.Download             |
| 46              | Расширения. Установка   | Shell.Manage.Components.Plugins.Install              |
| 47              | Расширения. Активация/Деактивация                                 | Shell.Manage.Components.Plugins.Activation           |
| 48              | Расширения. Удаление  | Shell.Manage.Components.Plugins.Uninstall            |
| 49              | Расширения. Просмотр информации                                   | Shell.Manage.Components.Plugins.Review               |
| 50              | Профиль. Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура | Shell.Manage.Profiles.Exchange_Sert_Signatura        |
| 51              | ЭФ «Активность»   | Shell.Manage_Active_Users                            |
| 52              | Расширения. Скачивание (Метаданные)                               | Shell.Manage.Components.Plugins.Download_Meta        |
| 53              | Расширения. Удаление (Метаданные)                                 | Shell.Manage.Components.Plugins.Uninstall_Meta       |
| 54              | Оболочка. Удаление (Документация)                                 | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Uninstall_Docs   |
| 55              | Справочники (вкладка)   | Shell.Manage.Components.Ref_Book                     |
| 56              | Справочники. Загрузить (Выделенное)                               | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Download            |
| 57              | Справочники. Загрузить с диска                                    | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Install_Disk        |
| 58              | Справочники. Удалить (Выделенное)                                 | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Delete              |
| 59              | Справочники. Обновить   | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Update              |
| 60              | Справочники. Скачать  | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Install             |
| 61              | Справочники. Удалить  | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Uninstall           |

Матрица доступа функций/ролей пользователя Оболочки представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Соответствие функций ролям пользователя Оболочки ПП «Дельта»

| Роль              | Объект доступа              |
|-------------------|-----------------------------|
| Delta.Shell.Admin | Shell.Manage                |
|                   | Shell.Manage.Plugins        |
|                   | Shell.Manage.ED             |
|                   | Shell.Manage.Logs           |
|                   | Shell.Manage.Logs.Auto_arch |

| Роль                 | Объект доступа                                       |
|----------------------|--|
|                      | Shell.Manage.Logs.Manual_arch                        |
|                      | Shell.Manage.Logs.Export                             |
|                      | Shell.Manage.Users_Roles                             |
|                      | Shell.Manage.Users_Roles.Export                      |
|                      | Shell.Manage.Profiles.System                         |
|                      | Shell.Manage.Profiles                                |
|                      | Shell.Manage.Profiles.General                        |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Plugin_OutRole                 |
|                      | Shell.Manage.Components                              |
|                      | Shell.Manage.Components.ShellUpdate                  |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins                      |
|                      | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Download_Install |
|                      | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Review           |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Download             |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Install              |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Activation           |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Uninstall            |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Review               |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Exchange_Sert_Signatura        |
|                      | Shell.Manage_Active_Users                            |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Download_Meta        |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins.Uninstall_Meta       |
|                      | Shell.Manage.Components.ShellUpdate_Uninstall_Docs   |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book                     |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Download            |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Install_Disk        |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Delete              |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Update              |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book_Install             |
| Delta.Shell.AIB      | Shell.Manage   |
|                      | Shell.Manage.Plugins                                 |
|                      | Shell.Manage.Profiles                                |
|                      | Shell.Manage.Profiles.General                        |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Plugin_OutRole                 |
|                      | Shell.Manage.ED                                      |
|                      | Shell.Manage.Logs                                    |
|                      | Shell.Manage.Logs.Export                             |
|                      | Shell.Manage.Users_Roles                             |
|                      | Shell.Manage.Users_Roles.Export                      |
|                      | Shell.Manage.Components                              |
|                      | Shell.Manage.Components.ShellUpdate                  |
|                      | Shell.Manage.Components.Plugins                      |
|                      | Shell.Manage_Active_Users                            |
|                      | Shell.Manage.Components.Ref_Book                     |
| Delta.Shell.Operator | Shell.Manage   |
|                      | Shell.Manage.Profiles                                |
|                      | Shell.Manage.Profiles.General                        |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Notifications                  |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Exchange_LK                    |
|                      | Shell.Manage.Profiles.Plugin_OutRole                 |
|                      | Shell.Manage.Storage                                 |
|                      | Shell.Functions.Storage.Edit                         |
|                      | Shell.Functions.Storage.Delete                       |
|                      | Shell.Manage.ED                                      |
|                      | Shell.Manage.ED.Out_Create                           |
|                      | Shell.Manage.ED.Out_Delete                           |


| Роль               | Объект доступа                                |
|--------------------|---|
|                    | Shell.Manage.ED.Out_ED_Review                 |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Send                      |
|                    | Shell.Manage.ED.In_Load_SVK                   |
|                    | Shell.Manage.ED.In_Load_Disk                  |
|                    | Shell.Manage.ED.In_ED_Review                  |
|                    | Shell.Manage.ED.In_Delete                     |
|                    | Shell.Manage.Confirmation                     |
|                    | Shell.Manage.Confirmation.Export              |
|                    | Shell.Manage.Logs                             |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Export_AllPacks           |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Export_Pack               |
|                    | Shell.Manage.ED.In_Load_LK                    |
|                    | Shell.Manage.ED.In_ExportAllPacks             |
|                    | Shell.Manage.ED.In_Export_Pack                |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Repack_AllPacks           |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Load_Pack                 |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Sign                      |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Exchange_Sert           |
|                    | Shell.Manage.ED.Out_Export_Pack_LK            |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Exchange_SVK            |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Exchange_TK             |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Exchange_Sert_Signatura |
| Delta.Shell.Reader | Shell.Manage                                  |
|                    | Shell.Manage.Profiles                         |
|                    | Shell.Manage.Profiles.General                 |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Notifications           |
|                    | Shell.Manage.Profiles.Plugin_OutRole          |
|                    | Shell.Manage.Storage                          |
|                    | Shell.Manage.Confirmation                     |
|                    | Shell.Manage.Confirmation.Export              |
|                    | Shell.Manage.Logs                             |

### 3.15 Монитор активных пользователей

Монитор активных пользователей предназначен для:

- отображения списка пользователей, работающих с ПП «Дельта» в сетевом режиме. Активным считается пользователь, у которого в браузере открыта ПП «Дельта»;
- рассылки коротких текстовых сообщений активным пользователям.

Список активных пользователей обновляется по событию пользовательского интерфейса, например, при открытии ЭФ монитора, или при нажатии на соответствующую кнопку.

Монитор активных пользователей доступен при однократном нажатии ЛКМ на пиктограмму  меню «Управление», в соответствии с рисунком 22.





Рисунок 22 – Главная ЭФ, пиктограмма «Активность»


| Роль          | Логин    | Профиль  | ФИО пользователя          | Телефон      | Время начала сеанса р... |  |
|---------------|----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|--|
| admin         | admin    | admin    | Сергеев Дмитрий Борисович | 123-45-67    | 06.03.2023 12:27:40      |  |
| Компонент     |          | Роль     |                           |              |                          |  |
| Отчётность КО |          | Admin    |                           |              |                          |  |
| Дельта        |          | Admin    |                           |              |                          |  |
| operator      | operator | operator | a                         | 880000000001 | 06.03.2023 12:23:08      |  |
| Компонент     |          | Роль     |                           |              |                          |  |
| Дельта        |          | Operator |                           |              |                          |  |
| Отчётность КО |          | Operator |                           |              |                          |  |

Рисунок 23 – Просмотр ЭФ «Активность»

Панель инструментов ЭФ «Активность» в соответствии с рисунком 23 содержит пиктограммы:

а)  – «Сбросить фильтры и сортировки» - кнопка очистки таблицы от наложенных на нее фильтров (фильтрация возможна для каждого отдельного столбца, аналогично фильтрации в таблице вкладки «Журналы». Возможно выбрать требуемые параметры фильтра путем проставления отметки в чекбоксе);

б)  – «Обновление данных»;

в)  – «Настроить вид таблицы».

В таблице в соответствии с рисунком 23 отображается информация обо всех пользователях, у которых открыт ПП «Дельта» в браузере на момент просмотра. Таблица содержит в себе следующие столбцы:

а) «Роль» – роль активного пользователя. В данном столбце в соответствии с рисунком 24 содержится один из двух элементов:



– нажатие на кнопку открывает иерархическую таблицу;



– нажатие на кнопку скрывает иерархическую таблицу.

| Роль | Логин     | Профиль | ФИО пользователя     |
|------|-----------|---------|----------------------|
| ▼    | IvanovI   | Ivanov1 | Иванов Иван Иванович |
| ▲    | Zolotarev | root    | И.И.И                |

| Компонент     |           | Роль          |                        |
|---------------|-----------|---------------|------------------------|
| Отчётность КО |           | Администратор |                        |
| ▼             | Kuznetsov | Kuznetsov12   | Кузнецов Иван Иванович |

Рисунок 24 – Иерархическая таблица

Иерархическая таблица содержит столбцы:


- 1) Компонент – содержит перечень компонентов, которые имеются у пользователя:
  - «Дельта Оболочка»;
  - «Отчётность КО и в дальнейшем другие будущие компоненты.
- 2) Роль – содержит информацию о роли пользователя в компоненте. Перечень допустимых ролей:
  - Оператор;
  - Администратор информационной безопасности;
  - Администратор;
  - Суперпользователь;
  - Оператор с ограниченными правами доступа;
- б) «Логин» – логин активного пользователя в ОС;
- в) «Профиль» – наименование профиля активного пользователя;
- г) «ФИО пользователя» – фамилия, имя и отчество активного пользователя, указанные в профиле (п. 3.11);
- д) «Телефон» – телефон активного пользователя, указанный в профиле (п. 3.11);






е) «Время начала сеанса работы» - информация о времени, когда пользователь открыл ПП «Дельта» в браузере. Формат отображения данных: число/месяц/год, час/минута/мс.

Для исключения дублирования данных в таблице выполняется контроль по полям «Логин» и «Профиль».

Управление отображением данных в таблице – сортировка столбцов, фильтрация записей и настройка вида таблицы выполняются аналогично п. 3.8.1, 3.8.2 и 3.8.3.



Рассылка коротких сообщений пользователям осуществляется с помощью кнопки «Отправить сообщение» , расположенной в таблице в соответствии с рисунком 25.




| Роль          | Логин    | Профиль  | ФИО пользователя          | Телефон      | Время начала сеанса р... |   |
|---------------|----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|---|
| ^             | admin    | admin    | Сергеев Дмитрий Борисович | 123-45-67    | 06.03.2023 12:27:40      |  |
| Компонент     |          | Роль     |                           |              |                          |   |
| Отчётность КО |          | Admin    |                           |              |                          |   |
| Дельта        |          | Admin    |                           |              |                          |   |
| ^             | operator | operator | a                         | 880000000001 | 06.03.2023 12:23:08      |  |
| Компонент     |          | Роль     |                           |              |                          |   |
| Дельта        |          | Operator |                           |              |                          |   |
| Отчётность КО |          | Operator |                           |              |                          |   |

☐ Отправить сообщение

Рисунок 25 – ЭФ «Активность», кнопка «Отправить сообщение»

По нажатию данной кнопки в соответствии с рисунком 26 откроется ЭФ для ввода сообщения. Чекбокс «Отправить всем» устанавливается при отправке всем активным пользователям, по умолчанию – снят. После ввода сообщения следует нажать на кнопку «Отправить» , для отмены ввода – «Отменить» .



Сообщение для delta\_operator\_1 ✕

☐ Отправить всем

Сообщение| I

ОТПРАВИТЬ


ОТМЕНА

Рисунок 26 – Модальное окно ввода сообщения для пользователя

Получатель получает сообщение в ЭФ «Сообщение от: <логин отправителя >» в соответствии с рисунком 26.

### 3.16 Получение справочной информации

Доступ к справочной информации осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление». Будет открыто меню в соответствии с рисунком 27 для выбора раздела, справочную информацию о котором необходимо отобразить.




Рисунок 27 – ЭФ меню «Справка». Оглавление разделов справочной информации

Далее следует выбрать интересующий раздел, нажав ЛКМ на соответствующую строку в оглавлении. Будет отображена краткая справочная информация по разделу в соответствии с рисунком 28.






Рисунок 28 – ЭФ меню «Справка». Открыт раздел для просмотра информации

Для перемещения курсора по странице справочной информации следует воспользоваться полосой прокрутки в правой части страницы. Для возврата к оглавлению

необходимо использовать кнопку  в верхней части ЭФ «Справка». Чтобы закрыть ЭФ «Справка», следует воспользоваться кнопкой . Внизу данной ЭФ указан адрес технической поддержки [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru).

Для скачивания документации необходимо в соответствии с рисунком 27 ЛКМ нажать на раздел «Документация», затем ЛКМ нажать на ссылку документа из списка в соответствии с рисунком 29.






Рисунок 29 – Ссылки на документы для скачивания

### 3.17 Настройка общих параметров

Доступ к общим настройкам ПП «Дельта» осуществляется при однократном



нажатии ЛКМ на пиктограмму  меню «Управление», далее – вкладка «Настройки приложения» в соответствии с рисунком 30. На вкладке «Настройки приложения» выбрать «Общие». Доступ к параметрам общих настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .

The screenshot displays the application settings window. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Управление' (Management) and 'Отчётность КО' (Reporting). Below this is a toolbar with icons for 'Компоненты', 'Хранение', 'Подготовка ЭД', 'Квотирование', 'Журналы', 'Активность', 'Профили', 'Справка', and 'Выход'. The main content area is titled 'aib' and 'Текущий профиль'. It contains a form for user profile information with fields for 'Имя пользователя', 'e-mail', 'телефон', 'факс', 'должность', and 'описание профиля'. To the right, the 'Настройки приложения' (Application Settings) section is active, showing 'Общие' (General) settings. These include two toggle switches: 'Сохранять пользовательские фильтры' (Save user filters) and 'Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц' (Save user table element sizes), both of which are currently turned on. Below these are 'Настройки уведомлений' (Notification settings). At the bottom of the settings panel are buttons for 'СОХРАНИТЬ' (Save) and 'ОТМЕНА' (Cancel).

Рисунок 30 – Состав общих настроек приложения

В состав общих настроек в соответствии с рисунком 30 входят следующие параметры:

- а) «Сохранять пользовательские фильтры» – сохранение пользовательских фильтров;
- б) «Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц» – сохранение пользовательских размеров элементов таблиц.

Настройка параметров осуществляется путём изменения кнопки активации  /  деактивации.

#### **4 Действия в аварийных ситуациях**

При работе с ПП «Дельта» могут возникнуть следующие типы аварийных ситуаций: ситуации, обусловленные отказами и сбоями в работе технических средств, программного или аппаратного обеспечения сервера БД, локальной вычислительной сети, сбоями и ошибками в работе системного ПО. Внешним проявлением данного вида неисправностей является невозможность запуска программы, при этом пользователю могут выдаваться сообщения различного вида.

При возникновении ошибок необходимо обращаться в Единую службу поддержки пользователей Банка России по электронному адресу [espp@cbr.ru](mailto:espp@cbr.ru).

**Ссылочные документы**

- |   |                                    |         |           |             |                 |
|---|------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | Программный<br>(ЦБРФ.62.39710.РП). | продукт | «Дельта». | Руководство | пользователя.   |
| 2 | Программный<br>(ЦБРФ.62.39710.РА). | продукт | «Дельта». | Руководство | администратора. |