

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Утвержден
ЦБРФ.62.0.39710.РА – ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ДЕЛЬТА»

Руководство администратора

ЦБРФ.62.0.39710.РА

На 110 листах

2023

В настоящем документе приведено руководство администратора по выполнению типовых задач администратора программного продукта (далее – ПП) «Дельта».

Документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105 – 2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Содержание

Обозначения и сокращения	6
Термины и определения.....	7
1 Общие сведения	8
1.1 Область применения ПП «Дельта»	8
1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»	8
1.3 Уровень подготовки администраторов	8
1.4 Перечень эксплуатационной документации	9
2 Назначения и условия применения.....	10
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»	10
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение ПП «Дельта»..	10
3 Описание операций администратора.....	12
3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте	12
3.2 Ролевая модель	13
3.3 Сервер аутентификации и шлюз.....	14
3.4 Подготовка к работе	14
3.4.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows	14
3.4.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux	16
3.4.3 Настройка Сигнатуры.....	16
3.4.4 Настройка КриптоПро	17
3.5 Управление Оболочкой «Рабочее место» ПП «Дельта»	17
3.5.1 Установка Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в ОС Windows	17
3.5.2 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux.....	26
3.5.3 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows.....	26
3.5.4 Главная форма ПП «Дельта»	27
3.5.5 Обновление Оболочки ПП «Дельта»	30
3.5.6 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»	35
3.5.7 Выход из программы	36
3.6 Управление Расширениями.....	36
3.6.1 Установка/обновление Расширения	36
3.6.2 Установка «Адаптера СКЗИ»	45
3.6.3 Удаление Расширения	45

3.7	Управление Метаданными.....	47
3.8	Управление Классификаторами	50
3.8.1	ЭФ «Классификаторы».....	50
3.8.2	Порядок загрузки/обновления Классификаторов	51
3.9	Управление настройками приложения	52
3.9.1	Настройка системных параметров ПП «Дельта».....	52
3.9.2	Общие настройки	71
3.10	Управление профилями.....	72
3.11	Управление настройками Расширений	76
3.12	Журналы	77
3.13	Управление отображением данных в таблице журнала событий	81
3.13.1	Сортировка столбцов таблицы	81
3.13.2	Фильтрация записей в таблице	82
3.13.3	Настройка вида таблицы	82
3.13.4	Просмотр детализации события	84
3.14	Настройки при подготовке и отправке ТК через СВК	84
3.15	Использование прокси-сервера при работе с ПП «Дельта»	85
3.16	Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме службы Windows	86
3.17	Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме сервиса Linux	88
3.18	Перевод ПП «Дельта» на работу по протоколу HTTPS	89
3.19	Установка времени бездействия пользователя в сетевом режиме	91
3.20	Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»).....	91
3.21	Просмотр введенной информации («Подготовка ЭД»)	92
3.22	Монитор активных пользователей	93
3.23	Установка и настройка «Адаптера к СКЗИ»	96
3.23.1	Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Windows.....	98
3.23.2	Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Linux	100
3.24	Настройка ПП «Дельта» для передачи документов с использованием технологии отправки через IBM ASPERA	101
3.25	Получение справочной информации	102
3.26	Документация к Open API.....	105
3.27	Подключение ПП «Дельта» к серверу Syslog	105
4	Действия в аварийных ситуациях	107
4.1	Действия в случае отказа технических и программных средств	107

4.2	Действия в случае ошибок, вызванных неверными действиями эксплуатационного персонала.....	107
4.3	Действия при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные..	107
4.4	Действия при потере данных	107
4.5	Действия при необходимости обращения в службу поддержки.....	107
	Приложение А.....	108
	Ссылочные документы.....	110

Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
ВП ЕПВВ	Внешний портал Единой платформы внешнего взаимодействия Банка России
ГКО БГ	Головная кредитная организация банковской группы
ГОСТ	Государственный стандарт
ИЭС	Извещение в виде электронного сообщения, подтверждающее загрузку или содержащее информацию об ошибках загрузки ЭС в ЛК
КО	Кредитная организация
ЛК	Личный кабинет
ЛКМ	Левая кнопка «мыши»
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПП	Программный продукт
ППИ	Прикладные программные интерфейсы
ПЭВМ	Персональная электронно – вычислительная машина
РМ	Ролевая модель
СВК	Унифицированная транспортная среда электронного взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России
СЗИ от ВВК	Средство защиты информации от воздействия вредоносного кода
СКЗИ	Система криптографической защиты информации
СКАД	Система криптографической авторизации документов
СУБД	Система управления базами данных
ТА ЛК	Транспортный архив для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ
ТК	Транспортный конверт
УИО	Участник информационного обмена
ЦЗПО	Центр загрузки ПО Банка России
ЭД	Электронный документ
ЭС	Электронное сообщение
ЭФ	Экранная форма

Термины и определения

Термин	Определение
Оболочка «Рабочее место»	Часть ПП «Дельта», представляющая собой среду исполнения расширений с возможностью управления этими расширениями (установка, регистрация, удаление, и т. п.)
Расширение	Часть ПП «Дельта», представляющая собой инкапсулированную в один модуль функциональность по подготовке и формированию отчётной информации или других документов поднадзорными организациями
Технические оповещения ЛК	Сообщения, создаваемые администратором ЕПВВ, о проведении технических работ, появлении обновлений системы и т. д.
Хэш-сумма (контрольная сумма)	Уникальный идентификатор файла, который при помощи специального программного обеспечения высчитывается компьютером путем определенных математических преобразований информации, содержащейся в нем

1 Общие сведения

1.1 Область применения ПП «Дельта»

ПП «Дельта» применяется для автоматизации подготовки к отправке, отправки сформированной в рамках подключенных Расширений отчётной информации или других документов в Банк России и приёма ответных квитанций.

ПП «Дельта» реализован в виде модульного приложения, в состав которого входят Оболочка «Рабочее место», представляющая собой среду исполнения Расширений, и подключаемые Расширения, реализующие функциональность по подготовке и формированию отчётной информации или других документов для предоставления в Банк России.

1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»

ПП «Дельта» реализован в виде веб-приложения, доступ к которому осуществляется через браузер ОС пользователя.

ПП «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности организаций – УФР в процессе подготовки и направления в Банк России отчётной информации или других документов путем предоставления пользователям сервисных функций и функциональных возможностей, реализованных в рамках подключаемых и динамически загружаемых компонентов – Расширений.

ПП «Дельта» может функционировать в одном из трех режимов:

- а) однопользовательском;
- б) многопользовательском;
- в) сетевом.

Режим работы ПП «Дельта» определяется настройками Оболочки ПП «Дельта». По умолчанию ПП «Дельта» работает в однопользовательском режиме.

1.3 Уровень подготовки администраторов

Для работы с ПП «Дельта» администратор должен обладать следующими знаниями и навыками:

- а) знание стандартных возможностей ПП «Дельта»;
- б) умение работать с ПП «Дельта» для выполнения работ по администрированию.

Для работы с ПП «Дельта» администратор должен обладать базовыми навыками работы с ОС семейств Microsoft Windows, Windows Server и Linux.

Установка настольного приложения ПП «Дельта» и запуск функционирования задач проводится в соответствии с руководством администратора и не должна требовать от администратора специальных знаний в области техники и программирования.

Администратор ПП «Дельта» должен соблюдать установленные правила эксплуатации системы, в том числе правила по обеспечению информационной безопасности системы. Администратор ПП «Дельта» должен быть обучен механизмам и правилам эксплуатации средств защиты информации, используемых для обеспечения информационной безопасности ПП «Дельта».

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перед началом работы с ПП «Дельта» администратору ПП «Дельта» рекомендуется изучить настоящий документ и документ «Руководство пользователя» на установленные в ПП «Дельта» Расширения. Например, в случае установки Расширения «Отчетность КО» рекомендуется изучить документ [1].

2 Назначения и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»

ПП «Дельта» предназначен для выполнения следующих функций:

- а) управление Оболочкой, Расширениями, Метаданными, Классификаторами;
- б) ведение перечня документов, создаваемых в результате работы всех целевых Расширений;
- в) управление профилями настроек пользователя;
- г) подготовка ЭД для отправки в Банк России, в том числе упаковка ЭС и сопутствующих документов в формат ТК (для отправки через СВК) либо ТА ЛК (для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ), зашифрование и подписание ЭС;
- д) взаимодействие с ЛК УИО ВП ЕПВВ и с СВК в части отправки подготовленных ЭД, получения ответных квитанций и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ;
- е) управление уведомлениями;
- ж) журналирование событий;
- и) квитирование;
- к) разграничение прав доступа к документам и упаковкам.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение ПП «Дельта»

Состав и параметры технических и программных средств, используемых при эксплуатации ПП «Дельта», должны определяться объемами обрабатываемой в конкретном объекте автоматизации информации.

Минимальные требования, предъявляемые для работы:

- а) процессор – Core i5 2.2 ГГц;
 - б) оперативная память – 4 Гб;
 - в) объем свободного дискового пространства – 500 Гб;
 - г) видеокарта и монитор с разрешающей способностью – 1280*1024;
 - д) сетевой адаптер;
 - е) клавиатура;
 - ж) манипулятор типа «мышь»;
 - и) ОС Astra Linux CE версии 2.12 и выше или Astra Linux SE версии 1.7 и выше;
- Примечание – допускается замена на ОС семейств Microsoft Windows или Ubuntu версии 20.04*
- к) антивирусное средство.

Минимальные требования приведены для одного программного компонента и должны быть просуммированы в части оперативной памяти, ядер и дискового пространства с требованиями других компонентов ПП «Дельта».

Для сетевого режима работы ПП «Дельта» необходимы:

- а) сервер приложений для установки ПП «Дельта»;
- б) сервер аутентификации. Сервер аутентификации должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1) поддержка протокола авторизации OAuth2;
 - 2) поддержка JWT-токенов;
 - 3) предоставление ролей авторизованного пользователя в области Scope.
- в) сервер БД, при необходимости хранения данных Оболочки ПП «Дельта» на выделенном сервере. Расширения могут быть настроены на отдельные серверы БД. Основной считается СУБД: PostgreSQL (версии 12.2 и выше).

Примечание – допускается замена основной СУБД на Oracle (версии 12c R2 и выше), MS SQL-Server (версии 2012 и выше).

Минимальные требования для сервера ПП «Дельта» аналогичны в однопользовательском, многопользовательском и сетевом режиме. Допускается совмещение сервера приложений, аутентификации и БД на одной машине. Требований к ОС сервера аутентификации и сервера БД не предъявляются, важно соблюдение требований, указанных в пунктах перечислений б) и в).

3 Описание операций администратора

Администратору ПП «Дельта» предоставлена возможность выполнения следующих операций:

- а) установка, удаление и обновление ПП «Дельта»;
- б) установка, удаление и обновление Расширений;
- в) управление Классификаторами;
- г) настройка системных и общих параметров;
- д) управление профилями;
- е) управление настройками Расширений;
- ж) управление Метаданными;
- и) мониторинг функционирования приложения на основе журнала событий, в том числе архивирование и выгрузка журнала событий;
- к) просмотр и выгрузка ролей (только в многопользовательском режиме);
- л) просмотр информации, введенной пользователями;
- м) мониторинг активности пользователей (только в сетевом режиме).

3.1 Особенности работы ПП «Дельта» в многопользовательском и сетевом варианте

Определены три режима работы:

- а) однопользовательский;
- б) многопользовательский;
- в) сетевой.

В однопользовательском режиме ПП «Дельта» устанавливается на одном компьютере, пользователь имеет доступ ко всем функциям (роль «Суперпользователь»).

В многопользовательском режиме ПП «Дельта» устанавливается на одном компьютере, пользователь имеет права в соответствии с РМ (п.3.2).

В сетевом режиме ПП «Дельта» устанавливается на сервере приложений и интегрируется в корпоративную среду.

Для установки ПП «Дельта» для работы в любых режимах используется один дистрибутив. Режим работы определяется дальнейшими настройками.

Режимы определяются значением параметра `delta.security.authentication`, задаваемого в конфигурационном файле «`delta.config`» (полный состав настроек файла «`delta.config`» приведён в приложении А). Данный параметр может принимать значения: «`singleuser`», «`multiuser`», «`oauth2`».

Значение «singleuser» означает однопользовательский режим работы, «multiuser» – многопользовательский, «oauth2» – сетевой. Если параметр не задан, то ПП «Дельта» работает в однопользовательском режиме работы.

При первоначальной установке ПП «Дельты» по умолчанию используется локальная внутренняя БД H2 для любого режима работы. Для использования в качестве БД оболочки других БД (в т.ч. и PostgreSQL для однопользовательского режима), необходимо после установки перейти к настройке БД Оболочки в конфигурационном файле «delta.config» в соответствии с приложением А.

3.2 Ролевая модель

РМ применяется при многопользовательском и сетевом режиме работы.

В ПП «Дельта» используются следующие роли пользователей:

- а) АИБ (Delta.Shell.AIB, Delta.<имя расширения>.AIB);
- б) администратор (Delta.Shell.Admin, Delta.<имя расширения>.Admin);
- в) оператор (Delta.Shell.Operator, Delta.<имя расширения>.Operator);
- г) пользователь оболочки с ограниченными полномочиями (Delta.Shell.Reader);
- д) суперпользователь (Delta.Shell.Root, Delta.<имя расширения>.Root).

Для многопользовательского режима роли пользователей устанавливаются средствами операционной системы включением пользователя в одноименные доменные группы, которые необходимо создать. Для сетевого режима назначение ролей осуществляется средствами сервера аутентификации. Пример настройки сервера аутентификации и подключения к LDAP можно найти в разделе «ПП «Дельта». Оболочка» на странице сайте Банка России по адресу https://cbr.ru/lk_uio/fcsm/t2. По ссылке доступен архив «uaa-ldap-apache-tomcat», содержащий файл описания настроек «readme.txt».

Для Оболочки должны быть назначены роли Delta.Shell.Admin, Delta.Shell.AIB, Delta.Shell.Operator, Delta.Shell.Reader. В однопользовательском режиме пользователь работает с правами суперпользователя, назначать пользователю роль Delta.Shell.Root в этом режиме нет необходимости. Проверка роли Delta.Shell.Root происходит только в многопользовательском и сетевом режиме.

При запуске ПП «Дельта» с определенной ролью будут доступны определенные функции ПП «Дельта». Списки ролей расширений и доступных для них функций, приведены в соответствующих руководствах пользователя. Чтобы получить доступ к функциям расширения в многопользовательском и сетевом режиме, пользователю обязательно должны быть назначены роли расширения. В противном случае меню расширения не будет доступно пользователю.

Для работы в режиме администраторов пользователь должен обладать ролью Delta.Shell.Admin (для оболочки) и Delta.<имя расширения>.Admin (для расширений). Роли по своим функциям не пересекаются. Например, для пользователя с правами администратора оболочки доступен режим редактирования профиля пользователя, а для администратора расширения «Отчетность КО» доступно управление текущими асинхронными процессами.

Все операции в сетевом режиме выполняет администратор ПП «Дельта». Роль администратора ОС отсутствует и действий не предусмотрено.

3.3 Сервер аутентификации и шлюз

Сервер аутентификации должен удовлетворять следующим требованиям:

- а) поддержка протокола авторизации OAuth2;
- б) поддержка JWT-токенов;
- в) предоставление ролей авторизованного пользователя в области Scope;
- г) наличие в данных авторизации обязательных атрибутов:
 - 1) user_id – идентификатор пользователя;
 - 2) user_name – имя учетной записи (логин) пользователя;
 - 3) email – адрес электронной почты (e-mail) пользователя.

Примерами серверов аутентификации, удовлетворяющими данным требованиям, могут служить UAA, Keycloak, Okta.

В качестве шлюза ПП «Дельта» использует компонент Spring Security Gateway, подробная документация о котором представлена на сайте <https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/docs/2.2.10.BUILD-SNAPSHOT/reference/html/>. Настройка шлюза заключается в изменении файла конфигурации backend/gateway/config/application.yml, параметры в котором устанавливаются в зависимости от выбранного сервера аутентификации.

По умолчанию системные настройки сделаны под службы сервера UAA (User Account and Authentication, <https://github.com/cloudfoundry/uaa>) из фреймворка Cloud Foundry (<https://www.cloudfoundry.org/>). Если используется другой сервер аутентификации, то и настройки должны быть изменены в соответствии с документацией на этот сервер.

3.4 Подготовка к работе

3.4.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows

Для выполнения функции установки Оболочки «Рабочее место» необходимо предварительно загрузить дистрибутив, содержащий все необходимые файлы для установки и разархивировать в выбранную директорию.

Установочный дистрибутив Delta-setup<номер версии>.exe содержит все необходимые компоненты для работы ПП «Дельта».

Дистрибутив ПП «Дельта» имеет следующий состав и содержание:

- а) «/BACKEND» – директория с основными программными компонентами:
 - 1) «/BACKEND/CHECK_CA» – рабочая директория программных компонент;
 - 2) «/BACKEND/DOCS» – документация;
 - 3) «/BACKEND/GATEWAY» – сетевой шлюз, компонент для маршрутизации запросов в сетевом режиме;
 - 4) «/BACKEND/JDK» – среда исполнения java;
 - 5) «/BACKEND/TRANSPORT_PACKAGES_IN» – рабочая директория временного хранения упаковок входящих электронных сообщений, в том числе поддиректории «/MAIL» – для временного хранения почтовых вложений, полученных через почтовый сервер, и «/UPLOAD» – для временного хранения загруженных упаковок входящих электронных сообщений;
 - 6) «/BACKEND/LIB» – директория хранения системных библиотек;
 - 7) «/BACKEND/PLUGINS» – директория хранения расширений;
 - 8) «/BACKEND/DB» – база данных H2;
 - 9) «/BACKEND/LOG» – директория хранения log – файла и его архивов, том числе общий лог – файл приложения в файле app.log;
 - 10) «/BACKEND/DOWNLOAD» - директория для хранения обновлений Расширений, метаданных и xml-файлов, содержащих информацию о компонентах, которые можно скачать с сервера обновлений;
 - 11) «/BACKEND/UPDATE» - директория для хранения скаченных обновлений Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»;
 - 12) «/BACKEND/delta.jar» – основной программный компонент Оболочки ПП «Дельта»;
 - 13) «/BACKEND/delta-service.exe» - служба Windows;
 - 14) «/BACKEND/delta-service.xml» - служба Windows;
 - 15) «/BACKEND/delta.service» - настройки службы;
 - 16) «/BACKEND/main_logo.png» - заставка запуска;
 - 17) «/BACKEND/README.txt» - описание истории изменений;
- б) «application.properties» – информационный файл обновления;
- в) «delta.config» – файл конфигурации ПП «Дельта»;
- г) «delta.exe» – основной исполняемый файл, запускающий ПП «Дельта»;

- д) «plugin-skzi-<номер версии>.zip» – архив, содержащий дистрибутив расширения для работы со СКАД «Сигнатура»;
- е) «start_delta.bat» – файл для запуска ПП «Дельта» из командной строки;
- ж) «delta_run.jar» – стартер приложения ПП «Дельта»;
- и) «delta.ico» – значок логотипа ПП «Дельта»;
- к) «stop_delta.bat» – командный файл для выдачи сигнала на принудительную остановку;
- л) «unins000.exe» – деинсталлятор;
- м) «unins000.dat» – служебный файл деинсталлятора;
- н) «.delta» – директория хранения полученных/отправленных упаковок с ЭД, создается при запуске ПП «Дельта».

3.4.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux

В ОС Linux установочный дистрибутив delta-linux-x64-<номер версии>.tar.gz содержит компоненты аналогичные дистрибутиву в ОС Windows (п. 3.4.1), при этом исполняемый файл «delta.exe» отсутствует, для запуска ПП «Дельта» из командной строки используется файл «start_delta.sh», для принудительной остановки ПП «Дельта» используется командный файл «stop_delta.sh».

3.4.3 Настройка Сигнатуры

При взаимодействии организации-УФР с Банком России через СВК Банка России для обеспечения работоспособности функций подписания и зашифрования данных необходимо установить и настроить дополнительно ПО.

Для ОС Windows необходимо установить и параметризировать (настроить):

- а) СКАД «Сигнатура» – 6» или выше;
- б) ППИ СКАД «Сигнатура - 6» для платформы Java. Дистрибутив установки расположен на официальном сайте Банка России в разделе «Технические ресурсы» – «Информация Центра эксплуатации платежной системы» – «Информация о новых версиях программного обеспечения» – «Прикладные программные интерфейсы СКЗИ»: <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeysy-skzi/>.

- в) ПК «Справочник сертификатов».

Для ОС Linux необходимо установить и параметризировать (настроить):

- а) ПК «Сигнатура – клиент L» версия 6 (ППИ СКАД «Сигнатура – 6» (входит в состав пакета);

б) ПК «Справочник сертификатов».

Для сетевой версии ПП «Дельта» установка СКЗИ производится на сервер и выполняется настройка параметров подключения к удаленному адаптеру в Оболочке «Рабочее место» в соответствии с п. 3.9.1.13.

Для многопользовательской и однопользовательской версии установка СКЗИ производится на АРМ, где установлен ПП «Дельта» затем выполняется установка Адаптера СКЗИ в соответствии с п. 3.6.2.

3.4.4 Настройка КриптоПро

В случае взаимодействия организации–УФР с Банком России через ЛК УИО ВП ЕПВВ необходимо установить и параметризировать (настроить) СКЗИ «КриптоПро» CSP версии 4.0 и выше, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://wwwcryptopro.ru/products/csp>. При установке необходимо использовать настройки по умолчанию, дополнительные параметры не указывать.

Также необходимо загрузить утилиту командной строки cryptcp.exe, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://wwwcryptopro.ru/products/other/cryptcp>.

Для использования браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in необходимо его скачать на сайте <https://wwwcryptopro.ru/products/cades/plugin>.

3.5 Управление Оболочкой «Рабочее место» ПП «Дельта»

3.5.1 Установка Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в ОС Windows

Установка ПП «Дельта» проводится с помощью запуска файла Delta – setup – <номер версии>.exe под учётной записью с правами администратора ОС.

В сетевом режиме установка осуществляется на сервер приложений.

В некоторых версиях ОС возможна блокировка запуска файла. В этом случае необходимо дать разрешение на внесение изменений в компьютер этому издателю.

Внимание! При повторной установке ПП «Дельта» рекомендуется удалить ПП «Дельта» в соответствии с пунктом 3.5.6, при этом данные предыдущей версии по Оболочке и Расширению будут удалены. В противном случае ПП «Дельта» установится в имеющуюся папку, данные предыдущей версии по Оболочке и Расширению сохранятся.

В начале установки необходимо выбрать язык, который будет использоваться в процессе установки. ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта»

Далее пользователю необходимо указать произвольный каталог, в который будет установлен ПП «Дельта». ЭФ выбора каталога для установки, отображается в соответствии с рисунком 2. По умолчанию ПП «Дельта» устанавливается в каталог C:\Delta – <номер версии>.




Рисунок 2 – ЭФ выбора целевого каталога для установки ПП «Дельта»

На следующем шаге установки следует выбрать дополнительные задачи, например, создание значка (ярлыка) на Рабочем столе. Для этого необходимо активировать флаг в соответствующей строке. ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3 – ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта»

При нажатии кнопки «Далее» отобразится ЭФ в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4 – ЭФ активации процесса установки ПП «Дельта»

Далее необходимо нажать кнопку «Установить» для активации процесса установки. ЭФ активации процесса установки ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 5. Процесс установки ПП «Дельта» возможно прервать. Для этого необходимо нажать кнопку «Отмена».




Рисунок 5 – ЭФ процесса установки ПП «Дельта»

Для завершения установки ПП «Дельта» следует нажать кнопку «Завершить» в соответствии с рисунком 6. При активном флаге в чек – боксе «Запустить Дельта» после завершения установки будет автоматически запущен ПП «Дельта». Не рекомендуется устанавливать данный флаг при решении использовать не внутреннюю БД H2 для Оболочки (в любом режиме).




Рисунок 6 – ЭФ завершения установки ПП «Дельта»

При возникновении уведомления о блокировке доступа со стороны Защитника Windows следует активировать чек – бокс в строке «Частные сети, например, домашняя или рабочая сеть» и нажать кнопку «Разрешить доступ» в соответствии с рисунком 7.




Рисунок 7 – ЭФ разрешения доступа после установки ПП «Дельта»

Для исключения ложных срабатываний СЗИ от ВВК рекомендуется директорию установки ПП «Дельта» добавить в исключения антивирусного ПО.

3.5.1.1 Однопользовательский режим работы

В случае однопользовательского режима и решения использовать встроенную БД Н2 следует перейти к запуску приложения.

В случае однопользовательского режима и решения использовать локальную БД PostgreSQL, необходимо скачать с сайта Банка России инсталлятор: pg-delta-12.2.exe. Скачанный файл помещается в папку с установленным ПП «Дельта» и запускается. Перед запуском следует убедиться, что ПП «Дельта» не запущен.

Если локальная БД PostgreSQL уже была ранее установлена (присутствует папка backend\sqlDb), то будет выдан запрос на подтверждение перезаписи.

При возникновении уведомления о блокировке запуска со стороны Защитника Windows в открывшейся ЭФ, в соответствии с рисунком 8, нажать кнопку «Подробнее».




Рисунок 8 – Сообщение Windows о блокировке

В открывшейся в соответствии с рисунком 9 ЭФ нажать кнопку «Выполнить в любом случае».




Рисунок 9 – Подтверждение выполнения установки

В открывшемся в соответствии с рисунком 10 ЭФ меню установки нажать кнопку «Извлечь» и дождаться окончания установки.




Рисунок 10 – ЭФ «Установка PostgreSQL 12.2»

По окончании процесса в папку с ПП «Дельта» будет установлена portable-версия СУБД PostgreSQL 12.2, а ПП «Дельта» будет перенастроен на ее использование.

3.5.1.2 Сетевой режим работы

Для переключения в сетевой режим в файле «delta.config» необходимо:

- a) указать тип аутентификации «oauth2» в параметре «delta.security.authentication»:
delta.security.authentication=oauth2;
- б) настроить сопряжение с сервером аутентификации в файле «delta.config»:
delta.jwk.url=<адрес службы криптографических ключей токенов>;
- в) указать путь к файлу настроек шлюза (по умолчанию config/application.yml):
delta.gateway.config=<путь к файлу настроек шлюза>;
- г) произвести настройку в соответствии с документацией на сервер аутентификации и руководству к Spring Cloud Gateway;
- д) произвести при необходимости сопоставление ролей ПП «Дельта» группам LDAP на сервере аутентификации.

В случае решения использовать встроенную БД H2 настраивать доступ к БД Оболочки не нужно.

В случае решения использовать внешнюю БД для данных Оболочки необходимо провести следующие настройки в файле «delta.config»:

```
delta.db.url=<строка подключения к БД>
delta.db.username=<имя пользователя БД>
delta.db.password=<пароль пользователя БД>
delta.db.driver=<имя класса драйвера>
delta.db.startpostgresql=no
```

Пользователь, указанный в параметре «*delta.db.user*», должен обладать полномочиями на создание объектов БД, поскольку при первом запуске ПП «Дельта» происходит автоматическое создание структуры.

Для БД типа Oracle пользователь должен обязательно называться UNCL_CORE.

Для зашифрования пользовательского пароля в файле «*delta.config*» (параметр «*delta.db.password*») предусмотрен специальный сервис. Чтобы им воспользоваться, необходимо на сервере с установленным и запущенным в однопользовательском режиме ПП «Дельта» выполнить команду: <http://127.0.0.1:<порт>/profile/encrypt-password?plainPassword=<шифруемый пароль>>.

Пример - curl http://127.0.0.1:8080/profile/encrypt-password?plainPassword=secret
Ответом будет сообщение в формате JSON, поле «data» которого содержит зашифрованный пароль в кавычках.

Пример -
`{"resultCode":0,"message":null,"data":"ENC(vJavdz0hX4b89PKkryghfYGNQlQSuu0CXSTMh01IXQu6aWLVE6q6feHXtrf+52)"}`

Пароль «secret» был зашифрован в строке:

ENC(vJavdz0hX4b89PKkryghfYGNQlQSuu0CXSTMh01IXQu6aWLVE6qg6feHXtrf+52).

Этой строкой можно заменить пароль в параметре «*delta.db.password*», чтобы не хранить его в открытом виде.

3.5.2 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux

Для установки и запуска ПП «Дельта» в ОС Linux необходимо выполнить следующие шаги:

- а) скачать дистрибутив «*delta-linux-x64 - <номер версии>.tar.gz*»;
- б) запустить в командной строке команду `tar -xzpf delta-linux-x64 - 2.6.4.tar.gz`;
- в) запустить файл «*start_delta.sh*», расположенный в корневом каталоге ПП «Дельта».

Для установки ПП «Дельта» в ОС Linux прав администратора ОС не требуется.

3.5.3 Запуск ПП «Дельта» в ОС Windows

Для запуска ПП «Дельта» в однопользовательском и многопользовательском режимах, а также для запуска сервера необходимо выполнить следующие действия:

а) запустить на выполнение файл delta.exe, расположенный в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта»;

б) через ярлык, созданный на Рабочем столе пользователя при установке.

Работа в сетевом режиме осуществляется через браузер, в адресной строке которого указывается следующий адрес сервера с установленным ПП «Дельта»:
http://ip_сервера:порт/delta.

ПП «Дельта» поддерживает браузеры:

- а) Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше;
- б) Google Chrome версии 100.0.5481.77 и выше;
- в) Mozilla FireFox версии 100.0 и выше;
- г) Microsoft Edge версии 95.0.1020.44 и выше.

Основным поддерживаемым браузером является Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше.

3.5.4 Главная форма ПП «Дельта»

Главная ЭФ ПП «Дельта» в соответствии с рисунком 11 состоит из следующих рабочих пространств:

- а) строка меню с элементами:
 - 1) вкладка «Управление»;
 - 2) вкладки с наименованием установленных Расширений (при наличии);
 - 3) наименование активного профиля настроек пользователя, под которым производится работа в текущем сеансе;
 - 4) элемент панели уведомлений;
- б) панель инструментов;
- в) рабочая область.

Главное меню обеспечивает доступ к функциям приложения, реализующим бизнес – процесс ПП «Дельта».

Номер версии расположен внизу ЭФ «Справка» в соответствии с рисунком 110.

Строка меню обеспечивает быстрый доступ к функциям ПП «Дельта» и содержит вкладку «Управление». После установки и активации Расширений в строке меню добавляются вкладки с наименованиями установленных Расширений. Каждая вкладка имеет свой набор инструментов.

На вкладке меню «Управление» для администратора доступны следующие инструменты:

- а) «Компоненты»;

- б) «Подготовка ЭД»;
- в) «Журналы»;
- г) «Пользователи и роли» – при использовании многопользовательского режима;
- д) «Активность» – при использовании сетевого режима;
- е) «Профили»;
- ж) «Справка»;
- и) «Выход» – при использовании сетевого режима.





Рисунок 11 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

При использовании сетевого режима в соответствии с рисунком 12 на панели

управления вкладки «Управление» присутствует пиктограмма и кнопка и пиктограмма отсутствует.



Установлены все последние обновления
Время последней проверки: 15.11.2023 в 14.21

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка **Расширения** Классификаторы

Установленные

Расширение «ППЭД»
Версия: 0.1.48 Дата выпуска: 19.07.2023

Расширение «Отчётность КО»
Версия: 2.22.7 Дата выпуска: 26.10.2023

Расширение «ФОИВ»
Версия: 1.1.7 Дата выпуска: 30.10.2023

Доступные для установки

Установка компонентов с диска...

Рисунок 12 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в сетевом режиме

При использовании многопользовательского режима в соответствии с рисунком 13

на панели управления вкладки «Управление» присутствуют пиктограмма ,

пиктограммы и отсутствуют.



Управление ППЭД Отчёtnость КО ФОИВ admin (admin)

Компоненты Хранение Подготовка ЭД Квиритование Журналы Пользователи/Роли Профили Справка

Установлены все последние обновления Время последней проверки: 15.11.2023 в 14.21 ПРОВЕРИТЬ

Оболочка Расширения Классификаторы

Установленные

Расширение «ППЭД»
Версия: 0.1.48 Дата выпуска: 19.07.2023

Расширение «Отчёtnость КО»
Версия: 2.22.7 Дата выпуска: 26.10.2023

Расширение «ФОИВ»
Версия: 1.1.7 Дата выпуска: 30.10.2023

Доступные для установки

Установка компонентов с диска...

Рисунок 13 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в многопользовательском режиме

3.5.5 Обновление Оболочки ПП «Дельта»

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0 функция обновления Оболочки реализуется через Центр обновления. Использование Центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России.

Доступ к функции управления обновлениями Оболочки соответствует рисунку 14

осуществляется в меню «Управление» → пиктограмма  → вкладка «Оболочка».

проверка доступа к релизам и обновлениям с сайта Банка России
Доступны обновления
Время последней проверки: 10.03.2023 в 08.22

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка Расширения Классификаторы

ПП «Дельта» текущая версия
Версия: 3.5.5 Дата выпуска: 07.04.2023

Программный продукт «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности участников финансового рынка в процессе подготовки и направления в Банк России отчетности и иной информации.

! Обновление до версии 3.6.0 от 07.04.2023 готово к установке, перезапустите Дельту

обновления, готовые к скачиванию

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
3.6.0	Обновление «Дельта Оболочки»	07.04.2023	Отсутствует

документы и инструкции доступная для скачивания документация

Версия	Руководство администратора	Удалить
3.3.6	Руководство администратора информационной безопасности	Удалить
	Руководство пользователя	Удалить
3.4.5	Руководство администратора	Удалить
	Руководство администратора информационной безопасности	Удалить
	Руководство пользователя	Удалить

загрузка обновлений с диска
[Загрузить с диска](#)

Рисунок 14 – ЭФ «Оболочка»

На вкладке Оболочка Администратору доступны следующие функции:

- a) получение релизов/обновлений Оболочки с сайта Банка России;
- б) загрузка обновлений с диска;
- в) установка обновлений Оболочки;
- г) скачивание документации Оболочки;
- д) удаление документации Оболочки предыдущего релиза.

На вкладке «Оболочка» присутствуют следующие экранные области:

- a) «ПП «Дельта»» – содержит следующие данные:
 - 1) информация о текущем релизе: версия и дата выпуска;
 - 2) релизы с версиями выше текущей, загруженные с сайта Банка России;
- б) «Обновления» – содержит следующие данные:
 - 1) обновления Оболочки, полученные с сайта Банка России/загруженные с локального диска (выше текущей версии). У обновления присутствуют следующие атрибуты: номер версии, наименование обновления, дата выпуска версии, хэш-сумма;

2) ссылку «Скачать» – будет выполнена загрузка архива обновления с ресурса, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке

ПРОВЕРИТЬ

3) ссылка «Readme» – по данной ссылке в соответствии с рисунком 15 открывается ЭФ со следующей информацией:

- номер и дата версии обновления, готового к установке;
- описание обновлений предыдущих версий Оболочки;



Обновление «Дельта Оболочка». Readme

Версия: 3.2.2 Дата выпуска: 08.11.2022



Версия: 3.2.1

Дата выпуска: 08.11.2022

1. Добавлен монитор активных пользователей для сетевого режима.
2. Выпущена новая версия расширения "Адаптер СКЗИ" 1.6.0.

Необходимо установить новую версию расширения "Адаптер СКЗИ" 1.6.0.

Версия: 3.1.2

Дата выпуска: 20.10.2022

1. Добавлена новая роль оболочки Delta.Shell.Reader с ограниченными полномочиями.
2. Реализована возможность получения пакета метаданных через центр обновлений.
3. Повышена информативность сообщений об ошибках при получении обновлений.
4. Исправлены обнаруженные ошибки.

Данное обновление может быть установлено на оболочку, начиная с версии 3.0.8.

ЗАКРЫТЬ

Рисунок 15 – ЭФ «Обновление «Дельта Оболочка». Readme»

- 4) ссылку «Отменить установку»¹ – будет выполнено удаление загруженного файла, отображается после скачивания/загрузки с диска обновления Оболочки;
- 5) ссылку «Загрузить с диска» – предназначена для загрузки обновления с локального диска.

¹ Отмена установки возможна до перезапуска ПП «Дельта».

в) «Документы и инструкции» – содержит документацию предыдущей версии и установленной новой версии Оболочки.

Порядок получения релизов с сайта Банка России:

- a) на вкладке «Оболочка» нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «ПП «Дельта»» в соответствии с рисунком 14 отобразится релиз, доступный для скачивания;
- б) нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого релиза. Релиз будет скачан в папку на рабочем столе по умолчанию¹.

Внимание! Для получения релизов с сайта Банка России необходимо указать путь в поле «Центр обновлений» в системных настройках в соответствии с пп. р) п. 3.8.1.

Порядок установки обновлений:

- a) на вкладке «Оболочка» получить обновление одним из двух способов:
 - 1) нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «Обновления» в соответствии с рисунком 14 отобразятся обновления, доступные для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления. Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 16. ПП «Дельта», начиная с версии Оболочки 3.6.1 переведён на новый сервис обновления – ЦЗПО. Обновления загружаются с адреса: <http://download.cbr.ru>. При этом, адрес центра обновления в ПП «Дельта», указанный в разделе системных настроек в соответствии с пп. «р)» п. 3.9.1.14 не изменился, он остается прежним – <https://portal5.cbr.ru/documents/delta/>. Следует обратить внимание, что для загрузки архивов обновлений используется протокол HTTP, а для получения информации о наличии обновлений – HTTPS. Необходимо это учесть в настройках файерволла;
 - 2) нажать на ссылку «Загрузить с диска». В открывшейся ЭФ выбрать файл обновления в формате «delta_update_<номер версии>.zip» и нажать «Открыть». Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 16. Обновление будет применено при следующем запуске ПП «Дельта.

¹Релиз Оболочки возможно только скачать. Дальнейшая установка осуществляется средствами ОС в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2.



Подготовка к обновлению выполнена успешно. Для завершения обновления закройте ПП "Дельта" и выполните повторный запуск. ВНИМАНИЕ! Перед запуском рекомендуется сделать резервную копию!

OK

Рисунок 16 – Информационное сообщение

На экранной форме Оболочки появится предупреждение о готовности к установке новой версии Обновление до версии 3.3.6 от 05.12.2022 готово к установке, перезапустите Дельту .

При повторной загрузке уже загруженной версии будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 17.



Ошибка обновления: Ошибка подготовки обновления: версия устанавливаемого обновления меньше или равна текущей.

OK

Рисунок 17 – Сообщение при повторной загрузке версии с диска.

При необходимости возможно отменить установку по нажатию ссылки «Отменить установку» в строке со скачанным/загруженным обновлением¹ в соответствии с рисунком 18;

The screenshot shows the 'Обновление' (Update) page for the 'Дельта' product. At the top, it displays the product logo, name, version (3.7.5), and release date (12.05.2023). A message indicates an update is available to version 3.7.6 from 12.05.2023. Below this, there's a table showing the update file details: Version 3.7.6, File 'Обновление «Дельта Оболочка»', Date 12.05.2023, Hash sum 'Отсутствует' (Absent), and two buttons: 'Отменить установку' (Cancel installation) and 'Readme'. The 'Отменить установку' button is highlighted with a red rectangle.

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
3.7.6	Обновление «Дельта Оболочка»	12.05.2023	Отсутствует

Рисунок 18 – ЭФ «Обновление». Отмена обновления

б) перезапустить ПП «Дельта» и убедиться, что после повторного входа в экранной области «ПП «Дельта»» отображается дата и номер установленного обновления в соответствии с рисунком 19.

Примечание – при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла релиза/обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Оболочки. Тип алгоритма вычисления контрольной

¹Отмена установки возможна только в рамках текущего сеанса.

суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Оболочки.




Рисунок 19 – вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

Для скачивания документации необходимо в экранной области «Документы и инструкции» нажать на ссылку с документом в соответствии с рисунком 20. Для удаления предыдущей версии документа следует нажать на ссылку «Удалить».

Документы и инструкции

Версия 3.3.6

[Руководство администратора](#)

[Руководство администратора информационной безопасности](#)

[Руководство пользователя](#)

Версия 3.3.5

[Руководство администратора](#)

[Руководство администратора информационной безопасности](#)

[Руководство пользователя](#)

[Удалить](#)

[Удалить](#)

[Удалить](#)

Рисунок 20 – вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

При обновлении Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» необходимо перенести директории хранения упаковок и квитанций (TK, TA_LK, Receipt, Reports), хранящиеся в папке %USERPROFILE% \ Документы (Documents) в хранилище файлов дельта (по умолчанию %USERPROFILE% \ .delta). Начиная с версии 2.5.8 директорию хранения этих файлов можно настроить и перенести туда папки хранения файлов TK, TA_LK, Receipt и папку Reports (появится в этой версии): Управление → Профили → Настройки приложения → Хранение данных → Директория хранения по умолчанию. В случае отсутствия директории Receipt \ TA их необходимо создать вручную.

3.5.6 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

Удаление Оболочки осуществляется под учётной записью администратора ОС. Для удаления Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» на панели управления Windows необходимо выбрать раздел «Установка и удаление программ», затем в открывшемся списке установленных программ найти файл «Delta-setup-<номер версии>.exe» и удалить его.

3.5.7 Выход из программы

Начиная с версии 2.0 для завершения работы в ПП «Дельта» (остановки сервера) необходимо однократным нажатием правой кнопкой мыши (далее – ПКМ) на логотипе ПП «Дельта» в панели отображения скрытых значков Windows вызвать меню и нажать кнопку «Выход». Далее следует закрыть вкладку браузера.

Также остановить работу сервера можно путем запуска на выполнение файла «stop_delta.bat» - для ОС Windows, «stop_delta.sh» - для ОС Linux, расположенных в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта». Далее необходимо закрыть вкладку браузера.

3.6 Управление Расширениями

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0, функции загрузки и установки Расширений реализуются через Центр обновления. Использование Центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России. Пользователю доступны функции установки, обновления, просмотра информации по установленным Расширениям, активации, деактивации и удаления Расширений.

Доступ к параметрам настроек Расширений находится в зоне ответственности соответствующего Расширения, в соответствии с используемой РМ.

3.6.1 Установка/обновление Расширения

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0, функции обновления Оболочки, а также загрузки и установки Расширений реализуются через центр обновлений. Использование центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России.

Доступ к функции управления Расширениями осуществляется в меню «Управление»

- пиктограмма  на панели управления → «Расширения» соответсвии с рисунком 21.

обновления с сайта Банка России
Доступны обновления
Время последней проверки: 13.06.2023 в 17.31

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка **Расширения** Классификаторы

Установленные **установленные Расширения и готовые к установке обновления**

 **Расширение «Отчётность КО»** 1
Версия: 2.13.4 Дата выпуска: 24.05.2023

Расширение "Отчётность КО" предназначено для формирования отчетности кредитных организаций в соответствии с нормативными документами и указаниями 4927-У и 2851-У Банка России.

Обновления Метаданные

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
2.13.4	Обновление «Отчётность КО» <small>?</small>	26.05.2023	Проверена <small>?</small> Установлено Удалить файл Readme
1.53	Метаданные для расширения "Отчетн 26.05.2023"	Проверена <small>?</small>	Скачано Удалить файл Readme
1.52	Метаданные для расширения "Отчетн 15.05.2023"		Скачать
1.51	Метаданные для расширения "Отчетн 24.04.2023"		Скачать
1.50	Метаданные для расширения "Отчетн 14.04.2023"		Скачать

Доступные для установки **Расширения, доступные для установки через центр обновлений**

 **Расширение «ФОИВ»**
Дистрибутив расширения "ФОИВ"

Обновления

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
0.3.12	Обновление «ФОИВ» <small>?</small>	09.06.2023	Скачать

 [Установка компонентов с диска...](#) **Установка компонентов, ранее загруженных на диск**

Рисунок 21 – Вкладка «Расширения»

Вкладка «Расширения» предназначена для установки, обновления, проверки целостности загруженного файла обновления Расширений и метаданных¹.

На вкладке «Расширения» в соответствии с рисунком 21 присутствуют следующие экранные области:

- «Установленные» – в данной области отображается установленное обновление Расширения и информация о нем. В меню «Обновления» / «Метаданные» для каждого обновления Расширения/Метаданных присутствует следующая информация:

¹Управление метаданными описано в п. 3.7.

- 1) о текущем установленном обновлении Расширения с указанием номера и даты версии¹. По значку  в поле «Файл» отображается справочная информация о версии обновления;
 - 2) о готовых к скачиванию и установке обновлениях;
- б) «Доступные для установки» – в данной области отображаются, доступные для установки Расширения с возможностями: скачать, установить, удалить.

Ссылка «Установка компонентов с диска» предназначена для загрузки обновлений с локального диска.

Ссылка «Скачать» предназначена для загрузки архива обновления с ресурса Банка России, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке  ПРОВЕРИТЬ).

Примечание - при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Расширения. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Расширения.

Ссылка «Установить» предназначена для установки скачанного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Удалить файл» предназначена для удаления, скачанного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Readme» для скачанного и готового к установке обновления предназначена для открытия ЭФ в соответствии с рисунком 22, на которой отображена информации о номере и дате версии, хэш-сумме и типу алгоритма вычисления.

¹ Для скачанных/установленных обновлений Расширений/Метаданных отображается статус проверки контрольной суммы, по значку  в поле «Хэш-сумма» отображается контрольная сумма.




Рисунок 22 – Просмотр «Readme» обновления Расширения

В ЭФ «Обновление Расширения «Отчетность КО». «Readme» в соответствии с рисунком 22 при нажатии кнопки **УСТАНОВИТЬ** будет произведена установка Расширения.

Зависшее расширение можно принудительно остановить кнопкой , которая появляется после 10 секунд отсутствия отклика расширения в соответствии с рисунком 23.

Установленные




Рисунок 23 – Вкладка «Расширение» кнопка принудительной остановки Расширения

При активизации кнопки принудительной остановки расширения на экране появляется информационное сообщение в соответствии с рисунком 24.




Рисунок 24 – Информационное сообщение о принудительной остановке расширения

Порядок установки/обновления Расширения:

- a) на вкладке «Расширения» получить Расширение одним из двух способов:
 - 1) нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «Доступные для установки» / «Установленные» в соответствии с рисунками 25 и 26 отобразится обновление, доступное для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления. ПП «Дельта», начиная с версии Оболочки 3.6.1 переведён на новый сервис обновления – ЦЗПО. Обновления загружаются с адреса: <http://download.cbr.ru>. При этом, адрес центра обновления в ПП «Дельта», указанный в разделе системных настроек в соответствии с пп. «р)» п. 3.9.1 не изменился, он остается прежним – <https://portal5.cbr.ru/documents/delta/>. Следует обратить внимание, что для загрузки архивов обновлений используется протокол HTTP, а для получения информации о наличии обновлений – HTTPS. Необходимо это учесть в настройках файерволла;

The screenshot shows the 'Extensions' tab selected in a software interface. At the top, a message says 'Установлены все последние обновления' (All latest updates installed) and 'Время последней проверки: 01.08.2023 в 10.54' (Last check time: 01.08.2023 at 10.54). A blue 'ПРОВЕРИТЬ' (Check) button is visible. Below, tabs for 'Оболочка' (Shell), 'Расширения' (Extensions), and 'Классификаторы' (Classifiers) are shown. The 'Расширения' tab is active. A section titled 'Доступные для установки' (Available for installation) lists the 'Reporting for Banks' extension. It includes a puzzle piece icon, the extension name, its distributor, and a 'Updates' section. The 'Updates' section lists five versions from 2.14.10 to 2.17.3, each with a 'Version' column, a 'File' column, a 'Date' column, a 'Hash sum' column, and three buttons: 'Установить' (Install), 'Удалить файл' (Delete file), and 'Readme'. A red box highlights the 'Установить' button for the latest version, 2.17.3.

Рисунок 25 – Вкладка «Расширения». Установка с сайта Банка России. Экранная область «Доступные для установки»

The screenshot shows the 'Extensions' tab selected in a software interface. At the top, a message says 'Доступны обновления' (Updates available) and 'Время последней проверки: 05.04.2023 в 11.30' (Last check time: 05.04.2023 at 11.30). A blue 'ПРОВЕРИТЬ' (Check) button is visible. Below, tabs for 'Оболочка' (Shell), 'Расширения' (Extensions), and 'Классификаторы' (Classifiers) are shown. The 'Расширения' tab is active. A section titled 'Установленные' (Installed) lists the 'Reporting for Banks' extension. It includes a puzzle piece icon, the extension name, its version (2.7.15), and its release date (22.02.2023). A switch icon and a trash can icon are also present. Below this, a 'Updates' section lists three versions (2.9.7, 2.8.12, 2.7.15) with columns for Version, File, Date, Hash sum, and buttons for 'Скачать' (Download), 'Установить' (Install), and 'Удалить файл' (Delete file). A red box highlights the 'Скачать' button for the latest version, 2.9.7. A 'Metadанные' (Metadata) section is also visible.

Рисунок 26 – Вкладка «Расширения». Обновление с сайта Банка России Экранная область «Установленные»

- 2) нажать на ссылку «Установка компонентов с диска». В открывшейся ЭФ в соответствии с рисунком 27 выбрать файл, предварительно сохраненный на локальном диске, в формате «.zip», например, для Расширения «Отчетность

КО» файл имеет формат «delta-ko-app-<номер версии>.zip», и нажать кнопку «Открыть»;




Рисунок 27 – Вкладка «Расширения». «Установка компонентов с диска»

б) информация о загруженном компоненте (наименование, версия и дата выпуска) будет отображена на вкладке «Расширения» в экранной области «Доступные для установки» в случае загрузки через ссылку «Установка компонентов с диска» либо в экранной области «Установленные» в случае загрузки через центр обновлений. Для загруженного компонента появится возможность установить либо удалить файл. Для компонентов, загруженных через центр обновления, в соответствии с рисунком 28 отображается информация о проверке хэш-суммы. При наведении на пиктограмму в открывшемся окне будет отображена хэш-сумма. В случае загрузки компонента с диска в поле «Хэш-сумма» будет отображаться значение «Отсутствует»;

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
2.8.12	Обновление «Отчёtnость КО»	13.03.2023	Проверена

Рисунок 28 – Обновление, готовое к установке

в) для установки обновления необходимо нажать «Установить». Расширение будет установлено. Пользователю будет выдано информационное сообщение об успешной установке Расширения в соответствии с рисунком 29;




Рисунок 29 – Информационное сообщение об успешной установке Расширения

г) в случае сетевой версии и решении использовать внешнюю БД для расширения необходимо до активации настроить соединение с внешней БД. Для этого надо перейти в меню «Управление» → «Настройки приложения» → «Системные». В подразделе «Параметры запуска расширения» задаются настройки подключения в соответствии с рисунком 30. Для каждого расширения в соответствии с рисунком 31 может быть создан только один набор параметров;




Рисунок 30 – Настройка параметров запуска расширений

Редактирование параметров запуска расширения

Расширение	ФОИВ
Имя пользователя	postgres
Пароль	*****
URL БД	jdbc:postgresql://10.1.48.12:9874/delta
Драйвер БД	org.postgresql.Driver
Параметры JVM	(?)

ИЗМЕНИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 31 – Редактирование параметров запуска расширений

д) для проверки правильности настроек необходимо кликнуть по ссылке «Тест соединения с БД». В случае корректных настроек будет выведено сообщение в соответствии с рисунком 32, в противном случае на экран будет выведено сообщение об ошибке в соответствии с рисунком 33;

 Тестирование соединения с БД выполнено успешно.

OK

Рисунок 32 – Сообщение об успешной проверке соединения

 Ошибка при попытке установки соединения с БД:
ВАЖНО: роль "postgres11" не существует (pgjdbc:
autodetected server-encoding to be windows-1251, if the
message is not readable, please check database logs
and/or host, port, dbname, user, password, pg_hba.conf)
Проверьте корректность выбранных настроек
соединения с СУБД и затем попробуйте снова!

OK

Рисунок 33 – Сообщение об ошибке проверки соединения

- е) инициализировать (активировать) Расширение, поменяв значок  на .
- Для деактивации установленных расширений используется кнопка . Вид ЭФ после установки и активации Расширения отображается в соответствии с рисунком 34.




Рисунок 34 – Главная ЭФ «Расширения» с установленными Расширениями «Адаптер к СКЗИ» и «Отчетность КО»

Просмотр информации о загруженном Расширении в соответствии с рисунком 35 доступен при однократном клике ЛКМ на название Расширения. Информация включает в себя: версию, дату выпуска и описание.

Установленные




Рисунок 35 – ЭФ просмотра информации установленного Расширения

Возможна установка такой же версии, а также и ниже, за исключением того, что при повторной установке версии она сразу же появляется в статусе «Установлено», без возможности установки в соответствии с рисунком 36.




Рисунок 36 – Информационное сообщение о ранее установленной версии Расширения

Для восстановления (установления предыдущей версии) Расширения необходимо повторить загрузку и установку в соответствии с пунктами «а)» – «е)», использовав ссылку «Установка компонентов с диска».

3.6.2 Установка «Адаптера СКЗИ»

Для обеспечения функции зашифрования и подписания пакета в формате ТК через СВК необходимо установить плагин «Адаптер к СКЗИ». Плагин «Адаптер к СКЗИ» не распространяется через центр обновлений. Файл дистрибутива «plugin – skzi – <номер версии>.zip» расположен в директории установки ПП «Дельта». Его следует загрузить через ссылку «Установка компонентов с диска» и установить через экранную область «Доступные для установки».

3.6.3 Удаление Расширения

Для удаления Расширения ПП «Дельта» (например, Расширение «Отчётность КО») необходимо выполнить следующие действия:

- запустить оболочку ПП «Дельта» через ярлык на Рабочем столе или файл delta.exe;

б) выбрать на панели управления оболочки вкладку «Управление» – «Компоненты» – «Расширения», затем нажать на кнопку «Удалить расширение» , расположенную справа от кнопки активации/деактивации Расширений, в соответствии с рисунком 37;




Рисунок 37 – Удаление Расширения

в) подтвердить/отменить операцию удаления операции удаления в соответствии с рисунком 38:

1) в случае, если в поле «Удалить все данные расширения» флаг не установлен в поле , в соответствии с рисунком 38, то будет удалено только Расширение, все данные будут доступны после повторной установки Расширения и пользователю будет выдано уведомление в соответствии с рисунком 39;




Рисунок 38 – ЭФ подтверждения удаления Расширения




Рисунок 39 – Сообщение об успешном удалении Расширения

2) в случае, если в поле «Удалить все данные расширения» установлен флаг в поле , то удаляются все данные Расширения в соответствии с рисунком 40.




Рисунок 40 – ЭФ подтверждения удаления Расширения и всех данных

По завершению операции удаления Расширения и всех его данных пользователю будет выдано уведомление в соответствии с рисунком 41.




Рисунок 41 – Сообщение об успешном удалении Расширения вместе с данными

3.7 Управление Метаданными

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0, через центр обновлений доступна функция загрузки пакетов Метаданных, необходимых для корректной работы расширений.

Доступ к функции управления Метаданными осуществляется меню «Управление»→



пиктограмма **Компоненты** на панели управления→ «Расширения». При наличии пакетов Метаданных, размещенных на ресурсе Банка России для соответствующего расширения, после раздела «Обновления» в соответствии с рисунком 42 будет отображен раздел «Метаданные».

 Доступны обновления
Время последней проверки: 07.04.2023 в 12.27

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка **Расширения** Классификаторы

Установленные

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	Статус	Действия
1.48	Метаданные для расширения "..."	31.03.2023	Проверена		Скачано Удалить файл Readme
1.47	Метаданные для расширения "..."	27.03.2023			Скачать
1.46	Метаданные для расширения "..."	20.03.2023			Скачать
1.45	Метаданные для расширения "..."	13.03.2023			Скачать

Расширение «Отчётность КО»
Версия: 2.6.8 Дата выпуска: 09.02.2023

Обновления

Метаданные

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	Статус	Действия
1.48	Метаданные для расширения "..."	31.03.2023	Проверена		Скачано Удалить файл Readme
1.47	Метаданные для расширения "..."	27.03.2023			Скачать
1.46	Метаданные для расширения "..."	20.03.2023			Скачать
1.45	Метаданные для расширения "..."	13.03.2023			Скачать

Расширение «Адаптер к СКЗИ»
Версия: 1.7.2 Дата выпуска: 20.02.2023

Доступные для установки

 [Установка компонентов с диска...](#)

Рисунок 42 – Раздел «Метаданные» вкладки Расширение «Отчётность КО»

Получить метаданные в соответствии с рисунком 42, возможно двумя способами:

- a) с помощью кнопки **ПРОВЕРИТЬ** (при наличии соединения с интернетом будет проведена проверка наличия обновления на сайте Банка России);
- б) с помощью ссылки «Установка компонентов с диска».

Для загрузки пакета метаданных с ресурса БР необходимо:

ПРОВЕРИТЬ

- а) на вкладке «Расширения» нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «Установленные» вкладки «Расширения» в меню «Метаданные» будут отображены версии пакетов метаданных, размещенных на ресурсе;
- б) нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимой версии метаданных.

Примечание - при скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Расширения. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Расширения.

Файл пакета метаданных будет загружен в папку Delta\backend\download\<наименование расширения>\metadata.

Для загрузки метаданных в расширение необходимо разархивировать файл и выполнить загрузку в соответствии с порядком, определенным в эксплуатационной документации соответствующего расширения.

Загруженный файл пакета метаданных можно удалить по ссылке «Удалить файл».

Кроме того, возможен просмотр сопроводительной информации к пакету метаданных по ссылке «Readme». По ссылке «Readme» открывается ЭФ с номером, датой версии, описанием скачанного обновления в соответствии с рисунком 43.



Модификация метаданных расширения "Отчетность КО" ПП «Дельта» версии 1.33

Дата выпуска: 26.10.2022

Инсталляция (полный комплект) метаданных отчетных форм КО. В связи с изменениями требований доработаны следующие формы отчётности: 0403201, 0409106, 0409115, 0409120, 0409157, 0409255, 0409610, 0409703, 0409704.

Подробное описание обязательно посмотрите в файле Readme_delta-ko-meta-1.33.docx.

ЗАКРЫТЬ

Рисунок 43 – Просмотр «Readme»


По значку в поле «Файл» отображается краткая информация о версии метаданных, в поле «Хэш-сумма» - статус проверки – значение контрольной суммы.

3.8 Управление Классификаторами

3.8.1 ЭФ «Классификаторы»

Доступ к функции управления Классификаторами осуществляется в меню

«Управление» → пиктограмму  «Классификаторы» в соответствии с рисунком 44.



Наименование	Классификатор	Периодичность	Выпущен	Загружен	Хэш-сумма	Статус	
Перечень плавающих/переменных компонентов процентных ставок для формы 0409316.	COMP_316	Нерегулярный	08.06.2021	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Типы ценных бумаг.	FBLN_PMT	Нерегулярный	28.12.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Перечень показателей по формам отчетности.	FM_INDCT	Нерегулярный	19.07.2023	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Формы денежного обращения (для формы 0409202).	FRMS_MC	Нерегулярный	21.12.2021	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Типы ценных бумаг.	FRMS_SEC	Нерегулярный	20.04.2023	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Виды обеспечения ссуд (форма 0409117).	GNT_117	Нерегулярный	06.09.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Коды характера отношений с кредитной организацией (форма 0409117).	LC_117	Нерегулярный	02.09.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Виды ссуд (форма 0409117).	LOAN_117	Нерегулярный	30.08.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Номенклатура строк по форме 0409113.	NOM_113	Нерегулярный	26.12.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Номенклатура строк формы 0409121.	NOM_121	Нерегулярный	03.10.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Номенклатура строк формы 0409121.	NOM_121C	Нерегулярный	30.03.2018	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Номенклатура строк формы 0409601.	NOM_601	Нерегулярный	24.01.2022	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить
Номера балансовых счетов, кодов обозначения для формы «Данные о	NOM_SOBS	Нерегулярный	26.04.2023	22.08.2023	Проверена	Обновлено	Удалить

Рисунок 44 – ЭФ «Классификаторы»

Таблица с классификаторами содержит следующие атрибуты:

- а) «Наименование» – наименование классификатора;
- б) «Классификатор» – наименование файла классификатора;
- в) «Периодичность» – значение может принимать статус «Регулярный»/«Нерегулярный»;
- г) «Выпущен» – дата выпуска классификатора;
- д) «Загружен» – дата загрузки классификатора пользователем;
- е) «Хэш-сумма» – статус проверки контрольной суммы файла;
- ж) «Статус» – может принимать значение «Обновить», «Обновлено», «Скачать».

Данные в таблице отфильтрованы по колонке «Статус». Первыми указаны классификаторы со статусом «Обновить», далее «Обновлено» и последними со статусом «Скачать».

При нажатии на ссылку «Удалить» удаляется только содержимое, а строка с наименованием классификатора остается, но переходит в статус «Скачать» и перемещается вниз, после всех загруженных классификаторов.

В последней колонке по нажатию на ссылку «Удалить» происходит удаление всех сохраненных версий того классификатора, напротив которого нажата кнопка «Удалить». Появляется всплывающее сообщение, изображенное на рисунке 45.




Рисунок 45 – Всплывающее окно об удалении классификатора в выбранной строке

В ЭФ «Классификаторы» расположены следующие кнопки:

- a) «Загрузить» – отвечает за загрузку новых и обновление установленных классификаторов, выбранных с помощью чекбокса;
- b) «Установить с диска» – отвечает за загрузку файлов с диска;
- c) «Удалить» – отвечает за удаление загруженных классификаторов, выбранных с помощью чекбокса. При нажатии всплывает сообщение, изображенное на рисунке 46.




Рисунок 46 – Всплывающее окно об удалении нескольких выбранных классификаторов

Изначальное состояние – все классификаторы со статусом «Скачать».

3.8.2 Порядок загрузки/обновления Классификаторов

Получить классификатор необходимо одним из двух способов:


- a) воспользоваться кнопкой «Установить с диска», далее нажать на ссылку «Обновить» и выбрать классификатор для загрузки. После загрузки у классификатора станет статус «Обновлено» - если была загружена последняя версия классификатора либо статус «Обновить» - если была загружена не самая последняя версия классификатора;

6) воспользоваться кнопкой **ПРОВЕРИТЬ**, затем напротив классификатора нажать на ссылку «Скачать» или с помощью чекбокса выбрать несколько классификаторов и нажать на кнопку  «Загрузить», чтобы обновить или скачать их.

3.9 Управление настройками приложения

3.9.1 Настройка системных параметров ПП «Дельта»

Доступ к системным настройкам ПП «Дельта» осуществляется в меню



«Управление» → пиктограмма  «Профили» на панели управления → «Настройки приложения» → «Системные» в соответствии с рисунком 47. Доступ к параметрам системных настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .

Рисунок 47 – Вкладка «Настройки приложения»

В состав системных настроек в соответствии с рисунком 48 входят следующие параметры:

- а) «Параметры подключения к личному кабинету»;
- б) «Публичный сертификат КрипоПро»;
- в) «Добавление сертификатов КрипоПро»;
- г) «Штамп времени»;
- д) «Параметры запуска расширений»;
- е) «Автоматическое получение ЭС»;
- ж) «Параметры подключения к почтовому серверу»;
- и) «Каталоги для приема и передачи данных»;
- к) «Хранение данных»;
- л) «Разграничение доступа»
- м) «Общие ключи СКАД Сигнатура»;
- н) «Настройки транспортного конверта (ТК)»;
- п) «Параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ»;
- р) «Центр обновлений»;
- с) «Текст окна браузера»;
- т) «Цветовая схема интерфейса».

Настройки приложения Настройки каналов связи Настройки Расширений

Системные

- Параметры подключения к личному кабинету
- Публичный сертификат КриптоПро
- Добавление сертификатов КриптоПро
- Штамп времени
- Параметры запуска расширений
- Автоматическое получение ЭС
- Параметры подключения к почтовому серверу
- Каталоги для приема и передачи данных
- Хранение данных
- Разграничение доступа
- Общие ключи СКАД Сигнатура
- Настройки транспортного конверта (ТК)
- Параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ
- Центр обновлений
- Текст окна браузера
- Цветовая схема интерфейса

Рисунок 48 – Состав системных настроек приложения

При заполнении любой системной настройки для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в соответствии с рисунком 47.

При отсутствии заполненных настроек в разделе «Настройки каналов связи» используются соответствующие настройки из раздела «Настройки приложения» - «Системные».

3.9.1.1 Параметры подключения к личному кабинету

Настройка для отправки упаковок ЭД в ЛК УИО ВП ЕПВВ, получения ЭС и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ, применяется при отсутствии настроек в

разделе «Настройки каналов связи» – «Личный кабинет». В соответствии с рисунком 49 необходимо ввести следующие данные:

- а) «Адрес личного кабинета»;
- б) «Логин»;
- в) «Пароль»;
- г) «Утилита CryptCP» - путь и имя файла приложения командной строки CryptCP на локальной файловой системе сервера.

ПРОВЕРИТЬ

После ввода всех параметров нажать на кнопку

▲ Системные

▲ Параметры подключения к личному кабинету

Адрес личного кабинета

Логин

Пароль

Утилита CryptCP ②

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 49 – Состав настроек параметров подключения к личному кабинету

3.9.1.2 Публичный сертификат КриптоПро

В соответствии с рисунком 50 содержит имя файла и путь на сервере ПП «Дельта» к публичному сертификату Банка России. При наведении курсора мыши на информационную подсказку отображается всплывающая подсказка «Файл и путь к публичному сертификату».

▲ Публичный сертификат КриптоПро

Публичный сертификат Банка России ②

Рисунок 50 – Настройка публичного сертификата КриптоПро

Публичный сертификат Банка России также должен быть добавлен в хранилище сертификатов ОС. При добавлении в случае использования сетевой версии следует учесть, что он должен быть доступен пользователю, под которым запускается сервер ПП «Дельта».

3.9.1.3 Добавление сертификатов КриптоПро

Настройка для добавления/замещения подписантов. На основании закона 63-ФЗ (п.п.17.2,3) доверенное лицо может передоверить право подписи третьему лицу. Количество лиц передоверия - неограниченно. Дата начала действия ФЗ - 01.09.2023.




Рисунок 51 – Настройка для добавления сертификатов КриптоПро

Порядок добавления сертификатов:

- a) в раздел системных настроек «Добавление сертификатов КриптоПро» нажать на кнопку  в соответствии с рисунком 51;
- b) в ЭФ «Добавление сертификата» выбрать «Роль подписанта» с помощью кнопки выпадающего списка  в соответствии с рисунком 52. Полный список ролей указан в таблице 1;

Добавление сертификата

Роль подписанта

Ф.И.О. подписанта

Использовать пути к файлам сертификатов

Личный сертификат

Использовать отпечаток сертификата

Отпечаток сертификата

Файлы и подписи МЧД

МЧД отсутствует

СОЗДАТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 52 - ЭФ «Добавление сертификата»

Таблица 1 – Роли подписантов

№ роли	Подпись	№ ролей, для которых возможно дублирование одного и того же сертификата
1	Руководитель	4,5,8,9,14
2	Главный бухгалтер	6,8,9,14
3	Руководитель службы внутреннего контроля	8,10,11,15
4	Заместитель руководителя	1,5,8,9,10,14
5	Руководитель ГКО БГ	1,4,8,9,14
6	Главный бухгалтер ГКО БГ	2,8,9,14
7	Председатель совета директоров (наблюдательного совета)	8
8	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет	1-15
9	Сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП	1,2,4,5,6,8,13,14
10	Руководитель подразделения (ф.0409070)	3,4,8,9,11,14,15
11	Руководитель службы внутреннего аудита	2,8,10,15
12	Контролер	8,12,14
13	Председатель ликвидационной комиссии (конкурсный управляющий, ликвидатор)	8,9,14
14	Составитель отчета (ф.0409207)	1-15
15	Руководитель службы управления рисками	3,8,10,11

- в) ввести вручную «Ф.И.О.» (при отображении в подразделах прописываются фамилия и сокращенные инициалы);

г) выбрать способ добавления сертификата с помощью кнопки  и загрузить личный сертификат одним из предложенных способов¹:

1) «Использовать пути к файлам сертификатов» - указывается путь к личному сертификату;

2) «Использовать отпечаток сертификата» - указывается значение отпечатка.

Дублирование сертификатов возможно только в определенных ролях. Полный список ролей, в которых может дублироваться один и тот же сертификат, указан в таблице 1;

а) загрузить «Файлы и подписи МЧД» с помощью кнопки «Добавить МЧД и подпись МЧД»  . Откроется ЭФ «Машиночитаемая доверенность» в соответствии с рисунком 53;






Рисунок 53 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность»

б) в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» загрузить «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» для хранения и последующего использования с помощью кнопки  ;
в) в ЭФ «Машиночитаемая доверенность» после загрузки файла и подписи МЧД нажать на кнопку  в соответствии с рисунком 54.

¹ При выборе варианта «Использовать пути к файлам сертификатов» личный сертификат загружается в БД Оболочки «Рабочее место», а при выборе «Использовать отпечаток сертификата» файл личного сертификата берется напрямую из контейнера КриптоПро с этим сертификатом (обращение к нему происходит с помощью утилиты СгуртСР) и в поле ввода прописывается только путь к этому контейнеру.



В соответствии с рисунком 55 кнопка позволяет отредактировать существующую запись в случае, если прикреплены неверные файлы. Для удаления одной определенной записи можно воспользоваться кнопкой справа .

После создания сертификата в разделе «Добавление сертификатов КриптоПро» в соответствие с рисунком 51 создается подраздел с названием той роли, для которой добавлен сертификат. Аналогичные роли группируются в один подраздел. Т.е., например, в разделе «Добавление сертификатов КриптоПро» создали сертификат для роли «Руководитель», появляется подраздел «Руководитель». В подразделе «Руководитель» автоматически создается сразу две записи: первая – «Сертификат не используется» и вторая – с тем сертификатом, который добавлен¹. При добавлении других сертификатов с ролью «Руководитель» в дальнейшем они добавляются в уже созданный раздел в соответствии с рисунком 51. Для ролей: «Руководитель», «Бухгалтер», «Руководитель ГКО БГ», «Бухгалтер ГКО БГ» выводится подсказка с перечнем должностных лиц, которым может принадлежать данная роль.

В соответствии с рисунком 51 в подразделах с помощью кнопки есть возможность переключения между сертификатами. Если подписей несколько, то информация берется о том лице, которое активировано с помощью кнопки . Можно выбрать одну замещающую подпись за роль руководителя, одну за роль главного бухгалтера и т.д.

Строка с кнопкой «Сертификат не используется» в соответствии с рисунком 51 необходима для того, чтобы была возможность хранить сертификаты без их использования, а также для удаления последней (единственной) записи сертификата. Если нет ни одного сертификата или удаляется последний (единственный), то строка тоже исчезает.

В соответствии с рисунком 51 по кнопке происходит редактирование уже созданной записи о сертификате, по кнопке происходит удаление уже созданной записи о сертификате. При попытке удаления активной записи отобразится сообщение: «Удаление невозможно! Сертификат используется в данный момент.».

Новый раздел «Добавление сертификатов КриптоПро» во вкладке «Настройки приложения» тесно связан с разделом «Сертификаты КриптоПро» во вкладке «Настройках каналов связи» (личные настройки каждого пользователя). Если в разделе «Сертификаты КриптоПро» есть данные, то система по умолчанию использует их. Если в «Сертификаты КриптоПро» данные отсутствуют, то система берет данные из нового раздела «Добавление сертификатов КриптоПро».

¹ Если для какой-то роли сертификаты не создавались, то и подраздела такого не будет

Начиная с версии 3.9 реализован функционал замещения подписантов при формировании упаковки в формате ТА ЛК. Варианты (схемы) подписания форм указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты (схемы) подписания форм

№ варианта (схемы)	Варианты (схемы) подписания форм	№ роли подписанта из таблицы 1
1	Руководитель и Главный бухгалтер	2 и 1
2	Руководитель	1
3	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет	8
4	Руководитель (заместитель руководителя)	1 или 4
5	Председатель ликвидационной комиссии (конкурсный управляющий, ликвидатор)	13
6	Руководитель и Контролер	12 и 1
7	Руководитель головной кредитной организации и Главный бухгалтер головной кредитной организации	6 и 5
8	Председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления кредитной организации лицо)	7 или 8
9	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или его заместитель, или иные сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП	1 или 4 или 9
10	Руководитель головной кредитной организации (кредитной организации) и Главный бухгалтер головной кредитной организации (кредитной организации)	(2 и 1) или (6 и 5)
11	Руководитель и Руководитель подразделения	10 и 1
12	Руководитель и Руководитель службы внутреннего аудита	11 и 1
13	Руководитель и Руководитель службы внутреннего контроля	3 и 1
14	Составитель отчета (ф.0409207)	14
15	Заместитель председателя правления (член правления, курирующий службу управления рисками) и Руководитель СУР	15 и 4
16	Руководитель, Главный бухгалтер, Руководитель СУР	(15 и 2 и 1) или (2 и 1)

3.9.1.4 Штамп времени

Для активации штампа времени необходимо в поле «Использовать штамп времени» нажать на кнопку (для деактивации –) в соответствии с рисунком 56.

Штамп времени

Использовать штамп времени

Адрес службы штампов времени

Резервный адрес

Рисунок 56 – Настройка штампа времени

Затем необходимо заполнить следующие поля:

- «Адрес службы штампов времени» – вводится адрес для подключения к службе штампов времени в формате: <протокол>://<сервер>[:порт][/путь];

«Резервный адрес службы штампов времени» – адрес используется, если основной адрес службы штампов времени не отвечает. Если опция «Использовать штамп времени» активирована, а поле «Адрес службы штампов времени» не заполнено – по умолчанию используется адрес службы штампов времени для КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in: <http://tsp1.ca.cbr.ru:10001/tsp/tsp.srf>.


Для КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in в поле «Адрес службы штампов времени» необходимо указать один из адресов службы штампов времени, представленных ниже:

- 1) <http://tsp1.ca.cbr.ru:10001/tsp/tsp.srf>;
- 2) <http://tsp2.ca.cbr.ru:10002/tsp/tsp.srf>.

При включении опции штампа времени подписание будет осуществляться со штампом времени как в плагине, так и на сервере ПП «Дельта». Для работы со штампом времени на сервере нужно установить библиотеку cades для КриптоПро (иначе возникает ошибка загрузки библиотеки cades). Для работы сгрупп с библиотеками cades необходимо установить КриптоПро ЭЦП Runtime (ссылки доступны на странице <http://wwwcryptopro.ru/downloads>):

- a) x32 https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/current_release_2_0/cades-win32.msi;
- б) x64 https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/current_release_2_0/cades-x64.msi.

Перед использованием опции штампа времени для выполнения всех необходимых настроек следует ознакомиться с документом «Инструкция по доступу к сервисам службы меток доверенного времени», размещенным в личном кабинете УИО удостоверяющего



Примечание: настройка Stunnel необходима только при формировании подписи с отпечатком времени средствами Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта». При формировании подписи с использованием иных средств настройка не требуется.

3.9.1.5 Параметры запуска расширений

Настройка осуществляется по необходимости с помощью кнопки «Добавить параметры расширения» + в соответствии с рисунком 57.

Название	Пользователь	Драйвер	URL	Параметры JVM	Тест соединения с БД
ФОИВ	postgres	org.postgresql.Driver	jdbc:postgresql://10.1.48.12:9874/delta		Тест соединения с БД

Рисунок 57 – Список расширений

В ЭФ «Параметры запуска расширения» в соответствии с рисунком 58 необходимо заполнить следующие поля:

- а) «Расширение» – выбирается из списка, при этом, имеющиеся данные автоматически заполняются в полях ввода из заданного для Оболочки конфигурационного файла delta.config;
- б) «Имя пользователя» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- в) «Пароль» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- г) «URL БД» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- д) «Драйвер БД» – вводится вручную либо заполняется автоматически при выборе Расширения;
- е) «Параметры JVM» - вводятся вручную либо заполняются автоматически при выборе Расширения.

После заполнения всех параметров необходимо нажать на кнопку

ДОБАВИТЬ



Параметры запуска расширения

При выборе расширения, имеющиеся данные автоматически заполняются в полях ввода из заданного для оболочки конфигурационного файла delta.config

Расширение	<input type="text"/>
Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
* URL БД	<input type="text"/>
Драйвер БД	<input type="text"/>
Параметры JVM	<input type="text"/>

ДОБАВИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 58 – Параметры запуска расширения



Для изменения настроек в соответствии с рисунком 57 используется кнопка «Редактировать параметры расширения», для удаления – кнопка «Удалить параметры расширения». Данные настройки дублируют delta.config. Для применения требуется перезапуск того Расширения, где они были заданы.

3.9.1.6 Автоматическое получение ЭС

Необходимо определить периодичность получения ЭС отдельно по каждому каналу связи в соответствии с рисунком 59:

- а) «Из личного кабинета»;
- б) «Из СВК»;
- в) «Из каталога»;




Рисунок 59 – Состав настроек автоматического получения ЭС по каналам связи

3.9.1.7 Параметры подключения к почтовому серверу

Необходимо заполнить следующие параметры в соответствии с рисунком 60:

- а) «Имя пользователя»;
- б) «Пароль»;
- в) «Адрес отправителя»;
- г) «Список получателей (разделитель «;»¹)»;
- д) «Подключение по протоколу SSL»;
- е) «Адрес SMTP сервера»;
- ж) «Порт SMTP сервера»;
- и) «Протокол входящей почты»;
- к) «Адрес сервера входящей почты»;
- л) «Порт сервера входящей почты»;

¹ Отправка ТК возможна на несколько почтовых адресатов с помощью разделителя «;»

м) «Удаление писем с ЭС».

▲ Параметры подключения к почтовому серверу

Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/> 
Адрес отправителя	<input type="text"/>
Список получателей (разделитель «;»)	<input type="text"/>
Подключение по протоколу SSL	<input type="button" value="Нет"/> 
Адрес SMTP сервера	<input type="text"/>
Порт SMTP сервера	<input type="text"/>
Протокол входящей почты	<input type="button" value=""/> 
Адрес сервера входящей почты	<input type="text"/>
Порт сервера входящей почты	<input type="text"/>
Удаление писем с ЭС 	<input type="button" value="Не удалять"/> 

Рисунок 60 – Состав настроек параметров подключения к почтовому серверу

3.9.1.8 Каталоги для приема и передачи данных

Необходимо заполнить следующие параметры в соответствии с рисунком 61:

- а) «Директория отправки ЭС»;
- б) «Директория приема ЭС»;
- в) «Удаление файлов квитанций после загрузки».

▲ Каталоги для приема и передачи данных

Директория отправки ЭС	<input type="text"/>
Директория приема ЭС	<input type="text"/>
Удаление файлов квитанций после загрузки	<input type="button" value="Не удалять"/> 

Рисунок 61 – Состав настроек каталога для приема и передачи данных

3.9.1.9 Хранение данных

В поле «Директория хранения по умолчанию» ввести путь к директории упаковок и квитанций в соответствии с рисунком 62.

▼ Хранение данных

Директория хранения по умолчанию C:\Users\ \delta

Рисунок 62 – Настройка директории хранения данных

3.9.1.10 Разграничение доступа

Для возможности разграничения доступа пользователей к документам и упаковкам необходимо активировать переключатель «Использовать разграничение прав доступа» в соответствии с рисунком 63.




Рисунок 63 – Активация переключателя разграничения доступа

3.9.1.11 Общие ключи СКАД Сигнатура

Начиная с версии 3.15, исключена настройка пользовательских справочников сертификатов СКАД Сигнатура. Для корректной работы расширения «Адаптер к СКЗИ» необходимо выполнить настройку общих ключей СКАД Сигнатура, предназначенную для автоматического приема квитанций и отправки ТК через СВК и каталог.

Для ее настройки пользователь создает профиль в ПК «Справочник сертификатов», нажав на кнопку «Добавить» в соответствии с рисунком 64.




Рисунок 64 – Создание профиля в ПК «Справочник сертификатов»

Файлы справочников настраиваются одним из доступных способов: файловый, база данных, системный в соответствии с рисунками 65, 66.




Рисунок 65 – ЭФ «Добавление профиля». Настройка файлов справочников




Рисунок 66 – ЭФ «Добавление профиля». Персональный справочник

Далее в ПП Дельта в соответствии с рисунком 67 в настройках общих ключей СКАД Сигнатуре указывается тоже самое имя профиля, что и в ПК «Справочник сертификатов»¹.

При настройке общих ключей СКАД Сигнатуре в соответствии с рисунком 67 необходимо заполнить следующие поля:

- a) «Имя ключа» – вводится любое значение;

¹ При вызове функций шифрования обращение к справочникам происходит по имени профиля (Профиль ПК «Справочник сертификатов»). Не путать с профилем ПП «Дельта»)

- б) «Расширение» – выбирается одно из установленных Расширений при необходимости;
- в) «Рег.номер организации» – вводится регистрационный номер организации;
- г) «Профиль Сигнатуры» - имя профиля, предварительно созданного в ПК «Справочник сертификатов»;
- д) «ПИН-код носителя ключа» – вводится пин-код при наличии;
- е) «Сертификаты получателей – выбор из выпадающего списка.
- Проверка доступности сертификатов осуществляется при активизации кнопки

ПРОВЕРИТЬ

в соответствии с рисунком 67¹.

Добавление нового ключа

* Имя ключа

Расширение

* Рег.номер организации

* Профиль Сигнатуры

ПИН-код носителя ключа

* Сертификаты получателей

ПРОВЕРИТЬ

СОЗДАТЬ ОТМЕНА

Рисунок 67 – Настройка общих ключей СКАД Сигнатура

Для изменения настроек ключа следует нажать на кнопку «Редактировать выбранные ключи СКАД Сигнатура», для удаления – кнопка «Удалить выбранные ключи СКАД Сигнатура» в соответствии с рисунком 68.

Общие ключи СКАД Сигнатура

key1

Расширение: Не указано

Рег.номер орг.: 1111

Профиль Сигнатуры: Piter

ПИН-код носителя ключа: не имеется

Сертификаты получателей: CN=44000000,OU=COI,O=CBRF,L=PTKPSD,ST=40,C=RU

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 68 Список созданных ключей СКАД Сигнатура

¹ Кнопка «Проверить» становится активной после выбора сертификата получателя.

Для инициализации ключей в соответствии с рисунком 68 необходимо нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**.

3.9.1.12 Настройки транспортного конверта (ТК)

При настройке ТК необходимо заполняются следующие поля:

- a) «Рег. номер отправителя» – применяется из настроек профиля. Если в настройках профиля поле не заполнено, то заполняем в системных настройках. Если в системных настройках поле не заполнено, то применяем рег. номер отправителя из файла отчета;
- b) «Получатель» – применяется из настроек профиля. Если в настройках профиля поле не заполнено, то заполняем в системных настройках. В системных настройках значения данного поля нельзя убрать, устанавливается значение ТУ.45 или ЦИТ.39. При первом запуске ПП «Дельта» в системных настройках по умолчанию установлено значение ТУ.45. Значение атрибута «Получатель» ТК не зависит от заполнения поля «Рег. номер отправителя»;

▼ Настройки транспортного конверта (ТК)

Рег. номер отправителя	<input type="text"/>
Получатель	<input type="text"/>
Размер тома	<input type="text"/> 15

Рисунок 69 – Настройки транспортного конверта (ТК)

- в) «Размер тома» – с помощью кнопки выпадающего списка необходимо выбрать доступный размер упаковочного формата ТК. Доступны значения от 15 до 100 Мб.

Для автоматического получения ЭС через ЛК УИО ВП ЕПВВ и СВК используются настройки, добавленные в разделе «Настройки приложения – Системные».

При заполненных системных настройках «Параметры подключения к личному кабинету», «Параметры подключения к почтовому серверу» и «Автоматическое получение ЭС» функция запускается на сервере автоматически независимо от действий пользователя.

3.9.1.13 Параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ

Необходимо в соответствии с рисунком 70 активировать поле «Использовать удаленный адаптер СКЗИ», далее ввести IP-адрес сервера, на котором запущен Адаптер СКЗИ и порт, который он занимает.




Рисунок 70 –Параметры подключение к удаленному адаптеру СКЗИ

3.9.1.14 Центр обновлений

Необходимо заполнить поле «Адрес центра обновлений» - адрес для проверки наличия обновлений в соответствии с рисунком 71.




Рисунок 71 – Параметр «Центр обновлений»

3.9.1.15 Текст окна браузера

Необходимо ввести произвольное наименование заголовка окна браузера в соответствии с рисунком 72;



Рисунок 72 – Параметр «Текст окна браузера»

3.9.1.16 Цветовая схема интерфейсам

Необходимо выбрать цвет интерфейса в соответствии с рисунком 73. «Промышленная версия» – стандартная цветовая палитра по умолчанию ПП «Дельта»,

«Тестовая версия» – интерфейс, где строка меню, панель инструментов и строка состояния окрашены в серый цвет.

▲ Цветовая схема интерфейса

Промышленная версия

Тестовая версия

Рисунок 73 – Параметр «Цветовая схема интерфейса»

3.9.2 Общие настройки

Доступ к общим настройкам ПП «Дельта» осуществляется меню «Управление»→

пиктограмма  на панели управления → «Настройки приложения» → «Общие» в соответствии с рисунком 74. Доступ к параметрам общих настроек осуществляется с помощью выпадающего списка .




Рисунок 74 – Состав общих настроек приложения

В состав общих настроек в соответствии с рисунком 74 входят следующие параметры:

- a) «Сохранять пользовательские фильтры» – сохранение пользовательских фильтров;
- b) «Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц» – сохранение пользовательских размеров элементов таблиц.

Настройка параметров осуществляется путём изменения кнопки активации  /  деактивации.

Для сохранения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

3.10 Управление профилями

Доступ к функции управления профилями осуществляется меню «Управление»→

пиктограмма  на панели управления в соответствии с рисунком 75.




Рисунок 75 – ЭФ настройки профиля пользователя

В левой части ЭФ расположено текстовое значение наименования профиля, под которым производится текущий сеанс работы с ПП «Дельта». При нажатии ЛКМ на пиктограмму  отобразится выпадающий список, содержащий имена профилей, доступных пользователю, либо сообщение об отсутствии других доступных профилей.

Ниже расположен ряд пиктограмм:

- a)  - для ввода имени пользователя. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы¹;
- б)  - для ввода адреса электронной почты. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы²;
- в)  - для ввода значения телефона;
- г)  - для ввода значения факса;
- д)  - для ввода должности пользователя;
- е)  - для ввода краткого описания профиля.

¹ При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

² При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

Далее располагаются пиктограммы управления профилем:

- a)  - «Создать новый профиль»;
- б)  - «Удалить текущий профиль»;
- в)  - «Импорт в текущий профиль»;
- г)  - «Экспорт текущего профиля»;
- д)  - сохранение изменений;
- е)  - отмена изменений.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Создать профиль»  происходит вызов ЭФ «Создание профиля настроек» в соответствии с рисунком 76.




Рисунок 76 – ЭФ «Создание профиля настроек»

В поле  необходимо ввести наименование нового профиля.

Для копирования данных текущего профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг Скопировать текущие данные в новый профиль.

Для импорта данных другого профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг Импортировать данные из другого профиля. В открывшейся ЭФ выбора файла  необходимо указать путь к файлу ранее выгруженного и сохраненного профиля.

После заполнения необходимых полей кнопка **СОЗДАТЬ** становится активной. При нажатии на неё ЛКМ выполняется создание профиля с учётом выставленного флага («Скопировать текущие данные в новый профиль» или «Импортировать данные из другого профиля»). При нажатии ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Создание профиля настроек». Отменить создание профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу ЭФ.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме происходит вызов ЭФ «Удаление профиля» в соответствии с рисунком 77.




Рисунок 77 – ЭФ «Удаление профиля»

Перед удалением выбранного профиля необходимо в поле **Сменить на** при помощи кнопки выпадающего списка выбрать имя профиля, который станет активным после удаления текущего. После выбора профиля кнопка **УДАЛИТЬ** становится активной. При нажатии ЛКМ на кнопку **УДАЛИТЬ** происходит удаление текущего профиля и замена его на профиль, выбранный из выпадающего списка. При нажатии ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Удаление профиля» (без удаления текущего профиля). Отменить удаление профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу ЭФ.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме происходит вызов ЭФ для выбора импортируемого файла профиля в соответствии с рисунком 78.




Рисунок 78 – Выбор файла для импорта

После выбора файла в соответствии с рисунком 79 будет выведено сообщение о замене данных текущего профиля на данные профиля из выбранного файла.




Рисунок 79 – ЭФ подтверждения импорта данных профиля из файла

По нажатию кнопки ОК происходит проверка выбранного файла профиля на корректность структуры. Если проверка не пройдена, будет выведено информационное сообщение в соответствии с рисунком 80.




Рисунок 80 – Информационное сообщение о не прохождении проверки структуры

В случае успешной проверки на корректность:

- а) производится замена настроек текущего профилями настройками импортируемого профиля (кроме имени профиля);
- б) производится возврат в ЭФ «Профиль»;
- в) выводится информационное сообщение об успешном импорте профиля в соответствии с рисунком 81.




Рисунок 81 – Информационное сообщение об успешном импорте профиля

При нажатии в ЭФ в соответствии с рисунком 79 кнопки «Отмена» производится возврат в ЭФ «Профиль» без проведения импорта настроек.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Экспорт профиля» происходит выгрузка профиля настроек в файл. Файл сохраняется в директорию, выбранную в настройках браузера для загрузки файлов по умолчанию.

3.11 Управление настройками Расширений

При включении пользователя с ролью Администратор Оболочки (Delta_Shell_Admin) в группу пользователей Расширения с ролью Администратор Расширения (Delta.<имя расширения>.Admin) будет доступно заполнение настроек соответствующего Расширения.

Доступ к настройкам Расширений осуществляется в меню «Управление» →

The screenshot shows a user interface for managing profiles. On the left, there's a sidebar with a user icon and the text 'Тест' (Test) with a dropdown arrow. Below it is a section titled 'Текущий профиль' (Current profile) with fields for 'Имя пользователя' (User name), 'e-mail', 'Телефон' (Phone), 'Факс', 'Должность' (Position), and 'Описание профиля' (Profile description). To the right, there are three tabs: 'Настройки приложения' (Application settings), 'Настройки каналов связи' (Communication channel settings), and 'Настройки Расширений' (Extension settings), which is currently selected. The main area displays a logo of a document with a checkmark and the text 'Отчётность КО' (Report generation) and 'Версия 1.26.4 от 12.10.2022' (Version 1.26.4 from 12.10.2022).

Рисунок 82 – ЭФ «Профили. Управление настройками Расширений»

Вкладка «Расширения» содержит перечень логотипов установленных Расширений и доступных для установки.

При нажатии на логотип происходит переход к настройкам выбранного Расширения. Состав параметров настроек зависит от Расширения. Для доступа к настройкам расширений

необходимы права Администратора Расширения. Порядок настройки Расширения описан в эксплуатационной документации Расширения.


3.12 Журналы

Для мониторинга функционирования ПП «Дельта» Администратору ПП «Дельта» необходимо анализировать Журнал операций, который содержит события, произошедшие в процессе всего жизненного цикла ПП «Дельта» и Расширений.

Администратору ПП «Дельта» доступна вся информация обо всех пользователях, а пользователям с ролями «Оператор» и «Пользователь оболочки с ограниченными полномочиями» доступны только их записи.

Доступ к функции «Журналы» осуществляется в меню «Управление» →

 на панели управления → «Компоненты». ЭФ «Журналы» представляет собой журнал событий пользователей в соответствии с рисунком 83.



Скриншот ЭФ «Журналы» (Общий вид). Виджет содержит две таблицы:

Идентификатор	Источник	Наименование и описание	Тип	Дата и время	Статус	Логин	IP-адрес
1434	Оболочка	Список из 3 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	17.08.2023 14:56:20	Выполнено	root	12.0.7.29
1433	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:47:37	Выполнено	root	12.0.7.96
1432	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:47:16	Выполнено	root	12.0.7.28
1431	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:44:31	Выполнено	root	12.0.7.29
1430	Отчетность КО	Удалено файлов-источников НСИ: 1	Удаление файлов НСИ	17.08.2023 14:42:24	Выполнено	root	127.0.0.1

Сообщение	Дата и время	Статус
Сформирован список файлов-источников д...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено
Удален файл-источник НСИ 'CURRLIST.ARJ/...	17.08.2023 14:42:24	Выполнено

1429	Отчетность КО	НСИ 'Общероссийский классификатор валют' (CURRLIST): загружено (заменено) записей: 704	Загрузка НСИ	17.08.2023 14:42:21	Выполнено	root	127.0.0.1
1428	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:33:36	Выполнено	root	12.0.7.29
1427	Оболочка	Список из 3 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	17.08.2023 14:29:46	Выполнено	root	12.0.7.96
1426	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	17.08.2023 14:29:46	Выполнено	root	12.0.7.96

Рисунок 83 – ЭФ «Журналы» (Общий вид)

Панель инструментов ЭФ «Журналы» содержит пиктограммы:

- a)  – сбросить фильтры и сортировки;
- б)  – автоматическое архивирование и удаление данных;
- в)  – ручное архивирование и удаление данных;

- г)  – обновление данных;
- д)  – экспорт данных журнала сообщений;
- е)  – настроить вид таблицы.

Ниже пиктограмм располагается таблица с перечнем всех событий. Таблица содержит графы:

- а) «Идентификатор» – ID соответствующей записи;
- б) «Источник» – наименование источника возникновения события. (Оболочка, <наименование установленного Расширения>);
- в) «Наименование и описание» – наименование и описание события;
- г) «Тип» – описание типов события;
- д) «Дата и время» – дата и время возникновения события или ошибки;
- е) «Статус» – статус события с индикацией цветом;
- ж) «Логин» – столбец содержит наименование профиля пользователя – инициатора события;
- и) «IP-адрес» – информация о внутреннем ip-адресе компьютера пользователя.

При нажатии на пиктограмму «Сбросить фильтры и сортировки»  происходит сброс фильтрации по значениям, а также сортировки, и возврат в отображение данных по умолчанию (в соответствии с расположением записей в таблице).

При нажатии на пиктограмму «Автоматическое архивирование и удаление данных»

 будет открыта ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» в соответствии с рисунком 84.




Рисунок 84 – ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных

В ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» необходимо:

- а) при помощи элемента типа «выпадающий список» заполнить наименование проводимой операции – «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;
- б) при помощи элемента типа «выпадающий список» выбрать тип периода, за который происходит архивирование и удаление данных.




Рисунок 85 - ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» с заполненными параметрами

После заполнения требуемых полей кнопка становится активной. При нажатии ЛКМ происходит архивирование директории хранения автоматических архивов (директория Delta\backend\log\autologs) и удаление данных с учётом заданных параметров.

По нажатию ЛКМ на кнопку происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» и возврат на ЭФ Журнал событий.

При нажатии на пиктограмму «Ручное архивирование и удаление данных» будет открыта ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных» в соответствии с рисунком 86.




Рисунок 86 – ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных»

В ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных» необходимо:

- a) при помощи элемента типа «выпадающий список» заполнить наименование проводимой операции – «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;
- б) при помощи элемента «радиокнопка» выбрать дату или период дат, за который будет производиться ручное архивирование или удаление данных;
- в) заполнить поле (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnKI_<ДДММГГГЧЧММСС>.zip»).

После заполнения требуемых полей кнопка становится активной. При нажатии ЛКМ по ней происходит ручное архивирование или удаление данных с учётом заданных параметров.

По нажатию ЛКМ на кнопку происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров ручного архивирования и удаления данных» происходит возврат на ЭФ Журнал событий.

При нажатии на пиктограмму «Обновление данных» происходит обновление данных.

При нажатии на пиктограмму откроется ЭФ «Экспорт журнала событий» в соответствии с рисунком 87.




Рисунок 87 – ЭФ «Экспорт журнала событий»

В ЭФ «Экспорт журнала событий» необходимо:

- a) выбрать формат экспорта (xlsx или csv). Для этого предусмотрен элемент типа «радиокнопка» с возможностью выбора формата выгрузки данных;
- b) возможно изменить наименование файла выгрузки в поле

Имя файла: (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnKl_<ДДММГГГЧЧММСС>.xlsx/ csv»).

После заполнения требуемых полей кнопка **ЭКСПОРТ** становится активной. При нажатии ЛКМ по ней производится экспорт данных с учётом заданных параметров настройки фильтров.

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Экспорт журнала событий» и возврат на ЭФ «Журнал».

Просмотр детализации события


Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку При нажатии произойдет отображение вложенной информации, например, в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы в соответствии с рисунком 91.

3.13 Управление отображением данных в таблице журнала событий

3.13.1 Сортировка столбцов таблицы

При однократном нажатии значения по выбранному столбцу сортировка проводится в порядке возрастания/убывания. При повторном нажатии – по убыванию. Снятие сортировки столбца возможно через контекстное меню, пункт «Сбросить сортировку»,

доступного при нажатии правой кнопкой мыши по заголовку столбца в соответствии с рисунком 88.



A screenshot of a table with a context menu open over the header of the first column. The menu items are:

- Сортировать по возрастанию (Sort by ascending)
- Сортировать по убыванию (Sort by descending)
- Сбросить сортировку (Reset sort)

Рисунок 88 – Контекстное меню сортировки по столбцам

3.13.2 Фильтрация записей в таблице

Для фильтрации записей необходимо ЛКМ выбрать пиктограмму  в заголовке столбца в соответствии с рисунком 89. Будет открыто меню для выбора значений путем проставления флага в чек – боксе. Для применения фильтров необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «OK». Для отказа от применения фильтров – кнопку «Отмена».




Рисунок 89 – Установка фильтров

3.13.3 Настройка вида таблицы

При нажатии на кнопку  «Настроить вид таблицы» в правом верхнем углу рисунка 83 выводится ЭФ «Настройка вида таблицы» в соответствии с рисунком 90, в которой можно управлять отображением соответствующих колонок.

Настройка вида таблицы



- Идентификатор
- Источник
- Наименование и описание
- Тип
- Дата и время
- Статус
- Логин
- IP-адрес

OK

ОТМЕНА

Рисунок 90 – Настройка вида таблицы

Для отключения необходимо в правой части строки щелчком мыши поменять значок



Для применения настроек необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «OK». Чтобы вернуться к текущему виду таблицы – кнопку «Отмена».

The screenshot shows a software interface for managing logs or journals. At the top, there are several icons: a magnifying glass, a gear, a mail, a refresh, and an upward arrow. On the right side, there is a gear icon.

Main Table Headers:

Идентификатор	Источник	Наименование и описание	Тип	Дата и время	Статус	Логин
---------------	----------	-------------------------	-----	--------------	--------	-------

Log Details:

Сообщение	Дата и время	Статус
Запущен процесс удаления расширения	19.04.2021 00:43:46	Выполнено
Удаление расширения из реестра.	19.04.2021 00:43:46	Выполнено
Удаление яг-файла расширения	19.04.2021 00:43:46	Выполнено
Удаление яг-файлов в директории	19.04.2021 00:43:47	Выполнено

Sub-table Headers:

Идентификатор	Оболочка	Для корректного удаления данных расширения, пожалуйста, запустите его	Удаление Расширения	Дата и время	Статус	Логин
57	Оболочка	Расширение успешно остановлено	Деактивация Расширения	19.04.2021 00:43:38	Ошибка	пользователь...
56	Оболочка	Список из 2 расширений успешно получен.	Получение списка Расширений	19.04.2021 00:43:22	Выполнено	пользователь...
54	Отчетность КО	НСИ 'Справочник VPBGIND' (VPBGIND): Загружено (заменено) записей: 46	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:04	Выполнено	пользователь...
53	Отчетность КО	НСИ 'Справочник VPBGDOC' (VPBGDOC): Загружено (заменено) записей: 480	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...
52	Отчетность КО	НСИ 'Справочник NS (NS2_2009)' (NS2_2009): Загружено (заменено) записей: 13	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...
51	Отчетность КО	НСИ 'Справочник RSTC_117' (RSTC_117): Загружено	Загрузка НСИ	19.04.2021 00:41:03	Выполнено	пользователь...

Рисунок 91 – ЭФ «Журналы». Подчиненная таблица

Подчинённая таблица содержит:

- столбец «Сообщение» – содержит информацию о выполнении операции;
- столбец «Дата и время» – дата и время возникновения события в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- столбец «Статус» – описание статуса операции: текстовое поле Ошибка (красный цвет), Предупреждение (желтый цвет), Выполнение («Статусы: выполнено – зеленый цвет и выполняется – без цвета).

3.13.4 Просмотр детализации события

Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку . При нажатии произойдет отображение вложенной информации, например, в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы в соответствии с рисунком 91.

3.14 Настройки при подготовке и отправке ТК через СВК

Для подготовки ТК и их отправки по каналу СВК Администратору необходимо:

- установить ПП «Дельта» и СКЗИ СКАД «Сигнатура – 6» / ПК «Сигнатура – клиент L» версия 6 на один сервер/APM с ПП «Дельта»;

- б) установить ППИ СКАД «Сигнатура - 6» для платформы Java (на один сервер/АРМ с ПП «Дельта») <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeisy-skzi/>;
- в) установить в ПП «Дельта» расширение «Адаптер к СКЗИ» (п. 3.6.2);
- г) запустить расширение «Адаптер к СКЗИ» и загрузить общие ключи СКАД Сигнатура в меню «Управление» → «Профили» → «Настройки приложения» → «Системные» (п. 3.9.1.11);
- д) выполнить telnet авторизацию сторонними средствами:
 - 1) IP-адрес виртуального сервера telnet 192.168.19.20;
 - 2) ввести регистрационное имя;
 - 3) ввести пароль.

3.15 Использование прокси-сервера при работе с ПП «Дельта»

По умолчанию ПП «Дельта» предполагает наличие прямого соединения с сервисами Банка России (СВК, ЛК УОИ ВП ЕПВВ). Однако существует возможность работы и через прокси-сервер организации.

Для настройки работы ПП «Дельта» через прокси-сервер потребуется дополнить в файле конфигурации «*delta.config*» параметры Java «*delta.jvm-options*» соответствующими значениями, согласно официальной документации, размещенной на <https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/net/doc-files/net-properties.html>.

Настраивать подключение к прокси-серверу рекомендуется в однопользовательском режиме.

Подключение прокси-сервера может быть выполнено двумя способами:

- а) с использованием системных настроек прокси-сервера;
- б) с помощью явного указания параметров подключения к прокси-серверу.

Для использования системных настроек прокси-сервера необходимо установить параметр «*java.net.useSystemProxies = true*».

Пример настроек в файле «*delta.config*»:

```
delta.jvm-options=-Djava.net.useSystemProxies=true
```

При установленном параметре «*java.net.useSystemProxies = true*» в сетевом режиме необходимо позаботиться, чтобы служебный трафик между сервером аутентификации и сервером ПП «Дельта» не блокировался прокси-сервером. Например, в Windows 10 этого можно добиться, исключив в соответствии с рисунком 92 использование прокси-сервера для локальных адресов.




Рисунок 92 – Исключение использования прокси-сервера для локальных адресов

В случае выбора способа, предполагающего явное указание параметров подключения к прокси-серверу, необходимо указать его хост и порт.

Хост задается в параметре «`http.proxyHost`» (или «`https.proxyHost`» при использовании SSL).

Порт задается в параметре «`http.proxyPort`» (или «`https.proxyPort`» при использовании SSL).

При эксплуатации ПП «Дельта» в сетевом режиме потребуется исключить сервер аутентификации из ресурсов, соединение с которыми происходит через прокси-сервер, установив параметр «`http.nonProxyHosts`».

Пример настроек в файле «`delta.config`»:

```
delta.jvm-options=-Dhttp.proxyHost=192.168.0.5 -Dhttp.proxyPort=3344  
Dhttp.nonProxyHosts=\"localhost|127.*|192.168.0.104\"
```

3.16 Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме службы Windows

Версия ПП «Дельта» 2.9.4 включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы Windows:

a) установка ПП «Дельта» в виде службы Windows включает в себя следующие шаги:

- 1) перейти в папку <Дельта>\backend\ и откройте в текстовом редакторе файл `delta-service.xml`;
- 2) в разделе `<executable>` укажите полный путь до исполняемого файла java, входящего в состав JDK ПП «Дельта»: <Дельта>\backend\jdk\bin\java;

- 3) в разделе <arguments>, содержащем строку запуска, укажите значение параметра --server.port (порт оболочки), такое же, как и в delta.config. По умолчанию используется порт 8080;

```
<service>
    <id>delta-service</id>
    <name>Delta Service</name>
    <description>Сервер ПП "Дельта"</description>
    <executable>C:\Delta-2.0.2\backend\jdk\bin\java</executable>
    <arguments>-Djava.net.useSystemProxies=true -cp "%BASE%\delta.jar" -
Dloader.path="%BASE%\lib" org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher --
server.port=8080</arguments>
    <logmode>rotate</logmode>
</service>
```

Рисунок 93 – Файл delta-service.xml в текстовом редакторе

- 4) сохранить изменения в файле delta-service.xml;
5) установить службу, выполнив в командной строке: delta-service.exe install.

В случае успешного выполнения команды в списке служб появится новая служба Delta Service.

CredentialEnrollmentManagerUserSvc_51...	Диспетчер регистрации учетн...	Вручную	Локальная сист...
Delta Service	Сервер ПП "Дельта"	Вручную	Локальная сист...
DeviceAssociationBrokerSvc_51b9c	Enables apps to pair devices	Вручную	Локальная сист...
DevicePickerUserService_51b9c	Эта пользовательская служба ...	Вручную	Локальная сист...

Рисунок 94 – Служба сервера ПП «Дельта» в окне «Службы» Windows

Рекомендуется перезагрузить компьютер после установки;

- б) запуск службы сервера ПП «Дельта».

Служба запускается штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или в командной строке: delta-service.exe start. Потребуется около минуты времени, чтобы ПП «Дельта» стала доступна. Автоматического запуска браузера в режиме службы не произойдёт. Значок в области уведомлений не появится;

- в) остановка службы сервера ПП «Дельта».

Перед остановкой службы рекомендуется штатно завершить работу всех расширений. Остановка выполняется штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или в командной строке: delta-service.exe stop;

- г) деинсталляция службы сервера ПП «Дельта».

Деинсталляция выполняется после корректной остановки службы (п.в)) командой: delta-service.exe uninstall;

- д) обновление ПП «Дельта» в режиме службы.

Обновление ПП «Дельта» должно происходить только в режиме приложения (не службы). После загрузки обновления и получения сообщения о готовности к установке, служба должна быть корректно остановлена, а последующий запуск должен быть произведен в режиме приложения, т.е. выполнением start_delta.bat. После успешного старта и изменения версии на новую в статусной строке, ПП «Дельта» может быть снова перезапущен в режиме службы.

3.17 Установка и запуск ПП «Дельта» в режиме сервиса Linux

ПП «Дельта» содержит все необходимые компоненты для запуска в режиме сервиса (демона) Linux, начиная с версии 2.9.4.

Установка ПП «Дельта» в виде сервиса Linux включает в себя следующие шаги:

- a) перейти в папку <Дельта>/backend/ и открыть в текстовом редакторе файл delta.service;



The screenshot shows a text editor window with the title bar reading "/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/delta.service". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Кодировка", "Подсветка синтаксиса", and "Помощь". The toolbar contains icons for file operations like Open, Save, and Cut/Copy/Paste. The code in the editor is as follows:

```
1 [Unit]
2 Description=Delta
3 After=syslog.target
4
5 [Service]
6 User=delta
7 Restart=always
8 RestartSec=60s
9 WorkingDirectory=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend
10 ExecStart=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/jdk/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true
11
12 [Install]
13 WantedBy=multi-user.target
14
```

Рисунок 95 – Параметры сервиса в файле delta.service

- 6) в разделе [Service]:

- 1) в параметре User указать имя пользователя, под которым будет запускаться сервис.

Пример: User=delta;

- 2) в параметре WorkingDirectory указать полный путь до папки backend ПП «Дельта».

Пример: WorkingDirectory=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend;

- 3) в параметре ExecStart указать строку запуска Java-приложения ПП «Дельта».

Пример: ExecStart=/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/jdk/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true -Djava.awt.headless=true -cp delta.jar -Dloader.path=lib org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher --server.port=8080 SuccessExitStatus=143.

Параметры строки запуска следующие:

/home/delta/projects/delta-linux-x64-2.0/backend/jdk/bin/java - полный путь до исполняемого файла Java.

Djava.net.useSystemProxies=true – признак использования системных настроек прокси-сервера, если прокси-сервер отсутствует, то этот параметр может быть исключен;

Djava.awt.headless=true – обязательный параметр для запуска в режиме сервиса, признак отключения элементов графического окружения (заставка, значок в области уведомлений);

cp delta.jar - запускаемый файл Java-приложения;

Dloader.path=lib org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher – обязательный служебный параметр;

server.port=8080 – значение порта оболочки, такое же, как и в delta.config, по умолчанию используется порт 8080;

SuccessExitStatus=143 – обязательный служебный параметр.

в) сохранить изменения в файле delta.service.

Запуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

sudo systemctl start delta.service

Остановка сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

sudo systemctl stop delta.service

Перезапуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы:

sudo systemctl restart delta.service

Перед остановкой или перезапуском сервиса рекомендуется штатно завершать работу всех расширений.

Обновление ПП «Дельта» должно происходить только в режиме приложения (не сервиса). После загрузки обновления и получения сообщения о готовности к установке, сервис должен быть корректно остановлен, а последующий запуск должен быть произведен в режиме приложения, т.е. выполнением start_delta.sh. После успешного старта и изменения версии на новую в статусной строке, ПП «Дельта» может быть снова перезапущен в режиме сервиса.

3.18 Перевод ПП «Дельта» на работу по протоколу HTTPS

Работа ПП «Дельта» в сетевом режиме возможна по защищенному протоколу HTTPS. Для перевода ПП на защищенный протокол потребуется дополнительная настройка параметров сетевого шлюза и сервера аутентификации.

Параметры протокола HTTPS для шлюза устанавливаются в конфигурационном файле:

<Дельта>\backend\gateway\config\application.yml

По умолчанию параметры HTTPS уже имеются в файле application.yml, но помечены как комментарии. Кроме того, в папке шлюза <Дельта>\backend\gateway находится файл с демонстрационным хранилищем сертификатов keystore.p12, включающий в себя тестовый сертификат с псевдонимом tomcat. Необходимо убрать символы комментария из следующих строк:

```
ssl:  
  enabled: true  
  key-alias: tomcat  
  key-store-password: 1qaz@WSX  
  key-store: file:keystore.p12  
  key-store-type: PKCS12
```

Назначение параметров работы по защищенному протоколу HTTPS приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры настройки работы по протоколу HTTPS

Параметр	Назначение
enabled	Признак использования защищенного протокола в ПП «Дельта», true – используется, false – не используется
key-alias	Имя псевдонима сертификата в хранилище сертификатов
key-store-password	Пароль от хранилища сертификатов
key-store	Ссылка на хранилище сертификатов
key-store-type	Формат хранилища сертификатов, по умолчанию - PKCS12

Изменения, внесённые в конфигурационный файл шлюза, вступят в силу после перезапуска сервера ПП «Дельта». Приложение станет доступно только по протоколу HTTPS, поэтому необходимо перенастроить и сервер аутентификации, указав новый адрес для перенаправления (redirect) на сервис шлюза. В адресе сервиса протокол http должен быть заменен на https. Для сервера аутентификации Cloud Foundry UAA этот параметр называется redirect-uri, и устанавливается в файле конфигурации uaa.yml.

Пример: redirect-uri: https://192.168.0.104:8181/login/oauth2/code/gateway

Действия по переводу разных серверов аутентификации на протокол HTTPS существенно отличаются. Демонстрационный сервер аутентификации UAA, опубликованный на сайте Банка России, развернут в контейнере сервлетов Apache Tomcat 9, для перевода его на протокол HTTPS рекомендуется воспользоваться официальной документацией: <https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/ssl-howto.html>.

3.19 Установка времени бездействия пользователя в сетевом режиме

Максимальное время бездействия пользователя устанавливается в конфигурационном файле шлюза (<Дельта>\backend\gateway\config\application.yml) в параметре server.session.idletime.

Пример: server:

session:

idleTime: 180

Время бездействия задается в минутах целым числом, по умолчанию установлено 120 минут.


Если в течение установленного времени бездействия отсутствовала активность пользователя в ПП «Дельта», то произойдет автоматическое завершение сессии, а для дальнейшего продолжения работы потребуется обновить страницу браузера.

3.20 Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»)

ЭФ «Пользователи и роли» доступна только в многопользовательском режиме.

Администратор имеет полномочия для просмотра и выгрузки ролевого состава учетных записей в ЭФ «Пользователи и роли». Доступ к функции осуществляется в меню

«Управление» → пиктограмма  Пользователи/Роли на панели управления в соответствии с рисунком 96.



SID/UID	Полное имя пользо...	Учётная запись	Роль	Объект
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Ivanov	Ivanov	Оператор	DELTA-KO
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Ivanov	Ivanov	Оператор	ПП "Дельта"
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Petrov	Petrov	Оператор	DELTA-KO
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Petrov	Petrov	Оператор	ПП "Дельта"
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Viktor	Viktor	АИБ	DELTA-KO
S-1-5-21-3181924859-1028045437-242874711...	Viktor	Viktor	АИБ	ПП "Дельта"

Рисунок 96 – Просмотр ЭФ «Пользователи и роли»

Панель инструментов ЭФ «Пользователи и роли» содержит пиктограммы:

- a)  – выгрузка в электронную таблицу;
- б)  ,  – свернуть, развернуть все роли;
- в)  – сбросить фильтры и сортировки;

- г)  – обновить данные;
- д)   – отобразить сводный режим/отобразить полный режим;
- е)  – настроить вид таблицы.

3.21 Просмотр введенной информации («Подготовка ЭД»)

Пользователь с ролью Администратор в соответствии с рисунками 97 и 98 имеет доступ к просмотру информации, введенной пользователем в ЭФ «Подготовка ЭД». Доступ



к функции «Подготовка ЭД» осуществляется в меню «Управление» → пиктограмма на панели управления.

GUID	Наименование	Статус	Дата ...	Спос...	Тип у...	Тема ...	Расширение	
675f63be-6...	TK_0409125_KO-436_2023-08-01...	Отправлен	01.08.2023 09:59:13	СЭП	TK	0101	Отчёtnость КО (2.17.3)	
c3d1d028-e...	TK_0409350_KO-436_2023-08-01...	Не принят	01.08.2023 09:58:50	Файл. дир.	TK		Отчёtnость КО (2.17.3)	
108d7898-a...	TK_0409601_KO-1000_2023-07-1...	Отправлен	19.07.2023 13:01:27	СЭП	TK	1010101	Отчёtnость КО (2.17.2)	
5743fdc3-f...	TK_0403021_KO-40_2023-07-19T...	Принят	19.07.2023 13:01:01	Файл. дир.	TK		Отчёtnость КО (2.17.2)	
b40fb413-...	TK_0409801_KO-1000_2023-07-1...	Отправлен	14.07.2023 09:37:49	СЭП	TK	010	Отчёtnость КО (2.17.1)	
4d070735-f...	TK_0409359_KO-436_2023-07-14...	Не принят	14.07.2023 09:37:26	Файл. дир.	TK		Отчёtnость КО (2.17.1)	
777906fb-4...	TK_0409401_KO-436_2023-07-13...	Отправлен	13.07.2023 09:35:25	СЭП	TK	10101	Отчёtnость КО (2.17.1)	
0a6a0910-...	TK_0409402_KO-436_2023-07-13...	Принят	13.07.2023 09:34:41	Файл. дир.	TK		Отчёtnость КО (2.17.1)	
f97b23cd8-e...	TK_MULTIFORM_KO-3349_2023...	Сформиро...			TK		Отчёtnость КО (2.15.7)	
1ee4e1b7-c...	TK_0409345_KO-436_2023-07-10...	Сформиро...			TK		Отчёtnость КО (2.15.7)	
e8fe03d7-a...	TK_0409310_KO-436_2023-07-10...	Сформиро...			TK		Отчёtnость КО (2.15.7)	
3736fb06-b...	TK_0409401_KO-3349_2023-07-1...	Сформиро...			TK		Отчёtnость КО (2.15.7)	
7746c647-1...	TK_0409345_KO-436_2023-07-10...	Отправлен	10.07.2023 13:25:21	СЭП	TK	606	Отчёtnость КО (2.16.7)	

Рисунок 97 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД». Исходящие

GUID	Наименование	Статус	Дата ...	Спос...	Тип у...	Тема	
aee0470d-...	Тквнт_отрицательный_TK_04093...	Распакова...	03.08.2023 12:12:21	Файл. дир.	TK		
7ddb57e0-...	TK_c_ИЭС2_0_F0409350_440307...	Распакова...	03.08.2023 12:12:18	Файл. дир.	TK		
133b1960-c...	Тквнт_положительный_TK_04093...	Распакова...	03.08.2023 12:12:16	СЭП	TK	тема	
514d2249-f...	TK_c_ИЭС1_0_F0409350_440307...	Распакова...	03.08.2023 12:12:13	СЭП	TK	тема	

Рисунок 98 – Просмотр ЭФ «Подготовка ЭД». Входящие

На ЭФ «Подготовка ЭД» расположены две вкладки:

- a) ;

Входящие
 6) Вкладка **Исходящие** ЭФ «Подготовка ЭД» отображает исходящие упаковки ЭД.

Входящие
 Вкладка **Входящие** ЭФ «Подготовка ЭД» отображает входящие квитанции в форматах Тквит, ИЭС1, ИЭС2, ИЭСр1, ИЭСр2, ИЭСз, полученных от Банка России в ответ на ранее переданные упаковки с ЭД.

3.22 Монитор активных пользователей

Монитор активных пользователей предназначен для:

- отображения списка пользователей, работающих с ПП «Дельта» в сетевом режиме. Активным считается пользователь, у которого в браузере открыт ПП «Дельта»;
- рассылки коротких текстовых сообщений активным пользователям.

Монитор активных пользователей доступен в меню «Управление» → пиктограмма

Роль	Логин	Профиль	FIO пользователя	Телефон	Vремя начала сеанса работы
▼ admin	admin	admin	John Romero	123-45-67	07.12.2023, 13:24

Рисунок 99 – Главная ЭФ, пиктограмма «Активность»

Роль	Логин	Профиль	FIO пользователя	Телефон	Vремя начала сеанса работы
^ admin	admin	admin	Сергеев Дмитрий Борисович	123-45-67	06.03.2023 12:27:40

Компонент	Роль
Отчёты КО	Admin
Дельта	Admin

Компонент	Роль
Дельта	Operator
Отчёты КО	Operator

Рисунок 100 – Просмотр ЭФ «Активность»

Панель инструментов ЭФ «Активность» в соответствии с рисунком 100 содержит пиктограммы:

- a)  – «Сбросить фильтры и сортировки» - кнопка очистки таблицы от наложенных на нее фильтров (фильтрация возможна для каждого отдельного столбца, аналогично фильтрации в таблице вкладки «Журналы». Возможно выбрать требуемые параметры фильтра путем проставления отметки в чекбоксе);
- б)  – «Обновление данных»;
- в)  – «Настроить вид таблицы».

Список активных пользователей обновляется по событию пользовательского интерфейса, например, при открытии ЭФ монитора, или при нажатии на кнопку .

В таблице в соответствии с рисунком 100 отображается информация обо всех пользователях, у которых открыт ПП «Дельта» в браузере на момент просмотра. Таблица содержит в себе следующие столбцы:

а) «Роль» – роль активного пользователя. В данном столбце в соответствии с рисунком 101 содержится один из двух элементов:

 – нажатие на кнопку открывает иерархическую таблицу;

 – нажатие на кнопку скрывает иерархическую таблицу.

Роль	Логин	Профиль	ФИО пользователя
	IvanovI1	Ivanov1	Иванов Иван Иванович
	Zolotarev	root	И.И.И

Компонент	Роль
Отчётность КО	Администратор
	Kuznetsov Kuznetsov12 Кузнецов Иван Иванович

Рисунок 101 – Иерархическая таблица

Иерархическая таблица содержит столбцы:

1) Компонент – содержит перечень компонентов, которые имеются у пользователя:

- «Дельта Оболочка»;
- «Отчётность КО» и в дальнейшем другие будущие компоненты.

2) Роль - содержит информацию о роли пользователя в компоненте. Перечень допустимых ролей:

- Оператор;
 - Администратор информационной безопасности;
 - Администратор;
 - Суперпользователь;
 - Оператор с ограниченными правами доступа;
- б) «Логин» – логин активного пользователя;
- в) «Профиль» – имя профиля активного пользователя;
- г) «ФИО пользователя» – фамилия, имя, отчество активного пользователя;
- д) «Телефон» – телефон активного пользователя;
- е) «Время начала сеанса работы» - информация о времени, когда пользователь открыл ПП «Дельта» в браузере. Формат отображение данных: число/месяц/год, час/минута/мс.

Для исключения дублирования данных в таблице выполняется контроль по полям «Логин» и «Профиль».

Управление отображением данных в таблице – сортировка столбцов, фильтрация записей и настройка вида таблицы выполняются аналогично п.3.13.1, 3.13.2 и 3.13.3.

Рассылка коротких сообщений пользователям осуществляется с помощью кнопки «Отправить сообщение»  , расположенной в таблице в соответствии с рисунком 102.



The screenshot shows a table with columns: Роль (Role), Логин (Login), Профиль (Profile), ФИО пользователя (User's Name), Телефон (Phone), and Время начала сеанса р... (Session start time). There are three rows of data:

Роль	Логин	Профиль	ФИО пользователя	Телефон	Время начала сеанса р...
admin	admin	admin	Сергеев Дмитрий Борисович	123-45-67	06.03.2023 12:27:40
operator	operator	operator	a	880000000001	06.03.2023 12:23:08

Below the table, there are two sections for components and roles, each with two rows. A large blue button labeled 'Отправить сообщение' (Send message) is located at the bottom right of the table area.

Рисунок 102 – ЭФ «Активность», кнопка «Отправить сообщение»

По нажатию данной кнопки в соответствии с рисунком 103 откроется ЭФ для ввода сообщения. Чекбокс «Отправить всем» устанавливается при отправке всем активным пользователям, по умолчанию – снят. После ввода сообщения следует нажать на кнопку «Отправить»  , для отмены ввода – «Отмена»  .




Рисунок 103 – ЭФ «Сообщение для <логин пользователя>»

Пользователь получает сообщение в ЭФ «Сообщение для <логин отправителя>» в соответствии с рисунком 103.

3.23 Установка и настройка «Адаптера к СКЗИ»

Начиная с версии 1.6.0 «Адаптера к СКЗИ» (далее – адаптер) появилась возможность установить ПП «Дельта» и адаптер на разных серверах.

Предполагается, что вынесенный «Адаптер к СКЗИ» будет установлен на одном сервере с СКАД «Сигнатура».

Дистрибутив адаптера не имеет специального установщика, поэтому требуется разархивировать пакет «plugin-skzi-x.x.x.zip» в директорию установки.

Далее необходимо настроить связь между ПП «Дельта» и вынесенным адаптером.



Для этого необходимо выполнить настройку в меню «Управление» → пиктограмма на панели управления → раздел «Настройки приложения» → «Системные» → «Параметры подключения к удаленному адаптеру СКЗИ» в соответствии с п. 3.9.1.13.

После заполнения параметров использования удаленного адаптера СКЗИ, отображенных на рисунке 70, с помощью кнопки **ПРОВЕРИТЬ** можно выполнить проверку корректности заполнения параметров, а также получить информацию об используемой версии «Адаптера СКЗИ».

При отсутствии информации в одном из полей «IP-адрес» или «Порт» будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 104.




Рисунок 104 – Сообщение при отсутствии информации в полях «IP-адрес» или «Порт»

В случае некорректно введенной информации в одном из полей «IP-адрес» или «Порт» будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 105.




Рисунок 105 – Сообщение при неверных значениях в полях «IP-адрес» или «Порт»

Если все параметры заполнены корректно, то в результате проверки пользователю будет выдано сообщение в соответствии с рисунком 106 о соединении с удалённым адаптером СКЗИ, содержащее номер версии адаптера.




Рисунок 106 – Сообщение о соединении с удалённым адаптером СКЗИ

Для запуска адаптера можно воспользоваться исполняемыми файлами: «run.bat» – для ОС Windows, «run.sh» – для ОС Linux.

Перед запуском необходимо прописать в исполняемом файле требуемый порт. По умолчанию используется 8082.

3.23.1 Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Windows

Версия «Адаптера к СКЗИ» 1.6.0 и выше включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы Windows.

3.23.1.1 Установка «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows

Для установки «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows необходимо выполнить следующие шаги:

- a) войти в папку, где распакован «Адаптер к СКЗИ» и открыть в текстовом редакторе файл «skzi-service.xml»;
- б) в разделе <executable> указать полный путь до исполняемого файла «java», входящего в состав «JDK 11». Например, «C:\jdk-11\bin\java»;
- в) в разделе <arguments>, содержащем строку запуска, указать значение параметра «--server.port». По умолчанию используется порт 8082;
- г) сохранить изменения в файле «skzi-service.xml»;
- д) установить службу, выполнив в командной строке команду «skzi-service.exe install».

Пример заполнения файла «skzi-service.xml» представлен на рисунке 107.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<service>
    <id>skzi-service</id>
    <name>SKZI Adapter Service</name>
    <description>Сервис Адаптер к СКЗИ СКАД Сигнатура</description>
    <executable>C:\jdk-11\bin\java</executable>
    <arguments>-Djava.net.useSystemProxies=true -jar "%BASE%\plugin-skzi.jar" --server.port=8082</arguments>
    <logmode>rotate</logmode>
</service>
```

Рисунок 107 – Установка параметров службы.

В случае успешного выполнения команды в списке служб Windows в соответствии с рисунком 108 появится новая служба – SKZI Adapter Service.




Рисунок 108 – Служба «Адаптера к СКЗИ» в окне «Службы» Windows

Если справочники настроены через ПК «Справочник Сертификатов» и в настройках ПП «Дельта» указано имя профиля Сигнатуры, то в свойствах службы необходимо прописать вход под пользователем, под которым создан профиль в соответствии с рисунком 109.




Рисунок 109 – Свойства службы. Вход в систему

После установки «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows рекомендуется перезагрузить компьютер.

3.23.1.2 Запуск «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows

Служба запускается штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe start». После запуска значок в области уведомлений не появляется.

3.23.1.3 Остановка «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Windows

Остановка выполняется штатно через пользовательский интерфейс списка служб Windows или путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe stop».

3.23.1.4 Деинсталляция «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Деинсталляция выполняется после корректной остановки службы (п. 3.23.1.3) путем выполнения команды в командной строке «skzi-service.exe uninstall».

3.23.1.5 Обновление «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Windows

Для обновления службы «Адаптер к СКЗИ» необходимо сначала удалить, затем установить новую версию.

3.23.2 Установка и запуск «Адаптера к СКЗИ» в режиме службы Linux

Версия «Адаптера к СКЗИ» 1.6.0 и выше включает в себя необходимые компоненты для запуска в режиме службы (демона) Linux.

3.23.2.1 Настройка параметров для запуска «Адаптера к СКЗИ» в виде службы Linux

Для запуска в режиме службы (демона) Linux необходимо:

- a) перейти в папку, где распакован «Адаптер к СКЗИ» и открыть в текстовом редакторе файл «skzi.service» в соответствии с рисунком 110;

```
1 [Unit]
2 Description=SkziAdapter
3 After=syslog.target
4
5 [Service]
6 User=delta
7 Restart=always
8 RestartSec=60s
9 WorkingDirectory=/home/plugin-skzi
10 ExecStart=/home/jdk-11/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true
   -Djava.awt.headless=true -jar plugin-skzi.jar --server.port=8082 SuccessExitStatus=143
11
12 [Install]
13 WantedBy=multi-user.target
14
```

Рисунок 110 – Параметры сервиса в файле «skzi.service»

- б) в разделе [Service] заполнить следующие параметры:
 - 1) в параметре «User» указать имя пользователя, под которым будет запускаться сервис, например, User=delta;
 - 2) в параметре «WorkingDirectory» указать полный путь до корневой папки «Адаптера к СКЗИ», например, WorkingDirectory=/home/plugin-skzi;
 - 3) в параметре «ExecStart» указать строку запуска Java-приложения «Адаптера к СКЗИ», например, ExecStart=/home/jdk-11/bin/java -Djava.net.useSystemProxies=true -Djava.awt.headless=true -jar plugin-skzi.jar --server.port=8082 SuccessExitStatus=143, где:
 - «/home/jdk-11/bin/java» – полный путь до исполняемого файла Java;

- «-Djava.net.useSystemProxies=true» – признак использования системных настроек прокси-сервера, если прокси-сервер отсутствует, то этот параметр может быть исключен;
 - «-Djava.awt.headless=true» – обязательный параметр для запуска в режиме сервиса, признак отключения элементов графического окружения (заставка, значок в области уведомлений);
 - «-jar plugin-skzi.jar» – запускаемый файл Java-приложения;
 - «--server.port=8082» – значение порта, по умолчанию используется порт 8082;
 - «SuccessExitStatus=143» – обязательный служебный параметр;
- в) сохранить изменения в файле «skzi.service».

3.23.2.2 Запуск «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Запуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы «sudo systemctl start skzi.service».

3.23.2.3 Остановка «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Остановка сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы «sudo systemctl stop skzi.service».

3.23.2.4 Перезапуск «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Перезапуск сервиса осуществляется выполнением команды операционной системы «sudo systemctl restart skzi.service».

3.23.2.5 Обновление «Адаптер к СКЗИ» в виде службы Linux

Для обновления службы «Адаптер к СКЗИ» необходимо сначала удалить текущую версию приложения, а затем установить новую версию.

3.24 Настройка ПП «Дельта» для передачи документов с использованием технологии отправки через IBM ASPERA

В случае передачи в ЛК ВП ЕПВВ файлов размером более 2Гб необходимо использовать технологию отправки через IBM ASPERA. Для этого необходимо выполнить следующее:

- a) загрузить утилиту командной строки aspera cli одним из следующих способов:
 - 1) <https://portal5test.cbr.ru/Documents/operden.zip>;
 - 2) скачать с <https://downloads.asperasoft.com/en/downloads/62>;
 - 3) скачать с официального сервера разработчика developer.asperasoft.com SDK;

б) разместить загруженную утилиту в директории «%директория Delta%\backend\aspera\bin» (взять директорию bin), при необходимости скопировать в эту директорию файл «aspera-license»;


в) настроить в соответствии с таблицей А.1 следующие параметры подключения к IBM ASPERA в delta.config:

- 1) Delta.lk.aspera.use;
- 2) Delta.lk.aspera.host;
- 3) Delta.lk.aspera.sshport;
- 4) Delta.lk.aspera.faspport;
- 5) Delta.lk.aspera.ascp.

Для проверки соединения с IBM ASPERA настоятельно рекомендуется установить и настроить графический клиент IBM ASPERA в соответствие с инструкцией, размещенной по ссылке <https://portal5test.cbr.ru/Documents/operden.zip>. В случае проблем с подключением просьба обращаться в службу поддержки ЛК ВП ЕПВВ.

3.25 Получение справочной информации

Доступ к справочной информации осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление». Будет открыто меню в соответствии с рисунком 111 для выбора раздела, справочную информацию о котором необходимо отобразить.

Справка



- О программном продукте «Дельта»
- Управление расширениями
- Управление обновлениями
- Управление Классификаторами
- Настройки профиля
- Настройки приложения
- Настройки каналов связи
- Настройки расширений
- Управление метаданными
- Хранение реестра документов
- Подготовка ЭД – Исходящие (упаковка и отправка)
- Подготовка ЭД – Входящие (обратные квитанции)
- Квитирование
- Журналы
- Просмотр и выгрузка ролей
- Монитор активных пользователей

- Описание версий
- Документация

ПП «Дельта»: версия 3.13.0 от 18.09.2023
Техническая поддержка: espp@cbr.ru

Рисунок 111 – ЭФ меню «Справка». Оглавление разделов справочной информации

Далее следует выбрать интересующий раздел, нажав ЛКМ на соответствующую строку в оглавлении. Будет отображена краткая справочная информация по разделу в соответствии с рисунком 112.




Рисунок 112 – ЭФ меню «Справка». Открыт раздел для просмотра информации

Для перемещения курсора по странице справочной информации следует воспользоваться полосой прокрутки в правой части страницы. Для возврата к оглавлению необходимо использовать кнопку в верхней части ЭФ «Справка». Чтобы закрыть ЭФ

«Справка», следует воспользоваться кнопкой  . Внизу данной ЭФ указан адрес технической поддержки espp@cbr.ru.

Для скачивания документации необходимо в соответствии с рисунком 112 ЛКМ выбрать раздел «Документация», затем ЛКМ нажать на ссылку документа из списка в соответствии с рисунком 113.




Рисунок 113 – Ссылки на документы для скачивания

3.26 Документация к Open API

Документация к Open API Оболочки доступна в однопользовательском режиме по адресу: <http://localhost:8080/swagger-ui/>.

3.27 Подключение ПП «Дельта» к серверу Syslog

ПП «Дельта» позволяет дублировать журнал операций на сервер Syslog.

Настройка подключения ПП «Дельта» к серверу Syslog производится в конфигурационном файле delta.config. Параметры подключения описаны в таблице 1.

Таблица 1. Параметры подключения к серверу Syslog

Параметр	Назначение
delta.syslog	Признак включения/выключения трансляции журнала на сервер Syslog: on – трансляция журнала включена, off – выключена. По умолчанию – off.
delta.syslog.rfc	Формат сообщений Syslog (RFC). Допустимые значения: 3164, 5424, 5424. По умолчанию – 3164.
delta.syslog.application	Имя экземпляра Оболочки ПП «Дельта», по умолчанию – Delta.
delta.syslog.protocol	Сетевой протокол работы с сервером Syslog: udp – работа по протоколу UDP, tcp – работа по протоколу TCP/IP. По умолчанию – udp.
delta.syslog.host	Сетевой адрес сервера Syslog. По умолчанию – localhost.
delta.syslog.port	Порт сервера Syslog. По умолчанию – 514.
delta.syslog.ssl	Признак использования протокола SSL: yes – используется, no – не используется. По умолчанию – no

Как правило, дистрибутивы, наследуемые от Debian Linux (Ubuntu, Mint), уже имеют сервер Syslog в своём составе.

Чтобы запустить Syslog-сервер, необходимо настроить его в конфигурационном файле /etc/rsyslog.conf. Например, для работы по протоколу UDP на порту 514 необходимо добавить следующие строки в rsyslog.conf:

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
```

После чего перезапустить сервис rsyslog:

```
sudo service rsyslog restart
```

Чтобы наблюдать за работой сервиса Syslog, достаточно выполнить команду:

```
tail -f /var/log/syslog
(для RedHat: tail -f /var/log/messages)
```

и тогда в консоли будут отображаться транслируемые записи.

Для проверки работы сервиса можно выполнить команду:

```
echo "<14>Test Syslog" >>/dev/udp/IP-адрес сервера/Syslog/порт сервера Syslog
пример:
```

```
echo "<14>Test Syslog" >>/dev/udp/192.168.194.84/514
```

что при успешной работе приведет к выводу текста Test Syslog в консоль транслируемых записей.

4 Действия в аварийных ситуациях

4.1 Действия в случае отказа технических и программных средств

В процессе работы ПП «Дельта» могут происходить аварийные ситуации, или сбои как технического плана (выход из строя ПЭВМ или ее периферии, отключение питания и т.п.), так и программного плана (сбои из – за нехватки оперативной памяти ПЭВМ, скрытые ошибки программистов и т.п.).

При возникновении аварийной ситуации требуется зафиксировать момент ее возникновения, если это программная ошибка – распечатать на принтере экран. После названных действий необходимо перезагрузить ПП «Дельта». Если выйти из программы не удается, следует снять задачу, нажав сочетание клавиш CTRL+ALT+DEL.

4.2 Действия в случае ошибок, вызванных неверными действиями эксплуатационного персонала

При обработке аварийных событий, вызванных некорректными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных, ПП «Дельта» должно выводить на экран монитора пользователя соответствующее предупреждающее сообщение, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

4.3 Действия при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные

Порядок действий при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные регламентируется внутренним распорядком и внутренними нормативными документами организации, эксплуатирующей ПП «Дельта».

4.4 Действия при потере данных

При отказах технических средств (в том числе – потере питания) допускается потеря информации в рамках текущего сеанса работы пользователя.

4.5 Действия при необходимости обращения в службу поддержки

Обращения в службу технической поддержки следует направлять на адрес: espp@cbt.ru. Для ускорения решения вопросов к обращению желательно прикладывать лог (backend/log/app.log), а также скриншоты, иллюстрирующие действие, которое привело к ошибке.

Опция delta.config для активации режима отладки app.log:
delta.jvm-options= -Dlogging.level.ru.cbt.uc.ucontainer=DEBUG.

Приложение А

Настройка параметров запуска

Таблица А.1 содержит настройки параметров запуска ПП «Дельта» в файле «delta.config».

Таблица А.1 – Параметры файла «delta.config»

Наименование параметра	Значения параметра	Назначение параметра
delta.db.url		Строка соединения jdbc при подключении к СУБД (например, jdbc:h2:file:\${user.dir}/db /h2;AUTO_SERVER=TRUE – подключение к встроенной СУБД h2)
delta.db.username		Имя пользователя при подключении к СУБД
delta.db.password		Пароль при подключении к СУБД
delta.db.driver	org.postgresql.Driver oracle.jdbc.driver .OracleDriver com.microsoft.sqlserver.jdbc .SQLServerDriver	Имя класса драйвера jdbc для подключения к СУБД
delta.db.startpostgresql	yes/no	Запускать или нет при запуске приложения поставляемый СУБД Postgresql
delta.oauth2.url	Пример: http://192.168.0.101:8090/auth	Адрес главной страницы сервера аутентификации, указывается для перенаправления пользователя на сервер аутентификации при выходе из авторизованной сессии ПП «Дельта». Необязательный
delta.tray.icon=yes	yes/no	Отображать в строке состояния операционной системы иконку приложения
delta.browser.start	yes/no	Запускать или нет браузер по умолчанию ОС и показывать начальную страницу приложения при запуске приложения
delta.lk.timeoutconnect		Таймаут соединения с ЛК
delta.lk.timeoutread		Таймаут ожидания результата запроса в ЛК
delta.jwk.url		Адрес службы предоставления криптографических ключей для токенов JWT
delta.gateway.config		Адрес файла конфигурации шлюза ПП «Дельта»
delta.lk.chanksize	50000000 (по-умолчанию 50 мб)	Размер чанка для передачи в ЛК
delta.lk.usechanks	yes	Использовать чанки для передачи в ЛК
delta.lk.solidsize	100000000	Максимальный размер неразрезного файла ТА ЛК для передачи в ЛК
delta.lk.timeoutreceipts:5		Период (дней) приема квитанций ЛК и транспорта с момента отправки ЭС
delta.lk.timeouties:30		Период (дней) приема ИЭС с момента отправки ЭС
delta.jvm-options		Опции запуска java-машины оболочки
gateway.jvm-options		Опции запуска java-машины шлюза сетевой версии оболочки

Наименование параметра	Значения параметра	Назначение параметра
plugin.{имя расширения}.jvm-options		Опции запуска java-машины расширения.
server.port		Порт Оболочки
Delta.lk.aspera.use	<p>«No» - значение по умолчанию «Yes» – передача всех маршрутов(задач) через Аспера.</p> <p>Или задать маршруты(задачи) через запятую:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Zadacha_155 – Кредитная организация; б) Zadacha_157 – Банковский холдинг; в) Zadacha_104 – Оператор платежной системы; г) Zadacha_113 – Форма 0409310, <p>Например, Delta.lk.aspera.use=Zadacha_113, Zadacha_155 – отправка через Аспера формы 310 и отчетов КО</p>	Использование сервера Aspera для передачи отчета в ЛК ВП ЕПВВ
Delta.lk.aspera.host	для зоны тестирования 212.40.192.75	Адрес сервера Aspera
Delta.lk.aspera.sshport	для зоны тестирования 35100	ssh-порт сервера Aspera
Delta.lk.aspera.faspport	для зоны тестирования 35100(значение по умолчанию)	fasp-порт сервера Aspera
Delta.lk.aspera.ascp	По умолчанию «%Директория Delta%\Aspera\Bin\ascp.exe».	Путь к утилите командной строки, задается в случае, если утилита размещена в папке, отличной от «%Директория Delta%\Aspera\Bin»

Сылочные документы

1 «Программный продукт «Дельта». Расширение «Отчетность КО». Руководство пользователя» (ЦБРФ.62.0.39722.РП).