

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Утвержден

ЦБРФ.62.0.39710.РП – ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ДЕЛЬТА»

Руководство пользователя

ЦБРФ.62.0.39710.РП

На 154 листах

2023

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного продукта «Дельта» и содержит требования к техническим средствам и операционной среде, порядок подготовки к работе, режим работы программы (пользовательский интерфейс), сообщения пользователю и другую информацию.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105 – 2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Содержание

Обозначения и сокращения	5
Термины и определения.....	6
1 Общие сведения	8
1.1 Область применения ПП «Дельта»	8
1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»	8
1.3 Уровень подготовки пользователей	9
1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю	9
1.5 Разграничение прав доступа	9
2 Назначение и условия применения.....	10
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»	10
2.2 Условия, обеспечивающие применение ПП «Дельта»	10
3 Подготовка к работе	12
3.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows	12
3.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux	13
3.3 Настройка дополнительного ПО для обеспечения функций подписания и зашифрования данных	13
3.3.1 Настройка СКЗИ СКАД «Сигнатура - 6».....	13
3.3.2 Настройка КриптоПро.....	13
3.4 Порядок загрузки данных и программ	14
3.4.1 Установка ПП «Дельта» в ОС Windows	14
3.4.2 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux	20
3.4.3 Запуск программы в ОС Windows	20
3.4.4 Выход из программы.....	22
3.5 Порядок проверки работоспособности ПП «Дельта».....	23
3.6 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта».....	23
4 Описание операций	24
4.1 Общие принципы работы с ПП «Дельта»	24
4.2 Функции меню «Управление»	25
4.2.1 Обновление Оболочки	26
4.2.2 Управление Расширениями/Метаданными.....	31
4.2.3 Управление профилями пользовательских настроек.....	40

ЦБРФ.62.0.39710.РП

4.2.4	Получение справочной информации	87
4.2.5	Реестр отчётной информации.....	91
4.2.6	Подготовка ЭД.....	96
4.2.7	Журналирование событий	132
4.2.8	Квитирование.....	138
4.3	Управление уведомлениями	142
4.4	Описание технологического процесса подготовки и отправки ТК через СВК	147
4.5	Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»)	148
4.6	Монитор активных пользователей.....	149
5	Аварийные ситуации	153
5.1	Действия при обнаружении системных ошибок	153
5.2	Действия в других аварийных ситуациях	153
	Ссылочные документы.....	154

Обозначения и сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol Secure — расширение протокола HTTPS для поддержки шифрования в целях повышения безопасности
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
ВП ЕПВВ	Внешний портал Единой платформы внешнего взаимодействия Банка России
ИЭС2	Извещение в виде электронного сообщения, содержащее результат проверки Банком России синтаксического/семантического контроля. Квитанция представляет собой xml файл кодировки UTF–8
ИЭСз	Извещение в виде электронного сообщения, подтверждающее загрузку или содержащее информацию об ошибках загрузки ОЭС в ЛК
ИЭСр1	Извещение в виде электронного сообщения, подтверждающее прием в обработку ОЭС по результатам проверки УКЭП и проверки на отсутствие вредоносного кода или содержащее информацию об отказе в регистрации ОЭС
ИЭСр2	Извещение в виде электронного сообщения, подтверждающее регистрацию ОЭС с присвоением ему входящего номера или содержащее информацию об отказе в регистрации ОЭС в системе обработке отчетности
КОПиОП	Карточка с образцами подписей и оттиска печати
ЛК	Личный кабинет
ЛКМ	Левая кнопка «мыши»
МЧД	Машиночитаемая доверенность
ОКУД	Общероссийский классификатор управлеченческой документации
ОС	Операционная система
ОФ	Отчётная форма
ОЭС	Отчет в виде электронного сообщения
ПКМ	Правая кнопка «мыши»
ПО	Программное обеспечение
ПП	Программный продукт
ППИ	Прикладной программный интерфейс
СВК	Унифицированная транспортная среда электронного взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России
СЗИ от ВВК	Средство защиты информации от воздействия вредоносного кода
СКАД	Система криптографической авторизации документов
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
СУБД	Система управления базами данных
СЭП	Система электронной почты
ТА ЛК	Транспортный архив для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ
ТК	Транспортный конверт
УИО	Участник информационного обмена
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись
УФР	Участник финансового рынка
ЭД	Электронный документ
ЭФ	Экранная форма

Термины и определения

Термин	Определение
Брандмауэр	Системная утилита для контроля и фильтрации входящего и исходящего сетевого траффика
Доверенность	Файл(ы), содержащий(ие) электронную копию организационно–распорядительного документа, наделяющего соответствующими полномочиями лиц, подписавших отчетность (в случае если ОЭС подписан УКЭП лица (лиц), временно исполняющими(их) обязанности лица (лиц), уполномоченного(ых) подписывать ОЭС)
Метаданные	Описание организации структур и состава данных, а также логических контролей (синтаксис, семантика, межформенный) и принципов отображения. Предназначены для идентификации, поиска и управления данными.
Расширение	Часть ПП «Дельта», представляющая собой инкапсулированную в один модуль функциональность по подготовке и формированию отчётной информации поднадзорными организациями
Оболочка «Рабочее место»	Часть ПП «Дельта», представляющая собой среду исполнения расширений с возможностью управления этими расширениями (установка, регистрация, удаление, и т. п.)
Отчетная информация	Форма отчетности, пакет форм отчетности или иные сведения,ываемые в Банк России на основании действующих нормативных актов Банка России.
Отчетность	Представленные в установленном Банком России виде одна форма отчетности, пакет форм отчетности или иные сведения,ываемые в Банк России на основании действующих нормативных актов Банка России.
Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС)	Отчет, составленный в соответствии с документом [1]. Представляет собой файл формата XML с предопределённым ДИТ структурой, а также сопутствующими ему файлами прикреплений
Прокси – сервер	Комплекс программ, выполняющий роль промежуточного сервера между пользователем и целевым сервером
Технические оповещения ЛК	Сообщения, создаваемые администратором ЕПВВ, о проведении технических работ, появлении обновлений системы и т. д.
Транспортный конверт	Предопределённый Банком России формат и структура файла, допустимые для информационного обмена между КО (как поставщика данных) и Банком России (как потребителя данных) отчёtnости КО (ОЭС)
Хэш-сумма (контрольная сумма)	Уникальный идентификатор файла, который при помощи специального программного обеспечения высчитывается

ЦБРФ.62.0.39710.РП

	компьютером путем определенных математических преобразований информации, содержащейся в нем
Централизованное хранилище	База данных в составе ПП «Дельта», расположенная на файловой системе пользователя ПП «Дельта» в случае однопользовательского режима, или на сервере в случае сетевого режима работы

1 Общие сведения

1.1 Область применения ПП «Дельта»

ПП «Дельта» применяется для автоматизации подготовки к отправке, отправки сформированной в рамках подключенных Расширений отчётной информации в Банк России и приёма ответных квитанций.

ПП «Дельта» реализован в виде модульного приложения, в состав которого входят Оболочка «Рабочее место», представляющая собой среду исполнения Расширений, и подключаемые Расширения, реализующие функциональность по подготовке и формированию отчётной информации для предоставления в Банк России.

1.2 Краткое описание возможностей ПП «Дельта»

ПП «Дельта» реализован в виде веб-приложения, доступ к которому осуществляется через браузер ОС пользователя.

ПП «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности организаций – УФР в процессе подготовки и направления в Банк России отчётной информации путем предоставления пользователям сервисных функций и функциональных возможностей, реализованных в рамках подключаемых и динамически загружаемых компонентов – Расширений.

ПП «Дельта» может функционировать в одном из трех режимов:

- а) однопользовательский - пользователь имеет доступ ко всем функциям, устанавливается как автономное приложение на одном АРМ;
- б) многопользовательский - пользователю доступны функции ПП «Дельта» в соответствии с его ролью с использованием каталога учётных записей ОС. Определение роли пользователя ПП «Дельта» проводится по факту наличия локальной учётной записи данного пользователя в соответствующих локальных группах ОС, выступающих в качестве ролей. Данный режим может применяться в случае использования ПП «Дельта» на одном АРМ при необходимости назначения ролей нескольким локальным пользователям;
- в) сетевой - пользователю доступны функции ПП «Дельта» в соответствии с его ролью, с использованием сервера аутентификации. Определение роли пользователя ПП «Дельта» проводится по состоянию учётных данных данного пользователя на сервере аутентификации. Данный режим может применяться в случае использования ПП «Дельта» на серверных ресурсах со множеством пользователей (в доменах).

Режим работы ПП «Дельта» определяется настройками Оболочки ПП «Дельта». Настройка и описание режимов работы осуществляется в соответствии с документом [2]. По умолчанию ПП «Дельта» работает в однопользовательском режиме.

1.3 Уровень подготовки пользователей

Для работы с ПП «Дельта» специальных знаний и навыков не требуется. Пользователи должны обладать базовыми навыками работы с ОС семейства Microsoft Windows и Linux и офисными программными продуктами для работы с файлами xlsx.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом эксплуатации рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

1.5 Разграничение прав доступа

При многопользовательском и сетевом режиме работы в ПП «Дельта» используются следующие роли пользователей:

- a) суперпользователь - обладает правами доступа ко всем функциям ПП «Дельта»;
- b) оператор - осуществляет следующие функции:
 - 1) ведение профиля пользователя и изменение реквизитов профиля;
 - 2) подготовку к отправке и отправку в адрес Банка России сформированных в рамках Расширения отчётной информации и других документов, которые соответствуют требованиям нормативных актов, указаний и иных документов Банка России;
 - 3) подписание и зашифрование формируемых упаковок, содержащих пакеты отчётности или других документов, с применением СКЗИ СКАД «Сигнатура-6» или выше/ПК «Сигнатура-клиент L» версия 6, ППИ СКАД «Сигнатура-6», СКЗИ «КриптоПро» версии 4.0 и выше, браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;
 - 4) просмотр реестра отчетной информации и других документов, создаваемых в результате работы всех целевых Расширений;
 - 5) квитирование;
 - 6) мониторинг функционирования приложения на основе журнала событий;
- b) пользователь с ограниченными полномочиями - осуществляет следующие функции:
 - 1) ведение профиля пользователя и изменение реквизитов профиля
 - 2) просмотр реестра отчетной информации, создаваемой Расширениями;
 - 3) квитирование;
 - 4) мониторинг функционирования приложения на основе журнала событий.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен ПП «Дельта»

ПП «Дельта» предназначен для выполнения следующих функций:

- а) управление Расширениями;
- б) ведение перечня отчётной информации, создаваемой в результате работы всех целевых Расширений;
- в) управление профилями настроек пользователя;
- г) подготовка ЭД для отправки в Банк России, в том числе упаковка ОЭС и сопутствующих документов в формат ТК (для отправки через СВК) либо ТА ЛК (для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ), зашифрование и подписание отчетных данных;
- д) взаимодействие с ЛК УИО ВП ЕПВВ и с СВК в части отправки подготовленных ЭД, получения ответных квитанций и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ;
- е) управление уведомлениями;
- ж) журналирование событий;
- и) квитирование.

2.2 Условия, обеспечивающие применение ПП «Дельта»

Минимальные требования, предъявляемые для работы:

- а) процессор – Core i5 2.2 ГГц;
- б) оперативная память – 4 Гб;
- в) объем свободного дискового пространства – 500 Гб;
- г) видеокарта и монитор с разрешающей способностью – 1280*1024;
- д) сетевой адаптер;
- е) клавиатура;
- ж) манипулятор типа «мышь»;
- и) ОС Astra Linux CE версии 2.12 и выше или Astra Linux SE версии 1.7 и выше;

Примечание – допускается замена на ОС семейств Microsoft Windows или Ubuntu версии 20.04
к) антивирусное средство.

Минимальные требования приведены для одного программного компонента и должны быть просуммированы в части оперативной памяти, ядер и дискового пространства с требованиями других компонентов ПП «Дельта».

Настройки антивирусного ПО, СЗИ от ВВК и брандмауэра не должны препятствовать работе ПП «Дельта».

По умолчанию ПП «Дельта» предполагает наличие прямого соединения с сервисами Банка России (СВК, ЛК УИО ВП ЕПВВ). Однако существует возможность работы и через прокси – сервер организации. Настройка работы ПП «Дельта» через прокси – сервер выполняется в соответствии с разделом 3 документа [2].

При настройке каналов связи (п. п. 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.3.7) необходимо убедиться, что установленная политика безопасности не препятствует работе с их сетевыми ресурсами.

Основной СУБД считается PostgreSQL (версии 12.2 и выше).

Примечание – допускается замена основной СУБД на Oracle (версии 12c R2 и выше), MS SQL-Server (версии 2012 и выше).

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Windows

Установочный дистрибутив Delta-setup<номер версии>.exe содержит все необходимые компоненты для работы ПП «Дельта».

Дистрибутив ПП «Дельта» имеет следующий состав и содержание:

- a) «/BACKEND» – директория с основными программными компонентами:
 - 1) «/BACKEND/CHECK_CA» – рабочая директория программных компонент;
 - 2) «/BACKEND/GATEWAY» – сетевой шлюз, компонент для маршрутизации запросов в сетевом режиме;
 - 3) «/BACKEND/JDK» – среда исполнения java;
 - 4) «/BACKEND/TRANSPORT_PACKAGES_IN» – рабочая директория временного хранения упаковок входящих электронных сообщений, в том числе поддиректории «/MAIL» – для временного хранения почтовых вложений, полученных через почтовый сервер, и «/UPLOAD» – для временного хранения загруженных упаковок входящих электронных сообщений;
 - 5) «/BACKEND/LIB» – директория хранения системных библиотек;
 - 6) «/BACKEND/PLUGINS» – директория хранения расширений;
 - 7) «/BACKEND/DB» – база данных H2;
 - 8) «/BACKEND/LOG» – директория хранения log – файла и его архивов, том числе общий лог – файл приложения в файле app.log;
 - 9) «/BACKEND/DOWNLOAD» - директория для хранения обновлений Расширений, метаданных и xml-файлов, содержащих, информацию о компонентах, которые можно скачать с сервера обновлений;
 - 10) «/BACKEND/UPDATE» - директория для хранения скаченных обновлений Оболочки;
 - 11) «/BACKEND/delta.jar» – основной программный компонент Оболочки ПП «Дельта»;
 - 12) «/BACKEND/delta-service.xml» - служба Windows;
 - 13) «/BACKEND/delta.service» - настройки службы;
 - 14) «/BACKEND/main_logo.png» - заставка запуска;
 - 15) «/BACKEND/README.txt» - описание история изменений;
- б) «application.properties» – информационный файл обновления;
- в) «delta.config» – файл конфигурации ПП «Дельта»;
- г) «delta.exe» – основной исполняемый файл, запускающий ПП «Дельта»;

- д) «plugin-skzi-*<номер версии>.zip*» – архив, содержащий дистрибутив расширения для работы со СКАД «Сигнатура»;
- е) «start_delta.bat» – файл для запуска ПП «Дельта» из командной строки;
- ж) «delta_run.jar» – стартер приложения ПП «Дельта»;
- и) «delta.ico» – значок логотипа ПП «Дельта»;
- к) «stop_delta.bat» – командный файл для выдачи сигнала на принудительную остановку;
- л) «unins000.exe» - deinсталлятор;
- м) «unins000.dat» - служебный файл deinсталлятора.

3.2 Состав и содержание дистрибутивного комплекта в ОС Linux

В ОС Linux установочный дистрибутив delta-linux-x64-*<номер версии>.tar.gz* содержит компоненты аналогичные дистрибутиву в ОС Windows (п. 3.1), при этом исполняемый файл «delta.exe» отсутствует, для запуска ПП «Дельта» из командной строки используется файл «start_delta.sh», для принудительной остановки ПП «Дельта» используется командный файл «stop_delta.sh».

3.3 Настройка дополнительного ПО для обеспечения функций подписания и зашифрования данных

3.3.1 Настройка СКЗИ СКАД «Сигнатура - 6»

Для обеспечения работоспособности функций зашифрования и подписания данных необходимо установить и настроить дополнительное ПО.

В случае взаимодействия организации – УФР с Банком России через СВК Банка России необходимо установить и параметризовать (настроить) СКЗИ СКАД «Сигнатура – 6» или выше / ПК «Сигнатура – клиент L» версия 6. Дистрибутив установки ППИ СКАД «Сигнатура – 6» для платформы Java расположен на официальном сайте Банка России: <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeisy-skzi/>. Для сетевой версии ПП «Дельта» установка СКЗИ проводится на сервер. Для многопользовательской и однопользовательской версии – на АРМ, где установлен ПП «Дельта».

3.3.2 Настройка КриптоПро

В случае взаимодействия организации – УФР с Банком России через ЛК УИО ВП ЕПВВ необходимо установить и параметризовать (настроить) СКЗИ «КриптоПро» CSP версии 4.0 и выше, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://wwwcryptopro.ru/products/csp>. При установке необходимо использовать настройки по умолчанию, дополнительные параметры не указывать.

Также необходимо загрузить утилиту командной строки cryptcp.exe, размещенную на сайте ПО «КриптоПро» <https://wwwcryptopro.ru/products/other/cryptcp>.

Для использования браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in необходимо его скачать на сайте <https://wwwcryptopro.ru/products/cades/plugin>.

3.4 Порядок загрузки данных и программ

3.4.1 Установка ПП «Дельта» в ОС Windows

Установка ПП «Дельта» проводится с помощью запуска файла «Delta – setup – <номер версии>.exe» под учётной записью локального администратора.

В сетевом режиме установка осуществляется на сервер приложений.

В некоторых версиях ОС возможна блокировка запуска файла. В этом случае необходимо дать разрешение на внесение изменений в компьютер этому издателю.

В начале установки необходимо выбрать язык, который будет использоваться в процессе установки. ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – ЭФ выбора языка при установке ПП «Дельта»

Далее пользователю необходимо указать произвольный каталог, в который будет установлен ПП «Дельта». ЭФ выбора каталога для установки, отображается в соответствии с рисунком 2. По умолчанию ПП «Дельта» устанавливается в каталог C:\Delta – <номер версии>.




Рисунок 2 – ЭФ выбора целевого каталога для установки ПП «Дельта»

На следующем шаге установки следует выбрать дополнительные задачи, например, создание значка (ярлыка) на Рабочем столе. Для этого необходимо активировать флаг в соответствующей строке. ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 3.

Установка — Дельта, версия 2.2.7

— □ ×

Выберите дополнительные задачи

Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?



Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке Дельта, после этого нажмите «Далее»:

Дополнительные значки:

- Создать значок на Рабочем столе

Далее >

Отмена

Рисунок 3 – ЭФ выбора дополнительных задач при установке ПП «Дельта»

При нажатии кнопки «Далее» отобразится ЭФ в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4 – ЭФ активации процесса установки ПП «Дельта»

Далее необходимо нажать кнопку «Установить» для активации процесса установки. ЭФ процесса установки ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 5. Процесс установки ПП «Дельта» возможно прервать. Для этого необходимо нажать кнопку «Отмена».




Рисунок 5 – ЭФ процесса установки ПП «Дельта»

Для завершения установки ПП «Дельта» следует нажать кнопку «Завершить». При активном флаге в чекбоксе «Запустить Дельта» после завершения установки будет автоматически запущен ПП «Дельта». Не рекомендуется устанавливать данный флаг при решении использовать не внутреннюю БД H2 для Оболочки (в любом режиме). ЭФ завершения установки ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 6.




Рисунок 6 – ЭФ завершения установки ПП «Дельта»

При возникновении уведомления о блокировке доступа со стороны Защитника Windows следует активировать чекбокс в строке «Частные сети, например, домашняя или рабочая сеть» и нажать кнопку «Разрешить доступ». ЭФ разрешения доступа после установки ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 7.




Рисунок 7 – ЭФ разрешения доступа после установки ПП «Дельта»

Для исключения ложных срабатываний СЗИ от ВВК рекомендуется директорию установки ПП «Дельта» добавить в исключения антивирусного ПО.

3.4.2 Установка и запуск ПП «Дельта» в ОС Linux

Для установки и запуска ПП «Дельта» в ОС Linux необходимо выполнить следующие шаги:

- a) скачать дистрибутив delta-linux-x64-<номер версии>.tar.gz;
- б) запустить в командной строке команду tar -xzpf delta-linux-x64-2.6.4.tar.gz;
- в) запустить файл start_delta.sh, расположенный в корневом каталоге ПП «Дельта».

3.4.3 Запуск программы в ОС Windows

В случае если ПП «Дельта» ранее установлен, запустить программу возможно одним из следующих способов:

- а) запустить на выполнение файл delta.exe, расположенный в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта» (п. 3.4.1);
- б) через ярлык, созданный на Рабочем столе пользователя при установке (п. 3.4.1).

Окно запуска ПП «Дельта» отображается в соответствии с рисунком 8. В нем содержится следующая информация: наименование ПП, версия и дата релиза, а также контактная информация центра технической поддержки.



Рисунок 8 – Окно запуска ПП «Дельта»

- а) наименование ПП;
- б) версию и дату релиза;
- в) контактную информацию центра технической поддержки.

После запуска будет открыта Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место».

Начиная с версии 2.0 ПП «Дельта» открывается в новой вкладке браузера по умолчанию АРМ пользователя и отображается в соответствии с рисунком 9.

ПП «Дельта» поддерживает браузеры:

- а) Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше;
- б) Google Chrome версии 100.0.5481.77 и выше;
- в) Mozilla FireFox версии 100.0 и выше;
- г) Microsoft Edge версии 95.0.1020.44 и выше;

Основным поддерживаемым браузером является Яндекс.Браузер версии 23.5.1.721 и выше.




Рисунок 9 – Главная ЭФ ПП «Дельта», начиная с версии 3.5

При этом в панели отображения скрытых значков Windows в соответствии с рисунком 10 появится логотип ПП «Дельта».




Рисунок 10 – Логотип ПП «Дельта» в панели отображения скрытых значков Windows

3.4.4 Выход из программы

Начиная с версии 2.0 для завершения сессии работы в ПП «Дельта» необходимо однократным нажатием правой кнопкой мыши (далее – ПКМ) на логотипе ПП «Дельта» в панели отображения скрытых значков Windows вызвать меню и нажать кнопку «Выход». Далее следует закрыть вкладку браузера.

Также завершить сессию можно путем запуска на выполнение файла stop_delta.bat, расположенного в каталоге, выбранном при установке ПП «Дельта» (п. 3.4.1). Далее необходимо закрыть вкладку браузера.

3.5 Порядок проверки работоспособности ПП «Дельта»

Проверкой общей работоспособности системы служит открытие главной ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в соответствии с рисунком 11.

3.6 Удаление Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта»

Удаление Оболочки осуществляется под учётной записью локального администратора. Для удаления Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в Панели управления Windows необходимо выбрать раздел «Удаление программы», затем в открывшемся списке установленных программ в строке «Дельта, версия <номер версии>» однократным нажатием ПКМ вызвать меню и нажать кнопку «Удалить».

4 Описание операций

4.1 Общие принципы работы с ПП «Дельта»

Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» представляет собой графическое окно ПО и в соответствии с рисунком 11 состоит из следующих рабочих пространств:

- а) строка меню:

 - 1) вкладка «Управление»;
 - 2) вкладки с наименованием установленных Расширений (при наличии);
 - 3) наименование активного профиля настроек пользователя, под которым производится работа в текущем сеансе;
 - 4) пиктограмму панели уведомлений (подробнее изложено в п. 4.3).

- б) панель инструментов (подробнее изложено в п. 4.2);
- в) рабочая область;




Рисунок 11 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в однопользовательском режиме

Переход между вкладками строки меню осуществляется путем однократного нажатия ЛКМ.

При использовании многопользовательского режима на панели инструментов



присутствует пиктограмма **«Пользователи и роли»** в соответствии с рисунком 153 п. 4.5.

При использовании сетевого режима в правом верхнем углу Главной ЭФ



ПП «Дельта» присутствуют пиктограммы: **«Активность»** и **«Выход»** в соответствии с рисунком 12.




Рисунок 12 – Главная ЭФ Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» в сетевом режиме

4.2 Функции меню «Управление»

Вкладка меню «Управление» содержит следующие инструменты:

- a) «Компоненты» (п.п. 4.2.1, 4.2.2)¹;
- б) «Хранение» (п. 4.2.5);
- в) «Подготовка ЭД» (п. 4.2.6);
- г) «Квитирование» (п. 4.2.8);
- д) «Журналы» (п. 4.2.7);
- е) «Пользователи и роли» - в многопользовательском режиме (п. 4.5)²;
- ж) «Активность» - в сетевом режиме (п. 4.6)³;
- и) «Профили» (п. 4.2.3);

¹ Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

² Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

³ Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

- к) «Справка» (п. 4.2.4)¹;
- и) «Выход» – в сетевом режиме.

4.2.1 Обновление Оболочки²

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0, функции обновления Оболочки, а также загрузки и установки Расширений реализуются через центр обновлений. Использование центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России.

Доступ к функции управления обновлениями Оболочки осуществляется при

однократном нажатии ЛКМ на пиктограмму Компоненты меню «Управление» → вкладка «Оболочка» в соответствии с рисунком 13.




Рисунок 13 – Вкладка «Оболочка»

¹ Адрес технической поддержки espp@cbt.ru, а также номер и дата версии ПП «Дельта» указаны в разделе «Справка».

² Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

На вкладке Оболочка пользователю доступны следующие функции:

- а) получение релизов/обновлений Оболочки с сайта Банка России;
- б) загрузка обновлений с диска;
- в) установка обновлений Оболочки;
- г) скачивание документации Оболочки;
- д) удаление документации Оболочки предыдущего релиза.

На вкладке «Оболочка» присутствуют следующие экранные области:

- а) «ПП «Дельта»» - содержит следующие данные:
 - 1) информация о текущем релизе: версия и дата выпуска;
 - 2) релизы с версиями выше текущей, загруженные с сайта Банка России;
- б) «Обновления» - содержит следующие данные:
 - 1) обновления Оболочки, полученные с сайта Банка России/загруженные с локального диска (выше текущей версии). У обновления присутствуют следующие атрибуты: номер версии, наименование обновления, дата выпуска версии, хэш-сумма;
 - 2) ссылку «Скачать» - будет выполнена загрузка архива обновления с ресурса, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке **ПРОВЕРИТЬ**);
 - 3) ссылку «Readme» - по данной ссылке в соответствии с рисунком 14, открывается окно для просмотра следующей дополнительной информацией:
 - номер и дата версии обновления, готового к установке;
 - описание обновлений предыдущих версий Оболочки;



Обновление «Дельта Оболочка». Readme

Версия: 3.2.2 Дата выпуска: 08.11.2022



Версия: 3.2.1

Дата выпуска: 08.11.2022

1. Добавлен монитор активных пользователей для сетевого режима.

2. Выпущена новая версия расширения "Адаптер СКЗИ" 1.6.0.

Необходимо установить новую версию расширения "Адаптер СКЗИ" 1.6.0.

Версия: 3.1.2

Дата выпуска: 20.10.2022

1. Добавлена новая роль оболочки Delta.Shell.Reader с ограниченными полномочиями.
2. Реализована возможность получения пакета метаданных через центр обновлений.
3. Повышена информативность сообщений об ошибках при получении обновлений.
4. Исправлены обнаруженные ошибки.

Данное обновление может быть установлено на оболочку, начиная с версии 3.0.8.

ЗАКРЫТЬ

Рисунок 14 – Просмотр «Readme»

- 4) ссылку «Отменить установку»¹ - будет выполнено удаление загруженного файла, отображается после скачивания/загрузки с диска обновления Оболочки;
 - 5) ссылку «Загрузить с диска» - предназначена для загрузки обновления с локального диска;
- в) «Документы и инструкции» - содержит документацию предыдущей версии и установленной новой версии Оболочки.

Порядок получения релизов с сайта Банка России:

- a) на вкладке «Оболочка» нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «ПП «Дельта»» в соответствии с рисунком 13, отобразится релиз, доступный для скачивания;
- б) нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого релиза. Релиз будет скачан в папку на рабочем столе по умолчанию².

¹ Отмена установки возможна до перезапуска ПП «Дельта».

² Релиз Оболочки возможно только скачать. Дальнейшая установка осуществляется средствами ОС в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2.

Внимание! Для получения релизов с сайта Банка России необходимо указать путь в поле «Центр обновлений» в системных настройках в соответствии с п.4.2.3.2.

Порядок установки обновлений:

- a) на вкладке «Оболочка» получить обновление одним из двух способов:

- 1) нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «Обновления» в соответствии с рисунком 13 отобразятся обновления, доступные для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления. Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 15;



Подготовка к обновлению выполнена успешно. Для завершения обновления закройте ПП "Дельта" и выполните повторный запуск. **ВНИМАНИЕ!** Перед запуском рекомендуется сделать резервную копию!

OK

Рисунок 15 – Информационное сообщение

- 2) нажать на ссылку «Загрузить с диска». В открывшемся окне выбрать файл обновления в формате «delta_update_<номер версии>.zip» и нажать «Открыть». Подтвердить сообщение в соответствии с рисунком 15. Обновление будет применено при следующем запуске ПП «Дельта».

На экранной форме Оболочки появится предупреждение о готовности к установке новой версии: **Обновление до версии 3.3.6 от 05.12.2022 готово к установке, перезапустите Дельту**.

При повторной загрузке версии обновления будет выдано сообщение об ошибке в соответствии с рисунком 16.



Ошибка обновления: Ошибка подготовки обновления: версия устанавливаемого обновления меньше или равна текущей.

OK

Рисунок 16 – Сообщение при повторной загрузке версии с диска

При необходимости возможно отменить установку по нажатию ссылки «Отменить установку» в строке со скаченным/загруженным обновлением¹ в соответствии с рисунком 17;

¹ Отмена установки возможна только в рамках текущего сеанса.

 ПП «Дельта» ●
Версия: 3.7.5 Дата выпуска: 12.05.2023

Программный продукт «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности участников финансового рынка в процессе подготовки и направления в Банк России отчетности и иной информации.

! Обновление до версии 3.7.6 от 12.05.2023 готово к установке, перезапустите Дельту

▲ Обновления

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	
3.7.6 ●	Обновление «Дельта Оболочка»	12.05.2023	Отсутствует	Отменить установку Readme

▼ Документы и инструкции

> [Загрузить с диска](#)

Рисунок 17 - Вкладка «Оболочка». Сообщение после загрузки версии с диска

- б) перезапустить ПП «Дельта» и убедиться, что после повторного входа в экранной области «ПП «Дельта»» отображается дата и номер установленного обновления в соответствии с рисунком 18.

 ПП «Дельта»
Версия: 3.3.6 Дата выпуска: 05.12.2022

Рисунок 18 – Вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

При скачивании осуществляется проверка целостности загруженного файла релиза/обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Оболочки. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Оболочки.

Для скачивания документации необходимо в экранной области «Документы и инструкции» нажать на ссылку с документом в соответствии с рисунком 19. Для удаления предыдущей версии документа следует нажать на ссылку «Удалить».

 Документы и инструкции

Версия 3.3.6

[Руководство администратора](#)

[Руководство администратора информационной безопасности](#)

[Руководство пользователя](#)

Версия 3.3.5

[Руководство администратора](#)

[Руководство администратора информационной безопасности](#)

[Руководство пользователя](#)

[Удалить](#)

[Удалить](#)

[Удалить](#)

Рисунок 19 - Вкладка «Оболочка». Установленное обновление версии Оболочки

При обновлении Оболочки «Рабочее место» ПП «Дельта» необходимо перенести директории хранения упаковок и квитанций (TK, TA_LK, Receipt, Reports), хранящиеся в папке %USERPROFILE% \ Документы (Documents) в хранилище файлов Дельта (по умолчанию %USERPROFILE% \ .delta). Начиная с версии 2.5.8 директорию хранения этих файлов можно настроить и перенести туда папки хранения файлов TK, TA_LK, Receipt и папку Reports: «Управление» → «Профили» → «Настройки приложения» → «Хранение данных» → «Директория хранения по умолчанию» (п.4.2.3.2). В случае отсутствия директории Receipt \ TA их необходимо создать вручную.

4.2.2 Управление Расширениями/Метаданными¹

В ПП «Дельта», начиная с версии 3.0, функции обновления Оболочки, а также загрузки и установки Расширений реализуются через центр обновлений. Использование центра обновлений позволяет получать информацию о публикации новых версий на ресурсе Банка России.

Доступ к функции управления Расширениями осуществляется при однократном



нажатии ЛКМ на пиктограмму меню «Управление» → вкладка «Расширения». Вкладка Расширения отображается в соответствии с рисунком 20.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

обновления с сайта Банка России
Доступны обновления
Время последней проверки: 13.06.2023 в 17:31

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка **Расширения**

Установленные **установленные Расширения и готовые к установке обновления**

Обновления					
Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма		
2.13.4	Обновление «Отчётность КО»	26.05.2023	Проверена	Установлено	Удалить файл

Метаданные					
Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма		
1.53	Метаданные для расширения "Отчет 26.05.2023"	Проверена	Скачано	Удалить файл	Readme
1.52	Метаданные для расширения "Отчет 15.05.2023"		Скачать		
1.51	Метаданные для расширения "Отчет 24.04.2023"		Скачать		
1.50	Метаданные для расширения "Отчет 14.04.2023"		Скачать		

Доступные для установки **Расширения, доступные для установки через центр обновлений**

Обновления				
Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	
0.3.12	Обновление «ФОИВ»	09.06.2023		Скачать

Установка компонентов, ранее загруженных на диск

Рисунок 20 – Вкладка «Расширения»

Вкладка **Расширения** предназначена для установки, обновления, проверки целостности загруженного файла обновления Расширений и метаданных.

На вкладке **«Расширения»** в соответствии с рисунком 20 присутствуют следующие экранные области:

а) **«Установленные»** – в данной области отображаются установленные обновления Расширений/Метаданных и информация о них. В каждом обновлении Расширения/Метаданных присутствует следующая информация:

- 1) о текущем установленном обновлении Расширения с указанием номера и даты версии;

- 2) о готовых к скачиванию и установке обновлениях с указанием хэш-суммы¹, отображающихся в меню «Обновления»/«Метаданные», по значку  отображается контрольная сумма;
- б) «Доступные для установки» – в данной области отображаются, доступные для установки Расширения с возможностями: скачать, установить, удалить.

Ссылка «Установка компонентов с диска» предназначена для загрузки обновлений с локального диска.

Ссылка «Скачать» предназначена для загрузки архива обновления с ресурса Банка России, отображается в случае наличия обновления, информация о котором получена с сайта Банка России (в результате обращения к web-серверу по кнопке  ПРОВЕРИТЬ).

Ссылка «Установить» предназначена для установки скаченного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Удалить файл» предназначена для удаления, скаченного/загруженного с диска архива обновления.

Ссылка «Readme» предназначена для просмотра дополнительной информации о номере, дате и описании версии, хэш-сумме скачанного обновления в соответствии с рисунком 21.

¹ Для скачанных/установленных обновлений Расширений/Метаданных отображается статус проверки контрольной суммы (хэш-суммы). При скачивании/установке осуществляется проверка целостности загруженного файла обновления вычислением контрольной суммы по алгоритму MD5 или SHA3-512 и сравнение её с суммой, указанной в конфигурационном файле обновления Расширения. Тип алгоритма вычисления контрольной суммы (MD5 или SHA3-512) для каждой версии содержится в тэгах конфигурационного файла обновления Расширения.



«Отчетность КО». Readme

Версия: 2.5.8 Дата выпуска: 27.01.2023

MD5: 523ded8d2ae40926f7416918ab806102

Версия: 2.5.8

Дата выпуска: 27.01.2023

Для переключения в сетевой режим в delta.config необходимо:

а) указать тип аутентификации oauth2 в параметре delta.security.authentication: delta.security.authentication=oauth2

б) настроить сопряжение с сервером аутентификации в файле delta.config: delta.jwk.url=<адрес службы криптографических ключей токенов>;

в) указать путь к файлу настроек шлюза (по умолчанию config/application.yml): delta.gateway.config=<путь к файлу настроек шлюза>;

г) произвести настройку согласно документации на сервер аутентификации и руководству к Spring Cloud Gateway;

и) произвести при необходимости сопоставление ролей ПП «Дельта» группам...

УСТАНОВИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 21 – Просмотр «Readme» обновления Расширения

Порядок установки/обновления:

- а) на вкладке «Расширения» получить Расширение/Метаданные одним из двух способов:

- 1) нажать на кнопку **ПРОВЕРИТЬ**. В экранной области «Доступные для установки»/«Установленные» в соответствии с рисунками 22 и 23 отобразится обновление, доступное для скачивания. Нажать на ссылку «Скачать» напротив необходимого обновления;

Установлены все последние обновления
Время последней проверки: 05.04.2023 в 11.30

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка Расширения

Доступные для установки

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	Скачать	Установить	Удалить файл
2.9.7	Обновление «Отчётность КО»	27.03.2023		Скачать	Установить	Удалить файл
2.8.12	Обновление «Отчётность КО»	13.03.2023		Скачать	Установить	Удалить файл
2.7.15	Обновление «Отчётность КО»	27.02.2023	Проверена	Скачать	Установить	Удалить файл
2.6.8	Обновление «Отчётность КО»	10.02.2023	Проверена	Скачать	Установить	Удалить файл

[Установка компонентов с диска...](#)

Рисунок 22 – Вкладка «Расширения». Установка с сайта Банка России. Экранная область «Доступные для установки»

Доступны обновления
Время последней проверки: 05.04.2023 в 11.30

ПРОВЕРИТЬ

Оболочка Расширения

Установленные

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма	Скачать	Установить	Удалить файл
2.7.15	Обновление «Отчётность КО»	22.02.2023		Скачать	Установлено	Удалить файл

Метаданные

Доступные для установки

[Установка компонентов с диска...](#)

Рисунок 23 – Вкладка «Расширения». Обновление с сайта Банка России Экранная область «Установленные»

2) нажать на ссылку «Установка компонентов с диска». В открывшемся окне выбрать файл в соответствии с рисунком 24 выбрать файл, предварительно сохраненный на локальном диске, в формате «.zip», например, для Расширение «Отчетность КО» файл имеет формат «delta-ko-app-<номер версии>.zip», и нажать кнопку «Открыть»;




Рисунок 24 – Вкладка «Расширения». «Установка компонентов с диска»

б) информация о загруженном компоненте (наименование, версия и дата выпуска) будет отображена на вкладке «Расширения» в экранной области «Доступные для установки» в случае загрузки через ссылку «Установка компонентов с диска» либо в экранной области «Установленные» в случае загрузки через центр обновлений. Для загруженного компонента появится возможность установить либо удалить файл. Для компонентов, загруженных через центр обновления, в соответствии с рисунком 25 отображается информация о проверке хэш-суммы. При наведении на пиктограмму в открывшемся окне будет отображена хэш-сумма. В случае загрузки компонента с диска в поле «Хэш-сумма» будет отображаться значение «Отсутствует»;

Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
2.8.12	Обновление «Отчётность КО»	13.03.2023	Проверена Установить Удалить файл Readme

Рисунок 25 – Обновление, готовое к установке

в) для установки обновления необходимо нажать «Установить». Расширение будет установлено. Пользователю будет выдано информационное сообщение об успешной установке Расширения в соответствии с рисунком 26;




Рисунок 26 – Информационное сообщение об успешной установке Расширения

г) инициализировать (активировать) Расширение, поменяв значок на . Для деактивации установленных расширений используется кнопка . Вид ЭФ после установки и активации Расширения отображается в соответствии с рисунком 27.




Рисунок 27 – Главная ЭФ «Расширения» с установленными Расширениями «Адаптер к СКЗИ» и «Отчетность КО»

Просмотр информации о загруженном Расширении в соответствии с рисунком 28 доступен при однократном клике ЛКМ на название Расширения. Информация включает в себя: версию, дату выпуска и описание.




Рисунок 28 – ЭФ просмотра информации установленного Расширения

Примечание - при скачивании метаданных файла пакета метаданных будет загружен в папку `Delta\backend\download\<наименование расширения>\metadata`. Для загрузки метаданных в Расширение необходимо разархивировать файл и выполнить загрузку в соответствии с порядком, определенным в эксплуатационной документации соответствующего расширения.

При повторной установке Расширения, версия которого совпадает с ранее установленным, будет выдано сообщение о том, что данное обновление уже установлено в соответствии с рисунком 29.




Рисунок 29 – Информационное сообщение о ранее установленной версии Расширения

Для восстановления (установления предыдущей версии) Расширения необходимо повторить загрузку и установку в соответствии с пунктами а) - в), используя ссылку «Установка компонентов с диска».

Для удаления установленного Расширения используется кнопка , расположенная справа от кнопки активации/деактивации Расширений. Пользователю будет выдано уведомление на подтверждение либо отмену операции удаления в соответствии с рисунком 30.




Рисунок 30 – ЭФ подтверждения удаления Расширения

В случае, если флаг в поле не установлен будет удалено только Расширение, все данные будут доступны после повторной установки Расширения, пользователю будет выдано уведомление в соответствии с рисунком 31.




Рисунок 31 – Сообщение об успешном удалении Расширения

Для удаления всех данных Расширения следует установить флаг в поле в соответствии с рисунком 32.




Рисунок 32 – ЭФ подтверждения удаления Расширения и всех данных

По завершению операции удаления Расширения и всех его данных пользователю будет выдано уведомление в соответствии с рисунком 33.




Рисунок 33 – Сообщение об успешном удалении Расширения вместе с данными

Зависшее Расширение можно принудительно остановить кнопкой  , которая появляется после 10 секунд отсутствия отклика расширения в соответствии с рисунком 34.

Установленные

Обновления	Версия	Файл	Дата	Хэш-сумма
	2.7.15	Обновление «Отчётность КО»	27.02.2023	Проверена Установлено Удалить файл
Метаданные				

Рисунок 34 – ЭФ просмотра информации установленного Расширения (кнопка принудительной остановки Расширения)

При нажатии на кнопку  необходимо подтвердить либо отменить остановку Расширения.




Рисунок 35 – Сообщение о подтверждении/отмене остановки Расширения

Для обеспечения функции зашифрования и подписания пакета отчетности в формате ТК через СВК необходимо установить плагин «Адаптер к СКЗИ». Плагин «Адаптер к СКЗИ» не распространяется через центр обновлений. Файл дистрибутива «plugin – skzi – <номер версии>.zip» расположен в директории установки ПП «Дельта». Его следует загрузить через ссылку «Установка компонентов с диска» и установить через экранную область «Доступные для установки».

4.2.3 Управление профилями пользовательских настроек

Доступ к функции управления профилями пользовательских настроек

осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на пиктограмму «Управление».



меню

ЭФ «Профиль настроек пользователя» представляет собой отображение совокупности настроек Оболочки «Рабочее место» (приложения), установленных Расширений, каналов связи для соответствующего профиля, а также управления профилями.

4.2.3.1 Управление профилями

Доступ к функции управления профилями осуществляется при однократном



нажатии ЛКМ на пиктограмму меню «Управление». Откроется ЭФ настройки профиля пользователя в соответствии с рисунком 36.




Рисунок 36 – ЭФ настройки профиля пользователя

В левой части ЭФ расположено текстовое значение наименования профиля, под которым производится текущий сеанс работы с ПП «Дельта». При нажатии ЛКМ на пиктограмму отобразится выпадающий список, содержащий имена профилей, доступных пользователю, либо сообщение об отсутствии других доступных профилей.

Ниже расположен ряд пиктограмм:

- а) для ввода имени пользователя. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы¹;
- б) для ввода адреса электронной почты. Заполняется автоматически при сетевом режиме работы²;
- в) для ввода значения телефона;
- г) для ввода значения факса;
- д) для ввода должности пользователя;
- е) для ввода краткого описания профиля.

Далее располагаются пиктограммы управления профилем:

¹ При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

² При первичном создании профиля данный атрибут передается из сервиса аутентификации OAuth 2.0.

- a)  «Создать новый профиль»;
- б)  «Удалить текущий профиль»;
- в)  «Импорт в текущий профиль»;
- г)  «Экспорт текущего профиля»;
- д)  **СОХРАНИТЬ** сохранение изменений;
- е)  **ОТМЕНА** отмена изменений.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Создать профиль»  происходит вызов ЭФ «Создание профиля настроек» в соответствии с рисунком 37.

Создание профиля настроек



Имя профиля

Введите название профиля

- Скопировать текущие данные в новый профиль
- Импортировать данные из другого профиля

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 37 – ЭФ «Создание профиля настроек»

В поле  необходимо ввести наименование нового профиля.

Для копирования данных текущего профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг Скопировать текущие данные в новый профиль

Для импорта данных другого профиля в создаваемый профиль необходимо активировать флаг Импортировать данные из другого профиля. В открывшемся окне выбора файла  необходимо указать путь к файлу ранее выгруженного и сохраненного профиля.

После заполнения необходимых полей кнопка **СОЗДАТЬ** становится активной. При нажатии на неё ЛКМ выполняется создание профиля с учётом выставленного флага («Скопировать текущие данные в новый профиль» или «Импортировать данные из другого профиля»). При нажатии ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие модального окна «Создание профиля настроек». Отменить создание профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу модального окна.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме происходит вызов ЭФ «Удаление профиля» в соответствии с рисунком 38.




Рисунок 38 – ЭФ «Профиль». Удаление профиля

Перед удалением выбранного профиля необходимо в поле **Сменить на** при помощи кнопки выпадающего списка выбрать имя профиля, который станет активным после удаления текущего. После выбора профиля кнопка **УДАЛИТЬ** становится активной. При нажатии ЛКМ на **УДАЛИТЬ** происходит удаление текущего профиля и замена его на профиль, выбранный из выпадающего списка. При нажатии ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие модального окна «Удаление профиля» (без удаления текущего профиля). Отменить удаление профиля возможно с помощью клавиши Esc или иконки закрытия в правом верхнем углу модального окна.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Импорт в текущий профиль» происходит вызов модального окна для выбора импортируемого файла профиля в соответствии с рисунком 39.




Рисунок 39 – Выбор файла для импорта

После выбора файла в соответствии с рисунком 40 будет выведено сообщение о замене данных текущего профиля на данные профиля из выбранного файла.




Рисунок 40 – ЭФ подтверждения импорта данных профиля из файла

По нажатию кнопки ОК происходит проверка выбранного файла профиля на корректность структуры. Если проверка не пройдена, будет выведено информационное сообщение в соответствии с рисунком 41.




Рисунок 41 – Информационное сообщение о не прохождении проверки структуры

В случае успешной проверки на корректность:

- производится замена настроек текущего профилями настройками импортируемого профиля (кроме имени профиля);
- производится возврат в ЭФ «Профиль»;

в) выводится информационное сообщение об успешном импорте профиля в соответствии с рисунком 42.




Рисунок 42 – Информационное сообщение об успешном импорте профиля

При нажатии в диалоговом окне кнопки «Отмена» производится возврат в ЭФ «Профиль» без проведения импорта настроек.

По нажатию ЛКМ по пиктограмме «Экспорт профиля» происходит выгрузка профиля настроек в файл. Файл сохраняется в директорию, выбранную в настройках браузера для загрузки файлов по умолчанию.

На ЭФ «Профиль настроек пользователя», в соответствии с рисунком 22 расположен элемент типа «Переключатель», содержащий следующие разделы настроек профиля:

- а) «Настройки приложения»;
- б) «Настройки каналов связи»;
- в) «Настройки Расширений» (при условии установки хотя бы одного Расширения).

4.2.3.2 Управление настройками приложения

Доступ к настройкам приложения осуществляется при однократном нажатии ЛКМ

на пиктограмму меню «Управление», далее – вкладка «Настройки приложения»¹. Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя» в соответствии с рисунком 36.

Вкладка Настройки приложения содержит следующие группы настроек, доступные для редактирования и сохранения пользователем:

- а) системные²;
- б) общие;
- в) настройки уведомлений.

¹ При работе в сетевом режиме под ролью «Оператор» системные настройки недоступны.

² Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

Доступ к параметрам настроек осуществляется с помощью кнопки выпадающего списка .

В состав **системных настроек** в соответствии с рисунком 43 входят следующие параметры:

- а) «Параметры подключения к личному кабинету» – настройки для отправки упаковок ЭД в ЛК УИО ВП ЕПВВ, получения обратных квитанций и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ применяются при отсутствии настроек в разделе «Настройки каналов связи» – «Личный кабинет»;
- б) «Публичный сертификат КриптоПро» – настройка пути к файлу публичного сертификата Банка России;
- в) «Добавление сертификатов КриптоПро» - настройка для добавления/замещения подписантов;
- г) «Настройки доступа расширений к СУБД» – настройки параметров доступа к БД Расширений;
- д) «Автоматическое получение обратных квитанций» – настройки периодичности автоматического получения обратных квитанций по каналам связи;
- е) «Параметры подключения к почтовому серверу» – настройки параметров для отправки ТК через СВК и автоматического приема обратных квитанций, поступивших через СВК;
- ж) «Каталоги для приема и передачи данных» – настройки каталога для автоматического приема и передачи данных;
- з) «Хранение данных» – настройка директории хранения упаковок и квитанций;
- и) «Общие справочники сертификатов СКАД Сигнатура» - настройки директорий сертификатов СКАД «Сигнатура» для автоматического приема квитанций и отправки ТК через СВК и каталог;
- к) «Настройки транспортного конверта (ТК)» – настройка параметров для формирования упаковки ЭД в формате ТК для отправки через СВК;
- л) «Центр обновлений» - настройка адреса центра обновлений;
- м) «Текст окна браузера» - настройка ввода произвольного наименования заголовка окна браузера;
- н) «Цветовая схема интерфейсам» - поле для выбора цвета интерфейса.




Рисунок 43 - Состав системных настроек приложения

Для настройки параметров подключения к личному кабинету для отправки упаковок ЭД в ЛК УИО ВП ЕПВВ, получения обратных квитанций и технических оповещений ЛК УИО ВП ЕПВВ необходимо с помощью кнопки выпадающего списка раскрыть меню настроек, и в ЭФ, открывшейся в соответствии с рисунком 44, заполнить следующие параметры:

- a) «Адрес личного кабинета»;
- б) «Логин»;
- в) «Пароль»;
- г) «Утилита CryptCP».

Системные

Параметры подключения к личному кабинету

Адрес личного кабинета

Логин

Пароль

Утилита CryptCP ⓘ

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 44 – Состав настроек параметров подключения к личному кабинету

Публичный сертификат КриптоПро в соответствии с рисунком 45 содержит имя файла и путь к публичному сертификату Банка России или пустое значение (в случае отсутствия файла). При наведении курсора мыши на информационную подсказку отображается всплывающая подсказка «Файл и путь к публичному сертификату».

Публичный сертификат КриптоПро

Публичный сертификат Банка России ⓘ

Рисунок 45 – Настройка публичного сертификата КриптоПро

Публичный сертификат Банка России также должен быть добавлен в хранилище сертификатов ОС. При добавлении в случае использования сетевой версии следует учесть, что он должен быть доступен пользователю, под которым запускается сервер ПП «Дельта».

Добавление сертификатов КриптоПро осуществляется по нажатию кнопки в соответствии с рисунком 46.

Добавление сертификатов КриптоПро

[+]

Руководитель

- Сертификат не используется
- Руководитель (личный сертификат) Попова Д.А.
Файл сертификата: 1.cer (1)
МЧД отсутствует
- Руководитель (личный сертификат) Иванов А.А.
Файл сертификата: 1.cer
МЧД отсутствует

Главный бухгалтер

- Сертификат не используется
- Главный бухгалтер (личный сертификат) Одинэсович П.П.
Файл сертификата: 2.cer (1)
МЧД отсутствует
- Главный бухгалтер (личный сертификат) Константинопольский К.К.
Файл сертификата: 2.cer
МЧД отсутствует

[] **[]**

Рисунок 46 – Настройка для добавления сертификатов КриптоПро

Далее откроется ЭФ «Добавление сертификата» в соответствии с рисунком 47.

Добавление сертификата ×

Роль подписанта	<input type="text" value="Председатель совета директоров, руководитель,"/>	▼
Ф.И.О. подписанта	<input type="text"/>	
Файл МЧД	<input type="text"/>	ВЫБРАТЬ
Подпись МЧД	<input type="text"/>	ВЫБРАТЬ
<input type="radio"/> Использовать пути к файлам сертификатов <input type="radio"/> Использовать отпечаток сертификата		
Личный сертификат <input type="text"/>		
Отпечаток <input type="text"/> сертификата		
СОЗДАТЬ ОТМЕНА		

Рисунок 47 – ЭФ «Добавление сертификата»

В соответствии с рисунком 47 необходимо выполнить следующее:

- a) выбрать «Роль подписанта» с помощью кнопки выпадающего списка **▼**;

б) ввести вручную «Ф.И.О.» (при отображении в подразделах прописываются фамилия и сокращенные инициалы);

в) загрузить «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» для хранения и последующего использования с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ**;

г) выбрать способ добавления сертификата с помощью кнопки и загрузить личный сертификат одним из предложенных способов¹:

1) «Использовать пути к файлам сертификатов» – указывается путь к личному сертификату;

2) «Использовать отпечаток сертификата» – указывается значение отпечатка;

д) нажать на кнопку **СОЗДАТЬ**.

Полный список ролей указан в таблице 1.

Таблица 1 – Роли подписантов

№ роли	Подпись
1	Руководитель
2	Главный бухгалтер
3	Руководитель службы внутреннего контроля
4	Исполнитель
5	Организация
6	Заместитель руководителя
7	Руководитель головной организации
8	Главный бухгалтер головной организации
9	Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
10	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет
11	Сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП
12	Руководитель подразделения
13	Руководитель службы внутреннего аудита
14	Контролер
15	Председатель ликвидационной комиссии (конкурсный управляющий, ликвидатор)
16	Составитель отчета (ф.0409207)
17	Руководитель службы управления рисками

¹ При выборе варианта «Использовать пути к файлам сертификатов» личный сертификат загружается в БД Оболочки «Рабочее место», а при выборе «Использовать отпечаток сертификата» файл личного сертификата берется напрямую из контейнера КриптоПро с этим сертификатом (обращение к нему происходит с помощью утилиты СгуртСР) и в поле ввода прописывается только путь к этому контейнеру.

После создания сертификата в разделе «Добавление сертификатов КриптоПро» создается подраздел с названием той роли, для которой добавлен сертификат. Аналогичные роли группируются в один подраздел.

При первоначальной установке раздел полностью пустой. После добавления сертификата по кнопке , выбрав, например, роль подписанта «Руководитель», необходимо загрузить личный сертификат одним из предложенных способов «Использовать пути к файлам сертификатов» или «Использовать отпечаток сертификата» и сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить». Автоматически появляется подраздел «Руководитель» в разделе «Добавление сертификатов КриптоПро». В подразделе «Руководитель» появляются сразу две записи – первая «Сертификат не используется» и вторая - с тем сертификатом, который добавлен¹. При добавлении других сертификатов с ролью «Руководитель» в дальнейшем они добавляются в уже созданный раздел.

Файл МЧД и подпись МЧД загружаются в базу данных ПП «Дельта» для хранения и последующего использования.

В подразделах с помощью кнопки  есть возможность переключения между сертификатами.

Если подписей несколько, то информация берется о том лице, которое активировано с помощью кнопки  . Можно выбрать одну замещающую подпись за роль руководителя, одну за роль главного бухгалтера и т.д.

Строка с кнопкой  «Сертификат не используется» необходима для того, чтобы была возможность хранить сертификаты без их использования, а также для удаления последней (единственной) записи сертификата. Если нет ни одного сертификата или удаляется последний (единственный), то строка тоже исчезает.

 По кнопке  происходит редактирование уже созданной записи о сертификате.

 По кнопке  происходит удаление уже созданной записи о сертификате.

При попытке удаления активной записи отображается отобразится сообщение: «Удаление невозможно! Сертификат используется в данный момент.».

Новый раздел «Добавление сертификатов КриптоПро» во вкладке «Настройки приложения» тесно связан с разделом «Сертификаты КриптоПро» во вкладке «Настройках каналов связи» (личные настройки каждого пользователя). Если в разделе «Сертификаты

¹ Если для какой-то роли сертификаты не создавались, то и подраздела такого не будет

«КриптоПро» есть данные, то система по умолчанию использует их. Если в разделе «Сертификаты КриптоПро» данные отсутствуют, то система берет данные из нового раздела «Добавление сертификатов КриптоПро».

Настройки доступа расширений к СУБД Оболочки заполняются по необходимости в соответствии с рисунком 48.

▼ Настройки доступа расширений к СУБД



Рисунок 48 – Настройки доступа расширений к СУБД

Для настройки периодичности автоматического получения обратных квитанций по каналам связи необходимо с помощью кнопки выпадающего списка раскрыть меню настроек, и в ЭФ, открывшейся в соответствии с рисунком 49, определить периодичность получения отдельно по каждому каналу связи ЛУ УИО ВП ЕВПП, СВК, Каталог. Загрузка и обработка обратных квитанций, полученных в автоматическом режиме, по истечении промежутка времени, указанного в настройках, происходит при переходе на вкладку «Подготовка ЭД. Входящие» (п.4.2.6.10) либо обновлении этой ЭФ.

▼ Автоматическое получение обратных квитанций

Из личного кабинета	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Никогда"/>
Из СВК	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Каждые 10 минут"/>
Из каталога	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="button" value="Каждый час"/>

Рисунок 49 – Состав настроек автоматического получения обратных квитанций по каналам связи

Для настройки параметров подключения к почтовому серверу необходимо с помощью кнопки выпадающего списка раскрыть меню настроек и в ЭФ, открывшейся в соответствии с рисунком 50, заполнить следующие параметры:

- a) «Имя пользователя»;
- б) «Пароль»;
- в) «Адрес отправителя»;

- г) «Список получателей (разделитель «;»¹)»;
- д) «Подключение по протоколу SSL»;
- е) «Адрес SMTP сервера»;
- ж) «Порт SMTP сервера»;
- и) «Протокол входящей почты»;
- к) «Адрес сервера входящей почты»;
- л) «Порт сервера входящей почты»;
- м) «Удаление писем с квитанциями».

Для корректного приема обратных квитанций в автоматическом режиме параметры настроек должны быть идентичны указанным в настройках канала связи через систему электронной почты.

▼ Параметры подключения к почтовому серверу

Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/> 👁
Адрес отправителя	<input type="text"/>
Список получателей (разделитель «;»)	<input type="text"/>
Подключение по протоколу SSL	<input type="button" value="Нет"/>
Адрес SMTP сервера	<input type="text"/>
Порт SMTP сервера	<input type="text"/>
Протокол входящей почты	<input type="button" value=""/>
Адрес сервера входящей почты	<input type="text"/>
Порт сервера входящей почты	<input type="text"/>
Удаление писем с квитанциями	<input type="button" value="Не удалять"/>

Рисунок 50 – Состав настроек параметров подключения к почтовому серверу

Для настройки каталогов для приема и передачи данных необходимо с помощью кнопки выпадающего списка ▼ раскрыть меню настроек и в ЭФ, открывшейся в соответствии с рисунком 51, заполнить следующие параметры:

¹ Отправка ТК возможна на несколько почтовых адресатов с помощью разделителя «;»

- а) «Директория отправки»;
- б) «Директория приема»;
- в) «Удаление файлов квитанций после загрузки».

Каталоги для приема и передачи данных

Директория отправки

Директория приема

Удаление файлов квитанций после загрузки

Рисунок 51 - Настройка каталогов для приема и передачи данных

Для настройки директории хранения данных необходимо с помощью кнопки выпадающего списка раскрыть меню настроек и в соответствии с рисунком 52 в поле «Директория хранения по умолчанию» ввести путь к директории.

Хранение данных

Директория хранения по умолчанию

Рисунок 52 – Настройка директории хранения данных

При настройке общих справочников сертификатов СКАД Сигнатура для автоматического приема квитанций и отправки ТК в соответствии с рисунком 53 необходимо:

- а) при активации «Использовать пути к файлам сертификатов»: в поле «Локальный справочник сертификатов» указать путь к файлу local.gdbm и его наименование, в поле «Персональный справочник сертификатов» указать путь к файлу local.pse и его наименование, в поле «Сертификаты получателей» с помощью кнопки выпадающего списка раскрыть меню настроек и выбрать сертификат¹;
- б) при активации «Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»: в поле «Имя профиля» ввести имя профиля, предварительно созданного в ПК «Справочник сертификатов», в поле «Сертификаты получателей» выбрать сертификаты получателей из выпадающего списка , сформированного при заполненном значении в

¹ Информация о сертификатах получателей содержится в файле локального справочника.

поле «Имя профиля». Проверка доступности сертификатов осуществляется при активизации кнопки

ПРОВЕРИТЬ

Общие справочники сертификатов СКАД Сигнатура

Использовать пути к файлам сертификатов

Локальный справочник сертификатов

Персональный справочник сертификатов

Сертификаты получателей

Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»

Имя профиля

Сертификаты получателей выбрано 2

ПРОВЕРИТЬ

Рисунок 53 – Настройка общих справочников сертификатов СКАД Сигнатура

При настройке транспортного конверта (ТК) в соответствии с рисунком 54 заполняем поля:

а) «Рег. номер отправителя» – применяется из настроек профиля. Если в настройках профиля поле не заполнено, то заполняем в системных настройках. Если в системных настройках поле не заполнено, то применяем рег. номер отправителя из файла отчета;

б) «Получатель» – применяется из настроек профиля. Если в настройках профиля поле не заполнено, то заполняем в системных настройках. В системных настройках значения данного поля нельзя убрать, устанавливается значение ТУ.45 или ЦИТ.39. При первом запуске ПП «Дельта» в системных настройках по умолчанию установлено значение ТУ.45. Значение атрибута «Получатель» ТК не зависит от заполненности поля «Рег. номер отправителя».

в) «Размер тома» - с помощью кнопки выпадающего списка необходимо выбрать доступный размер упаковочного формата ТК. Доступны значения от 15 до 100 Мб.

Настройки транспортного конверта (ТК)

Рег. номер отправителя

Получатель

Размер тома

15

Рисунок 54 – Настройки транспортного конверта (ТК)

При настройке центра обновлений необходимо в поле «Адрес центра обновления» указать адрес для проверки наличия обновлений в соответствии с рисунком 55.




Рисунок 55 – Настройки центра обновлений

При настройке текста окна браузера необходимо в поле для ввода произвольного наименования заголовка окна браузера в соответствии с рисунком 56 ввести текст;



Рисунок 56 – Параметр «Текст окна браузера»

При настройке цветовой схемы интерфейса необходимо в соответствии с рисунком 57 выбрать необходимое значение. «Промышленная версия» - стандартная цветовая палитра по умолчанию ПП «Дельта», «Тестовая версия» - интерфейс, где строка меню, панель инструментов и строка состояния окрашены в серый цвет.




Рисунок 57 – Параметр «Цветовая схема интерфейса»

Для автоматического получения обратных квитанций через ЛК УИО ВП ЕПВВ и СВК используются настройки, добавленные в разделе «Настройки приложения – Системные».

При заполненных системных настройках «Параметры подключения к личному кабинету», «Параметры подключения к почтовому серверу» и «Автоматическое получение обратных квитанций» функция запускается на сервере автоматически независимо от действий пользователя.

В состав общих настроек в соответствии с рисунком 58 входят следующие параметры:

- «Сохранять пользовательские фильтры» – сохранение пользовательских фильтров;

б) «Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц» – сохранение пользовательских размеров элементов таблиц.

в) Настройка параметров осуществляется путём изменения кнопки активации  /  деактивации.




Рисунок 58 – Состав общих настроек приложения

В состав **настроек уведомлений** в соответствии с рисунком 59 входят следующие параметры:

- а) «Показывать одиночные уведомления» – настройка отображения одиночных уведомлений;
- б) «Автоматически закрывать уведомления через <временной интервал> секунд – настройка периода отображения уведомлений до закрытия;
- в) «Оболочка» – настройка вывода групп уведомлений Оболочки (с помощью установки отметки в чекбоксе):
 - 1) «Общие операции»;
 - 2) «Управление Расширениями»;
 - 3) «Обновление оболочки»;
 - 4) «Управление НСИ/Метаданными»;
 - 5) «Подготовка ЭД»;
 - 6) «Технические оповещения ЛК»;
 - 7) «Операции с реестром отчетной информации».
- г) настройка Расширения.




Рисунок 59 – Состав настроек уведомлений приложения

Настройка параметров осуществляется путём:

- изменения кнопки активации/деактивации с на ;
- выбора одного из предустановленных значений, доступных по нажатию кнопки выпадающего списка ;
- установки отметки в чекбоксе в соответствующей строке .

Настройка вывода групп уведомлений для установленных Расширений осуществляется с помощью установки отметки в чекбоксе .

После установки/изменения необходимых параметров следует нажать на кнопку «Сохранить».

4.2.3.3 Управление настройками канала связи через ЛК УИО ВП ЕПВВ¹

Для корректной подготовки ЭД, направления его в Банк России через ЛК УИО ВП ЕПВВ и обработки ответных сообщений от Банка России необходимо заполнить настройки канала связи через раздел «Личный кабинет». При отсутствии настроек в данном разделе, используются параметры, указанные на вкладке «Настройки приложения» – «Системные» – «Параметры подключения к личному кабинету» (п. 4.2.3.2).

Работа с ЛК УИО ВП ЕПВВ предполагает использование протокола HTTPS и порта 443.

Доступ к настройкам ЛК УИО ВП ЕПВВ осуществляется при однократном нажатии



ЛКМ на пиктограмму меню «Управление», далее на вкладке «Настройки каналов связи» необходимо выбрать раздел «Личный Кабинет». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Личный кабинет» в соответствии с рисунком 60.

ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Личный кабинет»

Настройки приложения Настройки каналов связи Настройки Расширений

Личный кабинет

- Адрес личного кабинета
- Логин
- Пароль
- Утилита CryptCP

ПРОВЕРИТЬ

Сертификаты КриптоПро

Система электронной почты (СЭП)

Каталог

Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура

Настройки транспортного конверта (ТК)

Тест

Текущий профиль

Ведите имя пользователя
Ведите e-mail пользователя
Ведите телефон пользователя
Ведите факс пользователя
Ведите должность пользователя
Ведите описание профиля пользователя

+ - СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Рисунок 60 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Раздел «Личный Кабинет»

Конфигурации взаимодействия пользователя ПП «Дельта» с ЛК УИО ВП ЕПВВ включает следующие параметры настроек:

- «Адрес личного кабинета» – обязательное для заполнения поле (имя протокола <https://> указывать не следует);
- «Логин» – допускается ввод только латинских символов, цифр, точки, запятой и символа «_»;

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.

- в) «Пароль» – вводится пароль к ЛК УИО ВП ЕПВВ;
- г) «Утилита CryptCP» – следует указать путь к файлу приложения командной строки CryptCP на локальной файловой системе сервера. Данная настройка необходима для подписания на сервере через личные сертификаты и шифрования на публичный сертификат Банка России.

4.2.3.4 Управление сертификатами КриптоПро¹

В случае, если пользователь предполагает осуществлять подписание на сервере, в разделе «Сертификаты КриптоПро» необходимо заполнить сертификаты для подписания, и для зашифрования с применением СКЗИ «КриптоПро» при отправке в ЛК УИО ВП ЕПВВ. Данный функционал позволяет выполнить добавление, редактирование, удаление сертификатов с назначением роли подписанта для каждого личного сертификата. В качестве сертификатов используются файлы в формате «.cer».

Доступ к настройкам сертификатов КриптоПро осуществляется при однократном



Профили

нажатии ЛКМ на пиктограмму меню «Управление», далее на вкладке «Настройки каналов связи» необходимо выбрать раздел «Сертификаты КриптоПро». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. «Сертификаты КриптоПро» в соответствии с рисунком 61.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.

Раздел настроек «Сертификаты КриптоПро» во вкладке «Настройках каналов связи» (личные настройки каждого пользователя) тесно связан с разделом «Добавление сертификатов КриптоПро» во вкладке «Настройки приложения». Если в разделе «Сертификаты КриптоПро» есть данные, то система по умолчанию использует их. Если в разделе «Сертификаты КриптоПро» данные отсутствуют, то система берет данные из нового раздела «Добавление сертификатов КриптоПро» (п. 4.2.3.2).




Рисунок 61 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Раздел «Сертификаты КриптоПро»

Панель управления сертификатами КриптоПро в соответствии с рисунком 61 содержит следующие элементы управления:

- флаг «Выбрать все записи» / «Снять выделение со всех записей» / ;
- пиктограмма «Добавить сертификат»
- пиктограмма «Удалить выбранные сертификаты» .

Для добавления сертификата необходимо нажать на пиктограмму «Добавить сертификат» , откроется ЭФ «Добавление сертификата» в соответствии с рисунком 62;




Рисунок 62 – ЭФ «Добавление сертификата»

Для добавления публичного сертификата необходимо с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ** указать путь к файлу сертификата, предварительно загруженного на локальную файловую систему. Сертификат получателя (Банк России) располагается на http://cbr.ru/lk_uio/requisites_certificates/.

После выбора файла публичного сертификата и нажатия кнопки «Открыть», наименование файла будет указано в поле «Публичный сертификат» в соответствии с рисунком 63, далее следует нажать кнопку **СОЗДАТЬ** для сохранения данных. Файл сертификата будет сохранен в служебную директорию. При нажатии кнопки **ОТМЕНА** будет проведен возврат к списку сертификатов КриптоПро.




Рисунок 63 – ЭФ «Добавление сертификата». Добавление публичного сертификата

Для добавления личного сертификата в ЭФ «Добавление сертификата» необходимо с помощью кнопки выпадающего списка выбрать значение «Личный сертификат». Будет открыта ЭФ добавления личного сертификата в соответствии с рисунком 64.




Рисунок 64 – ЭФ «Добавление сертификата». Личный сертификат

Для добавления личного сертификата необходимо:

- в поле «Роль подписанта» выбрать из выпадающего списка одно из значений;
- в поле «Личный сертификат» с помощью кнопки выбрать личный сертификат пользователя, выгруженный из «КриптоПро». Для корректной работы утилиты командной строки имена файлов сертификатов подписей не должны содержать пробелов и русских букв. За консультацией по вопросам выгрузки сертификатов следует

обращаться к документации либо в службу поддержки пользователей ПО «КриптоПро». После выбора файла и нажатия кнопки «Открыть» наименование файла будет указано в соответствующем поле;

- в) в случае наличия МЧД для соответствующего сертификата в поле «Файл МЧД» с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ** выбрать файл МЧД. При выборе файла МЧД отображаются только файлы с расширением «.xml». После выбора/изменения файла его наименование отображается в соответствующем поле. При выполнении упаковки ЭД в формат ТА ЛК МЧД будет автоматически прикреплена в формируемую упаковку ЭД для соответствующего подписанта (п. п. 4.2.6.5 – 4.2.6.8). Для ЭД в статусах «Ожидает подпись» или «Ожидает шифрование» в ЭФ «Подписанты отчёта» (п. 4.2.6.7) доступно ручное добавление/изменение МЧД;
- г) после заполнения поля «Файл МЧД» необходимо заполнить поле «Подпись МЧД». Для этого с помощью кнопки **ВЫБРАТЬ** выбрать файл подписи. При выборе файла подписи к МЧД отображаются только файлы с расширением «.sig». После выбора/изменения файла его наименование отображается в соответствующем поле вывода.

После заполнения необходимых полей в соответствии с рисунком 65 следует нажать кнопку **СОЗДАТЬ** для сохранения данных. При нажатии кнопки **ОТМЕНА** будет проведен возврат к списку сертификатов КриптоПро.




Рисунок 65 – ЭФ «Добавление сертификата». Добавление личного сертификата

В случае заполненных полей «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» информационное сообщение «МЧД в наличии» отображается в ЭФ «Профиль» → «Настройки каналов связи» → «Сертификаты КриптоПро» в области соответствующего сертификата.

В случае незаполненных полей «Файл МЧД» и «Подпись МЧД» информационное сообщение «МЧД отсутствует» отображается на ЭФ «Профиль» → «Настройки каналов связи» → «Сертификаты КриптоПро» в области соответствующего сертификата.

После заполнения сведений о сертификатах перечень записей раздела «Сертификаты КриптоПро» отображается в соответствии с рисунком 66.

Название сертификата	Тип сертификата	Файл сертификата	Изменить	Удалить
Главный бухгалтер (личный сертификат)	Личный сертификат	LS_Gl_Buh.cer		
Публичный сертификат	Публичный сертификат	18.11.2021_cbr.cer		

Рисунок 66 – Перечень сохраненных сертификатов КриптоПро

Для редактирования сертификата необходимо:

- нажать на пиктограмму «Редактировать сертификат» , откроется модальная ЭФ для редактирования публичного сертификата в соответствии с рисунком 67 / для редактирования личного сертификата в соответствии с рисунком 68;

Рисунок 67 – ЭФ «Редактирование публичного сертификата»




Рисунок 68 – ЭФ «Редактирование личного сертификата»

б) выполнить редактирование сертификата аналогично его добавлению, при этом тип сертификата изменить невозможно. Для смены типа сертификата необходимо удалить введенный сертификат и добавить новый сертификат нужного типа.

Для удаления сертификатов необходимо выбрать один или несколько сертификатов и нажать на кнопку «Удалить сертификат» . По нажатию пиктограммы происходит удаление записей, выбранных в перечне сертификатов.

Предусмотрено окно подтверждения удаления пользователем («Вы действительно хотите удалить выбранные сертификаты? (Ок/Отмена)»):

- а) «Ок» – удаление и возврат на ЭФ «Профиль»;
- б) «Отмена» – возврат на ЭФ «Профиль» без удаления.

4.2.3.5 Управление настройками канала связи через Систему электронной почты¹

Для корректной подготовки и отправки ЭД через СВК с доступом к почтовому серверу СЭП, а также обработки ответных сообщений от Банка России необходимо заполнить настройки канала связи. При отсутствии настроек в данном разделе, используются параметры, указанные в разделе «Настройки приложения» – «Системные» – «Параметры подключения к почтовому серверу» (п. 4.2.3.2).

Для работы с СВК необходим доступ к почтовым серверам по указанным в настройках портам.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.

Доступ к настройкам СВК осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на




Рисунок 69 – ЭФ «Профиль настроек пользователя». Настройки канала связи через почтовый сервер

Функция обеспечивает настройку и хранение конфигурации взаимодействия пользователя ПП «Дельта» с СВК в составе профиля настроек пользователя.

ЭФ настроек канала связи через почтовый сервер включает следующие элементы управления:

- a) флаг «Выбрать все записи» / «Снять выделение со всех записей» / ;
- б) пиктограмма «Удалить выбранные настройки СЭП»
;
- в) пиктограмма «Добавить настройки СЭП»
;
- г) пиктограмма «Редактировать выбранные настройки СЭП»
;
- д) пиктограмма «Удалить настройку каталогов обмена» для удаления одиночной записи.

Для выбора конкретной записи необходимо ЛКМ кликнуть по флагу . Для выбора всех записей настроек необходимо установить флаг «Выбрать все» .

При нажатии ЛКМ по пиктограмме отображается ЭФ с текстом «Вы действительно хотите удалить выбранные настройки СЭП? ОК/ОТМЕНА». При нажатии

пользователем в диалоговом окне кнопки «ОК» происходит удаление выбранных записей с настройками почтового сервера (для которых взведён флаг выбора), удаление соответствующих параметров из профиля пользователя, и последующий возврат в область настроек почтового сервера. При нажатии пользователем в диалоговом окне кнопки «Отмена» происходит возврат в область настроек почтового сервера без удаления выбранных записей.

При нажатии ЛКМ по пиктограмме происходит вызов ЭФ «Добавление настроек доступа к почтовому серверу» в соответствии с рисунком 70.

Добавление настроек доступа к почтовому серверу ×

Расширение *

Имя пользователя

Пароль

Адрес отправителя *

Адрес отправителя обязателен к заполнению

Список получателей
(разделитель «;»)

Подключение по протоколу
SSL Нет

Адрес SMTP сервера

Порт SMTP сервера

Протокол входящей почты imap

Адрес сервера входящей
почты

Порт сервера входящей почты

ДОБАВИТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 70 – ЭФ «Добавление настроек доступа к почтовому серверу»

В ЭФ «Добавление настроек доступа к почтовому серверу» необходимо заполнить следующие поля:

- «Расширение» – обязательное для заполнения поле, с помощью кнопки выпадающего списка следует выбрать наименования Расширений, установленных в ПП «Дельта» и для которых ещё не заданы настройки доступа к почтовому серверу. Список

обладает свойством множественного выбора – пользователь может указать более одного Расширения;

- б) «Имя пользователя» – имя учётной записи пользователя для доступа к электронной почте;
- в) «Пароль» – пароль учётной записи пользователя для доступа к электронной почте;
- г) «Адрес отправителя» обязательное для заполнения поле, содержит наименование домена;
- д) «Список получателей (разделитель «;»)» – список значений получателей исходящего со стороны ПП «Дельта» сообщения;
- е) «Подключение по протоколу SSL» – значение «Нет»;
- ж) «Адрес SMTP сервера» – значение адреса сервера отправки исходящих сообщений (simple mail transfer protocol);
- и) «Порт SMTP сервера» – номер порта сервера отправки исходящих сообщений (simple mail transfer protocol);
- к) «Протокол входящей почты» – с помощью кнопки выпадающего списка необходимо выбрать тип протокола;
- л) «Адрес сервера входящей почты» – значение адреса сервера получения входящих сообщений;
- м) «Порт сервера входящей почты» – номер порта сервера получения входящих сообщений.

После заполнения требуемых полей кнопка **Добавить** становится активной для сохранения введенной информации. Заполненная форма настроек почтового сервера отображается в соответствии с рисунком 71. Для отмены ввода настроек почтового сервера необходимо нажать кнопку **Отмена**.

Система электронной почты (СЭП)

Настройка	Значение
Расширение	Отчёtnость КО
Имя пользователя	
Пароль	
Адрес отправителя	111@mail.ru
Список получателей (разделитель «;»)	
Подключение по протоколу SSL	Нет
Адрес SMTP сервера	
Порт SMTP сервера	
Протокол входящей почты	imap
Адрес сервера входящей почты	
Порт сервера входящей почты	

Рисунок 71 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки канала связи. Система электронной почты (СЭП)» с заполненными настройками доступа к почтовому серверу

Для редактирования ранее введенных настроек необходимо выделить требуемую запись, проставив флаг в соответствующем чекбоксе, и нажать ЛКМ пиктограмму . Будет открыта ЭФ «Редактирование настроек доступа к почтовому серверу» в соответствии с рисунком 72.

Редактирование настроек доступа к почтовому серверу



Расширение *	Отчётность КО	
Имя пользователя	<input type="text"/>	
Пароль	<input type="password"/>	
Адрес отправителя *	<input type="text" value="111@mail.ru"/>	
Список получателей (разделитель «;»)	<input type="text"/>	
Подключение по протоколу SSL	Нет	
Адрес SMTP сервера	<input type="text"/>	
Порт SMTP сервера	<input type="text"/>	
Протокол входящей почты	imap	
Адрес сервера входящей почты	<input type="text"/>	
Порт сервера входящей почты	<input type="text"/>	

ИЗМЕНИТЬ**ОТМЕНА**

Рисунок 72 – ЭФ «Редактирование настроек доступа к почтовому серверу»

После изменения требуемых полей и нажатии ЛКМ на кнопку происходит сохранение измененной информации. Для отмены изменения настроек почтового сервера необходимо нажать кнопку

4.2.3.6 Управление настройками Каталога обмена¹

Доступ к настройкам Каталога осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на



Профили

пиктограмму меню «Управление», далее на вкладке «Настройки каналов связи» необходимо выбрать раздел «Каталог». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Каталог» в соответствии с рисунком 73.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.




Рисунок 73 – ЭФ «Профиль настроек пользователя». Настройка Каталога

ЭФ настроек канала связи через каталог включает следующие элементы управления:

- a) флаг «Выбрать все записи» / «Снять выделение со всех записей» / ;
- б) пиктограмма «Удалить выбранные настройки каталогов» ;
- в) пиктограмма «Добавить каталоги обмена» ;
- г) пиктограмма «Редактировать каталоги обмена» (появляется после добавления записи в реестр).

Для выбора конкретной записи необходимо ЛКМ кликнуть по флагу . Для выбора всех записей настроек необходимо установить флаг «Выбрать все» .

При нажатии ЛКМ по пиктограмме отображается ЭФ с текстом «Вы действительно хотите удалить выбранные настройки каталогов? ОК/ОТМЕНА». При нажатии пользователем в диалоговом окне кнопки «ОК» происходит удаление выбранных записей с настройками каталогов (для которых введен флаг выбора), удаление соответствующих параметров из профиля настроек пользователя и последующий возврат в область настроек каталогов обмена. При нажатии пользователем в диалоговом окне кнопки «Отмена» происходит возврат в область настроек каталогов обмена без удаления выбранных записей.

При нажатии ЛКМ по пиктограмме происходит вызов ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных» в соответствии с рисунком 74

Добавление каталогов для приема/передачи данных

X

Расширение

Директория отправки

Директория приема

ДОБАВИТЬ**ОТМЕНА**

Рисунок 74 – ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных»

В ЭФ «Добавление каталогов для приёма/передачи данных» необходимо заполнить следующие поля:

- а) «Расширение» при помощи выпадающего списка с наименованиями Расширений, установленных в ПП «Дельта» и для которых ещё не заданы настройки каталогов обмена. Список обладает свойством множественного выбора – пользователь может указать более одного Расширения;
- б) «Директория отправки» указать путь к директории отправленных ЭД;
- в) «Директория приема» указать путь к директории приёма ЭД.

После заполнения требуемых полей кнопка **ДОБАВИТЬ** становится активной и для сохранения введенной информации необходимо ее нажать. Заполненная форма настроек каталогов обмена отображается в соответствии с рисунком 75. Для отмены ввода настроек необходимо нажать кнопку **ОТМЕНА**.

тест

Текущий профиль

Введите имя пользователя

Введите e-mail пользователя

Введите телефон пользователя

Введите факс пользователя

Введите должность пользователя

Введите описание профиля пользователя

Настройки приложения **Настройки каналов связи** Настройки Расширений

Личный кабинет

Сертификаты КриптоПро

Система электронной почты (СЭП)

Каталог

Отчётность КО
Директория ЭД: D:\Delta\Out Директория квитанций: D:\Delta\In

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура

Настройки транспортного конверта (TK)

Рисунок 75 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки канала связи. Каталог» с заполненными настройками каталогов обмена

Для внесения изменений в ранее сохраненные данные необходимо выбрать требуемую запись в списке и нажать кнопку редактирования  под ней. При этом выводится ЭФ «Редактирование каталогов для приёма/передачи данных» в соответствии с рисунком 76.




Рисунок 76 – ЭФ «Редактирование каталогов для приёма/передачи данных»

После изменения требуемых полей кнопка  становится активной. При нажатии ЛКМ по ней происходит сохранение измененной информации. Для отмены изменения настроек Каталога необходимо нажать кнопку .

4.2.3.7 Управление настройками пользовательских справочников сертификатов СКАД Сигнатура¹

Доступ к настройкам осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на



пиктограмму  меню «Управление», далее на вкладке «Настройки каналов связи» необходимо выбрать раздел «Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура» в соответствии с рисунком 77.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.




Рисунок 77 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи.

Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура»

Перед вводом параметров настроек Расширения «Адаптер к СКЗИ» должно быть установлено необходимое ПО СКЗИ СКАД «Сигнатура» в соответствии с п. п. 3.3 и 4.2.2.

ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки каналов связи. Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура» содержит следующие элементы управления:

- а) флаг «Выбрать все записи»
- б) пиктограмма «Добавить новый ключ» 
- в) пиктограмма «Удалить выбранные ключи» 

При нажатии ЛКМ по пиктограмме  на экране появляется информационное сообщение «Идет загрузка доступных файлов» и происходит вызов ЭФ «Добавление нового ключа» в соответствии с рисунком 78. По умолчанию в ЭФ выбран вариант «Использовать пути к файлам сертификатов».

Добавление нового ключа ×

Имя ключа	<input type="text"/>
Расширение	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать пути к файлам сертификатов	
Файл локального справочника	<input type="text"/> ▼ ЗАГРУЗИТЬ
Файл персонального справочника	<input type="text"/> ▼ ЗАГРУЗИТЬ
Сертификаты получателей	<input type="text"/> ▼
<input type="checkbox"/> Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»	
Имя профиля	<input type="text"/>
Сертификаты получателей	<input type="text"/> ▼ ПРОВЕРИТЬ
ДОБАВИТЬ ОТМЕНА	

Рисунок 78 – ЭФ «Добавление нового ключа»

В ЭФ «Добавление нового ключа» необходимо заполнить следующие поля:

- a) «Имя ключа» – наименование ключа вводится вручную;
- б) «Расширение» – заполняется при помощи выбора из выпадающего списка с наименованиями Расширений, установленных в ПП «Дельта» и для которых ещё не заданы ключи;
- в) подраздел «Использовать пути к файлам сертификатов»:

1) «Файл локального справочника» – с помощью кнопки ЗАГРУЗИТЬ

необходимо выбрать файл. При необходимости запись можно удалить ✖ «Удалить файл» в соответствии с рисунком 79;

2) «Файл персонального справочника» – с помощью кнопки ЗАГРУЗИТЬ

необходимо выбрать файл. При необходимости запись можно удалить с

помощью кнопки ✖ «Удалить файл» в соответствии с рисунком 79;

3) «Сертификаты получателей» - выбор одного либо нескольких сертификатов получателей из выпадающего списка. Выпадающий список формируется только при заполненном значении в поле «Файл локального справочника» и «Файл персонального справочника». При заполнении только одного поля выпадающий список не формируется и на экран выводится текстовая подсказка. Значение используется в качестве параметра по умолчанию при формировании ТК в

случае отправки через СВК непосредственно из интерфейса Расширения «Отчётность КО» (без использования функции «Подготовка ЭД»);

Добавление нового ключа



Имя ключа

Расширение

Использовать пути к файлам сертификатов

Файл локального справочника	<input type="text" value="local.gdbm (1)"/> ^	ЗАГРУЗИТЬ
Файл персонального справочника	<input type="text" value="local.gdbm"/> ✖	ЗАГРУЗИТЬ
Сертификаты получателей	<input type="text" value="local.gdbm (1)"/> ✖	▼

Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»

Имя профиля	<input type="text"/>
Сертификаты получателей	ПРОВЕРИТЬ

ДОБАВИТЬ
ОТМЕНА

Рисунок 79 – Удаление информации в режиме «Добавление нового ключа»

г) подраздел «Использовать профиль СКАД Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»:

- 1) «Имя профиля» – имя профиля предварительно созданного в ПК «Справочник сертификатов»;
- 2) «Сертификаты получателей»¹ – выбор из выпадающего списка. Выпадающий список формируется только при заполненном значении в поле «Имя профиля».

Кнопка «Проверить» **ПРОВЕРИТЬ** – для проверки наличия сертификатов получателей.

После заполнения всех полей станет активной кнопка **ДОБАВИТЬ**, по нажатию которой будет добавлена новая запись в соответствии с рисунком 80.

¹ Информация о сертификатах получателей содержится в файле локального справочника

Настройки приложения Настройки каналов связи Настройки Расширений

- ▼ Личный кабинет
- ▼ Сертификаты КриптоПро
- ▼ Система электронной почты (СЭП)
- ▼ Каталог
- ▲ Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура
 - +
 - Для РОКО

Используется в: Отчетность КО
Имя профиля: vershinin_keys
Сертификаты получателей: CN=1, O=l.45.1
- ▼ Настройки транспортного конверта (ТК)

Рисунок 80 – ЭФ «Профили». Добавлена запись настроек

Для редактирования ранее введенного ключа необходимо выделить требуемую запись, проставив флаг в соответствующем чекбоксе и нажать ЛКМ на пиктограмму «Редактировать ключ». Откроется ЭФ «Редактирование ключа» в соответствии с рисунком 81.

Редактирование ключа ×

Имя ключа	<input type="text" value="wf"/>
Расширение	<input type="text" value="Отчёtnость КО"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать файлы справочников сертификатов	
Файл локального справочника	<input type="text" value="local.gdbm"/> ЗАГРУЗИТЬ
Файл персонального справочника	<input type="text" value="local.pse"/> ЗАГРУЗИТЬ
Сертификаты получателей	<input type="text" value="CN=1,O=l.45.1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать профиль СКАД Сигнатура из ПК "Справочник"	
Имя профиля	<input type="text" value="Профиль 2"/>
Сертификаты получателей	<input type="text" value="CN=1..."/> ПРОВЕРИТЬ
ИЗМЕНИТЬ ОТМЕНА	

Рисунок 81 – ЭФ «Редактирование ключа»

В поле «Файл локального справочника» при необходимости файл можно удалить с помощью кнопки «Удалить файл» в соответствии с рисунком 82.

Редактирование ключа



Имя ключа Ключ 1

Расширение Отчёtnость КО^X

Использовать пути к файлам сертификатов

Файл локального справочника	local.gdbm (1)	ЗАГРУЗИТЬ
Файл персонального справочника	local.pse	ЗАГРУЗИТЬ
Сертификаты получателей	local.gdbm	ЗАГРУЗИТЬ
	local.gdbm (1)	ЗАГРУЗИТЬ

Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»

Имя профиля

Сертификаты получателей ПРОВЕРИТЬ

ИЗМЕННИТЬ **ОТМЕНА**

Рисунок 82 – ЭФ «Редактирование ключа». Удаление файла локального справочника

После внесения изменений станет активной кнопка **ИЗМЕННИТЬ**.

Имя ключа для редактирования недоступно.

Для удаления введенной записи необходимо выделить требуемую запись в соответствии с рисунком 82, проставив флаг в соответствующем чекбоксе, нажать ЛКМ пиктограмму «Удалить ключ» и в открывшейся ЭФ в соответствии с рисунком 83 подтвердить или отменить удаление ключа.




Рисунок 83 – ЭФ «Профили». Настройка параметров Расширений. Подтверждение удаление ключа

Для удаления всех записей необходимо выделить все записи в списке в соответствии с рисунком 82, проставив флаг в чек-боксе «Выделить все», нажать ЛКМ пиктограмму «Удалить выбранные ключи» и в открывшейся в соответствии с рисунком 84 ЭФ подтвердить или отменить удаление ключей.




Рисунок 84 – ЭФ «Профили». Настройка параметров Расширений. Подтверждение удаления ключей Расширения «Адаптер к СКЗИ»

По завершению ввода или редактирования настроек Расширений информацию необходимо сохранить с помощью кнопки **СОХРАНИТЬ**.

4.2.3.8 Управление настройками транспортного конверта (ТК)¹

Доступ к настройкам ТК осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на

пиктограмму меню «Управление», далее на вкладке «Настройки каналов связи» необходимо выбрать раздел «Настройки транспортного конверта (ТК)». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки транспортного конверта (ТК)» в соответствии с рисунком 85.

Настройки приложения	Настройки каналов связи	Настройки Расширений
Личный кабинет	Сертификаты КриптоПро	СЭП
Система электронной почты (СЭП)	Каталог	Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура
Настройки транспортного конверта (ТК)		
Рег. номер отправителя <input type="text"/> Получатель <input type="text"/> Размер тома <input type="text"/>		

Рисунок 85 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки транспортного конверта (ТК)»

¹ Функция доступна только «Суперпользователю» и «Оператору». «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеет.

Необходимо заполнить следующие параметры:

- a) «Рег. номер отправителя» - если данное поле не заполнено, применить значение соответствующего поля из системных настроек. Если в системных настройках поле тоже не заполнено, то применить регистрационный номер, указанный в файле отчета;
- b) «Получатель» - выбрать получателя. Если данное поле не заполнено, применить значение соответствующего поля из системных настроек. В системных настройках значения данного поля нельзя убрать, устанавливается значение ТУ.45 или ЦИТ.39. При первом запуске ПП «Дельта» в системных настройках по умолчанию установлено значение ТУ.45. Значение атрибута «Получатель» ТК не зависит от заполненности поля «Рег. номер отправителя»;
- c) «Размер тома» – выбор доступного размера упаковочного формата ТК. Доступны значения от 15 до 100 Мб с шагом 15. Значение используется в качестве параметра по умолчанию при формировании ТК в случае отправки через СВК непосредственно из интерфейса Расширения «Отчётность КО» (без использования функции «Подготовка ЭД»).

4.2.3.9 Управление настройками Расширений

Доступ к настройкам Расширений осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление», далее – вкладка «Настройка Расширений». Откроется ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройка расширений» в соответствии с рисунком 86.

Вкладка «Настройки Расширений» в соответствии с рисунком 86 содержит перечень логотипов Расширений (с датой и номером версии), доступных (установленных и активированных) для настройки.




Рисунок 86 – ЭФ «Профиль настроек пользователя. Настройки Расширений». Общий перечень логотипов Расширений, доступных для настроек

При нажатии на логотип происходит переход к настройкам выбранного Расширения. Состав параметров настроек зависит от Расширения.

Настройка параметров Расширения «Отчётность КО» проводится в соответствии с разделом 3 документа [3].

4.2.3.9.1 Настройка справочников сертификатов СКАД «Сигнатура»

Для корректной работы расширения «Адаптер к СКЗИ» необходимо выполнить настройку сертификатов СКАД «Сигнатура».

Доступ к настройкам сертификатов СКАД «Сигнатура» осуществляется при

однократном нажатии ЛКМ на пиктограмму меню «Управление», вкладка «Профили» – «Настройка каналов связи» – «Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура». В соответствии с рисунком 87 раздел «Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура» содержит следующие элементы управления:

- a) флаг «Выбрать все записи»
- б) пиктограмма «Добавить новый ключ»
- в) пиктограмма «Удалить выбранные ключи»




Рисунок 87 – Пользовательские справочники сертификатов СКАД Сигнатура

При нажатии ЛКМ по пиктограмме на экране отображается ЭФ «Добавление нового ключа» в соответствии с рисунком 88. По умолчанию в ЭФ выбран вариант «Использовать пути к файлам сертификатов».

Добавление нового ключа

Рисунок 88 – ЭФ «Добавление нового ключа»

В ЭФ «Добавление нового ключа» необходимо заполнить следующие поля:

- «Имя ключа» – наименование ключа вводится вручную;

6) «Расширение» – заполняется при помощи выбора из выпадающего списка с наименованиями Расширений, установленных в ПП «Дельта» и для которых ещё не заданы ключи;

в) подраздел «Использовать пути к файлам сертификатов»:

1) «Файл локального справочника» – с помощью кнопки 

необходимо выбрать файл. При необходимости запись можно удалить  «Удалить файл» в соответствии с рисунком 89;

2) «Файл персонального справочника» – с помощью кнопки 

необходимо выбрать файл. При необходимости запись можно удалить  «Удалить файл» в соответствии с рисунком 89;

3) «Сертификаты получателей» – выбор одного либо нескольких сертификатов получателей из выпадающего списка. Выпадающий список формируется только при заполненном значении в поле «Файл локального справочника» и «Файл персонального справочника». Значение используется в качестве параметра по умолчанию при формировании ТК в случае отправки через СВК непосредственно из интерфейса Расширения «Отчётность КО» (без использования функции «Подготовка ЭД»);

Добавление нового ключа



Имя ключа

Расширение

Использовать пути к файлам сертификатов

Файл локального справочника

Файл персонального справочника

Сертификаты получателей

Использовать профиль Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»

Имя профиля

Сертификаты получателей

Рисунок 89 – Удаление информации в режиме «Добавление нового ключа»

г) подраздел «Использовать профиль СКАД Сигнатура из ПК «Справочник сертификатов»:

- 1) «Имя профиля» – имя профиля, предварительно созданного в ПК «Справочник сертификатов»;
- 2) «Сертификаты получателей»¹ – выбор из выпадающего списка. Выпадающий список формируется только при заполненном значении в поле «Имя профиля».

Кнопка «Проверить» для проверки наличия сертификатов получателей.

После заполнения всех полей станет активной кнопка , по нажатию которой в список пользовательских справочников СКАД Сигнатура будет добавлена новая запись.

¹ Информация о сертификатах получателей содержится в файле локального справочника

Для редактирования ранее введенного ключа необходимо выделить требуемую запись, проставив флаг в соответствующем чекбоксе и нажать ЛКМ на пиктограмму «Редактировать ключ». В соответствии с рисунком 90 откроется ЭФ «Редактирование ключа».

Редактирование ключа X

Имя ключа wf

Расширение Отчётность КО

Использовать файлы справочников сертификатов

Файл локального справочника local.gdbm ЗАГРУЗИТЬ

Файл персонального справочника local.pse ЗАГРУЗИТЬ

Сертификаты получателей CN=1,O=1.45.1

Использовать профиль СКАД Сигнатура из ПК "Справочник"

Имя профиля Профиль 2

Сертификаты получателей CN=1 ... ПРОВЕРИТЬ

ИЗМЕНİТЬ ОТМЕНА

Рисунок 90 – ЭФ «Редактирование ключа»

В поле «Файл локального справочника» при необходимости файл можно удалить с помощью кнопки «Удалить файл» в соответствии с рисунком 91.

Редактирование ключа




Рисунок 91 – ЭФ «Редактирование ключа». Удаление файла локального справочника

После внесения изменений станет активной кнопка **ИЗМЕНить**.

Имя ключа не редактируется.

Для удаления введенной записи необходимо выделить требуемую запись в списке пользовательских справочников сертификатов СКАД Сигнатура, проставив флаг в соответствующем чек – боксе, нажать ЛКМ пиктограмму «Удалить ключ» и в открывшейся в соответствии с рисунком 92 ЭФ подтвердить или отменить удаление ключа.




Рисунок 92 – ЭФ подтверждения удаление ключа

Для удаления всех записей необходимо выделить все записи в списке пользовательских справочников сертификатов СКАД Сигнатура, проставив флаг в чек-боксе «Выделить все», нажать ЛКМ пиктограмму «Удалить выбранные ключи» и в открывшейся в соответствии с рисунком 93 ЭФ подтвердить или отменить удаление ключей.

Вы действительно хотите удалить
ключ(и)?

OK

ОТМЕНА

Рисунок 93 – ЭФ подтверждения удаления ключей

По завершению ввода или редактирования ключей информацию необходимо сохранить с помощью кнопки **СОХРАНИТЬ**.

4.2.4 Получение справочной информации

Доступ к справочной информации осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление». Будет открыто меню в соответствии с рисунком 94 для выбора раздела, справочную информацию о котором необходимо отобразить.

Справка ×

- █ О программном продукте «Дельта»
- █ Управление расширениями
- █ Управление обновлениями
- █ Настройки профиля
- █ Настройки приложения
- █ Настройки каналов связи
- █ Настройки расширений
- █ Управление метаданными
- █ Хранение реестра отчетной информации
- █ Подготовка ЭД – Исходящие (упаковка и отправка)
- █ Подготовка ЭД – Входящие (обратные квитанции)
- █ Квитирование
- █ Журналы
- █ Просмотр и выгрузка ролей
- █ Монитор активных пользователей

- █ Описание версий
- █ Документация

Рисунок 94 – ЭФ меню «Справка». Оглавление разделов справочной информации

Для скачивания документации необходимо в соответствии с рисунком 94 ЛКМ выбрать раздел «Документация», затем ЛКМ нажать на ссылку документа из списка в соответствии с рисунком 95.

Справка



Документация

Версия 3.3.7

[Руководство администратора](#)

[Руководство администратора
информационной безопасности](#)

[Руководство пользователя](#)

Рисунок 95 – ссылки на документы для скачивания

Далее следует выбрать интересующий раздел, нажав ЛКМ на соответствующую строку в оглавлении. Будет отображена краткая справочная информация по разделу в соответствии с рисунком 96.

Справка**О Программном продукте
«Дельта»**

ПП «Дельта» предназначен для инструментальной поддержки деятельности участников финансового рынка в процессе подготовки и направления в Банк России отчётной информации.

ПП «Дельта» обеспечивает пользователю функциональные возможности, реализованные в рамках подключаемых и динамически загружаемых компонентов – Расширений.

ПП Дельта позволяет унифицировать технологии для обеспечения:

- подготовки и предварительного контроля регламентированной и нерегламентированной отчётности;
- отправки в Банк России подготовленной отчётности и получения ответных квитанций;
- взаимодействия с Личным кабинетом участника информационного обмена и системой электронной почты Банка России.

В рамках ПП «Дельта» разработана совокупность подходов и универсальный инструментарий, позволяющие предоставлять пользователям расширяемый набор функциональных возможностей по автоматизации процессов взаимодействия поднадзорных организаций с Банком России.

ПП «Дельта» реализован в виде веб-приложения, доступ к которому осуществляется через браузер ОС пользователя.



ПП «Дельта»: версия 3.8.1 от 26.05.2023
Техническая поддержка: espp@cbr.ru

Рисунок 96 – ЭФ меню «Справка». Открыт раздел для просмотра информации

Для перемещения курсора по странице справочной информации следует воспользоваться полосой прокрутки в правой части страницы. Для возврата к оглавлению

необходимо использовать кнопку в верхней части ЭФ «Справка». Чтобы закрыть ЭФ «Справка», следует воспользоваться кнопкой .

Внизу данной ЭФ указан адрес технической поддержки espp@cbr.ru, а также номер и дата версии ПП «Дельта».

4.2.5 Реестр отчётной информации

Доступ к функции «Хранение» осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на



пиктограмму меню «Управление». ЭФ «Хранение» представляет собой реестр отчётной информации, создаваемой в результате работы всех установленных Расширений в соответствии с рисунком 97.

ЭФ «Хранение» обеспечивает следующие возможности:

- просмотр перечня всей сохраненной в БД отчетной информации, созданной в любом из установленных Расширений;
- использование функции быстрого поиска в реестре отчетов по введенному пользователем наименованию;
- использование функции расширенного поиска с возможностью задать отдельные параметры или группы параметров отчетов;
- настройка параметров отображения реестра;
- удаление отчета.

Реестр отчетной информации

Реестр отчетной информации										
		Поиск		РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК						
	ID	ОКУД (Код формы)	Наименование	Отчетна...	↑	Дата создани...	Дата изменен...	Расширение	Статус отчетной...	Код органи...
<input type="checkbox"/>	226	0403202 (F3202)	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторам...	16.03.2023	15.03.2023 11:20:48	15.03.2023 11:20:48	Отчёtnость КО (2.7.15)	сформирован	2896	
<input type="checkbox"/>	225	0403202 (F3202)	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторам...	15.03.2023	15.03.2023 11:07:18	15.03.2023 11:20:13	Отчёtnость КО (2.7.15)	сформирован	2896	
<input type="checkbox"/>	133	0403205 (F3205)	Раздел I Подраздел 1. Инциденты, возникшие (выявленные) в отчетном ...	01.11.2022	17.10.2022 13:00:34	17.10.2022 13:00:42	Отчёtnость КО (1.25.6)	контроль прове...	2896	
<input type="checkbox"/>	161	0409114 (F0409114)	Форма 0409114	20.10.2022	20.10.2022 15:05:54	20.10.2022 15:05:54	Отчёtnость КО (1.26.4)	создан	2896	
<input type="checkbox"/>	129	0409024 (F024)	СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСК...	17.10.2022	17.10.2022 12:45:07	17.10.2022 12:45:14	Отчёtnость КО (1.25.6)	контроль прове...	2896	
<input type="checkbox"/>	130	0409070 (F070_N)	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-техно...	17.10.2022	17.10.2022 12:51:29	17.10.2022 12:55:26	Отчёtnость КО (1.25.6)	контроль прове...	2896	
<input type="checkbox"/>	131	0409051 (AFL_1)	СПИСОК АФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ	17.10.2022	17.10.2022 12:52:41	17.10.2022 12:52:46	Отчёtnость КО (1.25.6)	контроль прове...	2896	
<input type="checkbox"/>	132	0409071 (F0409071)	СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ...	17.10.2022	17.10.2022 12:56:31	17.10.2022 12:59:07	Отчёtnость КО (1.25.6)	отредактирован	2896	
<input type="checkbox"/>	97	0409102 (F102)	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	11.10.2022	11.10.2022 14:17:43	11.10.2022 14:17:43	Отчёtnость КО (1.25.6)	создан	2896	

Рисунок 97 – ЭФ «Реестр отчётной информации»

4.2.5.1 Просмотр перечня всей сохраненной в БД отчетной информации, созданной в любом из установленных Расширений

Отчетная информация отображается в виде списка со следующими атрибутами:

- «ID» – уникальный идентификатор отчета;
- «ОКУД (Код формы)» – код отчетной формы по ОКУД;
- «Наименование» – наименование отчета;
- «Отчетная дата» – дата отчета в Расширении;
- «Дата создания отчета» – дата создания отчета в Расширении;

- е) «Дата изменения отчета» – дата изменения отчета в Расширении;
- ж) «Расширение» – название и версия Расширения;
- и) «Статус отчетной информации» – статус отчета, созданного в Расширении;
- к) «Код организации».

В зависимости от стадии обработки отчеты принимают следующие статусы:

- а) «создан»;
- б) «отредактирован»;
- в) «контроль проведен»;
- г) «сформирован»;
- д) «удален»;
- е) «упакован»;
- ж) «отправлен»;
- и) «ТАЛК загружен»;
- к) «ТАЛК не загружен»;
- л) «ТАЛК принят в обработку»;
- м) «ТАЛК не принят в обработку»;
- н) «ТАЛК зарегистрирован»;
- п) «ТАЛК не зарегистрирован»;
- р) «ТК с ОЭС принят»;
- с) «ТК с ОЭС не принят»;
- т) «ОЭС принят в обработку»;
- у) «ОЭС не принят в обработку»;
- ф) «ОЭС принят»;
- х) «ОЭС не принят»;
- ц) «ОЭС принят с предупреждениями».

Статусы соответствуют статусам во входящих квитанциях и окрашены в соответствующий цвет. Набор цветов состоит из красного, желтого, зеленого и пурпурного цветов.


4.2.5.2 Функция поиска

Для быстрого поиска по наименованию необходимо в строке поиска, расположенной в верхней части ЭФ,  начать ввод наименования отчёта.

При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском, используя кнопку **РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК** и задав необходимые фильтры: «Дата создания отчета», «Дата изменения отчета», «Отчетная дата», «Статус отчётной информации», «Расширение» в соответствии с рисунком 98.

С помощью пиктограммы  возможно задать требуемые дату или период. В фильтрах «Статус отчётной информации» и «Расширение» по умолчанию выбрано значение «Все». Возможно выбрать требуемые параметры фильтра путем проставления флага в чекбоксе.

Для очистки полей расширенного поиска используется кнопка .



The screenshot shows the 'Регистр отчётной информации' search interface. At the top right is a search bar with a magnifying glass icon. Below it is a blue button labeled 'РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК'. The main area contains several filter sections. Each section has a label, two input fields ('с' and 'по'), a calendar icon, and a 'Status' dropdown set to 'Все'. To the right of each section is a 'ОЧИСТИТЬ' (Clear) button. The sections are: 'Дата создания отчёта', 'Дата изменения отчёта', and 'Отчётная дата'.

Рисунок 98 – ЭФ «Регистр отчётной информации». Фильтры расширенного поиска

4.2.5.3 Управление отображением данных в таблице

Настройка параметров отображения реестра

Так же реализована возможность менять ширину и порядок отображения столбцов на ЭФ, изменяя и перемещая в области наименования столбцов. При активированных переключателях «Сохранять пользовательские фильтры» и «Сохранять пользовательские размеры элементов таблиц» в блоке «Управление. Профили. Настройки приложения. Общие» настроенный вид отображения ЭФ будет сохранен для дальнейшей работы.

Если наименование отчета слишком велико и не помещается в отведенном для него столбце, для отображения полного наименования необходимо навести манипулятор «мышь» на требуемую запись в соответствии с рисунком 99.

Реестр отчетной информации

	ID	ОКУД (Код формы)	Наименование	Отчетна...	Дата создани...	Дата изменен...	Расширение	Статус отчетной...	Код органи...
	160	0409025 (F025)	Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки в соответствии с отчетной...	17.10.2022	13:00:34	13:00:42	(1.25.6)	отредактирован	2896
	161	0409114 (F0409114)	Форма 0409114	20.10.2022	15:05:54	20.10.2022	15:05:54	создан	2896
	129	0409024 (F024)	СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ...	17.10.2022	19:48:07	17.10.2022	12:45:14	Отчётность КО (1.25.6)	2896
	130	0409070 (F070_N)	Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности...	17.10.2022	12:51:22	17.10.2022	12:55:26	Отчётность КО (1.25.6)	2896
	131	0409051 (AF_1)	СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ	17.10.2022	12:52:41	17.10.2022	12:52:46	Отчётность КО (1.25.6)	2896
	132	0409071 (F0409071)	СВЕДЕНИЯ О ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ...	17.10.2022	12:56:31	17.10.2022	12:59:07	Отчётность КО (1.25.6)	2896

Рисунок 99 – ЭФ «Реестр отчётной информации» (отображение полного наименования отчёта)

Сортировка и закрепление/открепление столбцов таблицы

При нажатии ЛКМ на заголовок колонки таблицы становится активной пиктограмма

«Сортировка» . При однократном нажатии значения по выбранному столбцу сортировка проводится в порядке возрастания. При повторном нажатии – по убыванию. Снятие сортировки столбца возможно через контекстное меню, пункт «Сбросить сортировку», доступного при нажатии правой кнопкой мыши по заголовку столбца в соответствии с рисунком 100. Через контекстное меню также доступно закрепление расположения столбца в левой или правой части таблицы. Для этого необходимо выбрать пункт «Закрепить» – «Налево» («Направо»). После закрепления столбца перенос его в другую часть таблицы будет невозможен. Для снятия закрепления необходимо выбрать пункт «Открепить».

ID	ОКУД (К... ↑	Наименование	Отчетная дата
5	0000000 (↑ Сортировать по возрастанию ↓ Сортировать по убыванию	н... 05.07.2022
2	0403202 (Сбросить сортировку	о... 05.07.2022
13	0403202 (Закрепить Открепить	о... 07.07.2022
33	0403202 (F...	Сведения о выполнении операто...	11.07.2022

Рисунок 100 – Контекстное меню сортировки по столбцам

Настройка вида таблицы

При нажатии на кнопку в соответствии с рисунком 101 выводится ЭФ «Настройка вида таблицы», в которой можно управлять отображением соответствующих колонок.

Настройка вида таблицы ×




Рисунок 101 – ЭФ «Настройка вида таблицы» с всплывающим окном «Количество выводимых страниц»

В форме «Настройка вида таблицы» можно:


- выставить количество выводимых страниц в поле ;
- отключить ненужные графы таблицы «Реестр отчётной информации». Для отключения необходимо в левой части строки щелчком мыши поменять значок на .

Для применения настроек необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «OK». Чтобы вернуться к текущему виду таблицы – кнопку «Отмена».

4.2.5.4 Удаление отчета из реестра

Для удаления отчета из реестра следует в соответствии с рисунком 102 выбрать необходимые отчеты и нажать на кнопку «Удалить выбранные упаковки».

Реестр отчетной информации



ID	ОКУД (Код формы)	Наименование	Отчетн... ↑	Дата создани...	Дата изменен...	Расширение	Статус отчетной...	Код органи...
226	0403202 (F3202)	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторам...	16.03.2023	15.03.2023 11:20:29	15.03.2023 11:20:48	Отчётность КО (2.7.15)	сформирован	2896
225	0403202 (F3202)	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторам...	15.03.2023	15.03.2023 11:07:18	15.03.2023 11:20:13	Отчётность КО (2.7.15)	сформирован	2896
133	0403205 (F3205)	Раздел Подраздел 1. Инциденты, возникшие (выявленные) в отчетном ...	01.11.2022	17.10.2022 13:00:34	17.10.2022 13:00:42	Отчётность КО (1.25.6)	контроль прове...	2896
161	0409114 (F0409114)	Форма 0409114	20.10.2022	20.10.2022 15:05:54	20.10.2022 15:05:54	Отчётность КО (1.26.4)	создан	2896
129	0409024 (F024)	СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСК...	17.10.2022	17.10.2022 12:45:07	17.10.2022 12:45:14	Отчётность КО (1.25.6)	контроль прове...	2896
130	0409070 (F070_N)	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-техно...	17.10.2022	17.10.2022 12:51:29	17.10.2022 12:55:26	Отчётность КО (1.25.6)	контроль прове...	2896
131	0409051 (AFL_1)	СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ	17.10.2022	17.10.2022 12:52:41	17.10.2022 12:52:46	Отчётность КО (1.25.6)	контроль прове...	2896
132	0409071 (F0409071)	СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯ...	17.10.2022	17.10.2022 12:56:31	17.10.2022 12:59:07	Отчётность КО (1.25.6)	отредактирован	2896
97	0409102 (F102)	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	11.10.2022	11.10.2022 14:17:43	11.10.2022 14:17:43	Отчётность КО (1.25.6)	создан	2896

Рисунок 102 – Удаление отчета из реестра

Удалить возможно только те отчеты со статусами: «Отредактирован», «Удален», «Сформирован», «Упакован», «Контроль проведен», «Создан». После отправки (статус «Отправлен») отчет удалить нельзя, о чем предупреждает сообщение в соответствии с рисунком 103.

Внимание!



Удаление отчета 1, 2 невозможно.
Сначала удалите упаковку.

OK

Рисунок 103 – Информационное сообщение

В случае со статусом «Упакован» пользователь должен сначала удалить упаковку на вкладке «Подготовка ЭД» (п. 4.2.6).

4.2.6 Подготовка ЭД

Доступ к функции «Подготовка ЭД» осуществляется при однократном нажатии



ЛКМ на пиктограмму меню «Управление».

ЭФ «Подготовка ЭД» предназначена для:

- а) формирования упаковок ОЭС и сопутствующих ему файлов прикреплений в предопределенных Банком России форматах передачи ЭД в Банк России;
- б) подписания и зашифрования ЭД;
- в) доупаковки ТА ЛК;
- г) отправки ЭД;
- д) приема и обработки входящих упаковок, содержащих ответные квитанции от Банка России.

ОЭС и сопутствующие ему файлы прикреплений могут быть упакованы в один из целевых упаковочных форматов:

- a) ТК (транспортный конверт) – вид упаковки, предназначенный для обмена ЭД через СВК;
- b) ТА ЛК (транспортный архив) – вид упаковки, предназначенный для обмена ЭД через ЛК УИО ВП ЕПВВ.

Одна упаковка в формате ТК или ТА ЛК может содержать:

- a) один или несколько ОЭС без прикрепленных файлов (мультиформ);
- b) только один ОЭС с сопутствующими ему файлами прикреплений.

При формировании упаковки в формате ТА ЛК не допускается включать в упаковку несколько ОЭС, направляемых в ЛК УИО ВП ЕПВВ по разным маршрутам (п. 4.2.6.9).

Для формирования упаковки в формате ТК должно быть установлено Расширение «Адаптер к СКЗИ» в соответствии с п. 4.2.2, заполнены параметры настроек справочников СКАД «Сигнатура» в соответствии с п. п. 4.2.3.2/ 4.2.3.7 и подключен съемный носитель с персональным ключом шифрования пользователя.

На ЭФ «Подготовка ЭД» расположены две вкладки:

- Исходящие**
 a) ;
Входящие
 б) .

Вкладка предназначена для работы с исходящими упаковками ЭД и в соответствии с рисунком 104 представляет собой табличные представления в левой и правой части ЭФ.

GUID	Наименование	Статус	Дата
657097be-aa4a-4c1d-aed4-d6df1f1ec2918	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
5be5b51e-c976-4ef8-bd07-e5bd0488b08a	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
828d9734-2f57-4faa-bd47-9c07275012	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
941f5748-c4c7-4cc3-bd3b-63af9bdeaa32d	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
91529582-2932-4c45-9360-fef8b8935fb	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
c30af759-c1ca-414b-981f-360c44860494	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		
40f688ab-8373-4855-b6da-c92151541142	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		
e0f75759-69f2-47f7-aabb-b6d01ab40760	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		
5d8595d6-7c16-40e4-a24b-0c84a4cb5048	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
e98ba1bd-69c0-4aaf-8cf8-5bfa214bcbb23	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
cc1ed0fe-8734-4335-96c7-c65340a7dee1	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		
c08c6b64-4e1c-435b-a7cc-c82dd6e6e137	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
682f6fb5-8864-440c-92ff-52af3156ade	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		
7u50d9a4-85af-4f68-9ae9-2e799415edf	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
478b14cf-1000-4134-aef3-bd2449501560	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
71386016-6c91-4674-8008-62a665b91ecc	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуетсяши...		

№	Наименование	Доверенность
Список пуст		

Рисунок 104 – ЭФ «Подготовка ЭД». Вкладка «Исходящие»

Описание правой части ЭФ «Подготовка ЭД». Вкладка «Исходящие»:

Для создания ЭД необходимо нажать кнопку  «Создать пакет» в левой части ЭФ. В правой части ЭФ появятся необходимые поля для заполнения атрибутов формирования упаковки:

- a) Тип упаковки  – с возможностью выбора ТК/ТА ЛК;
- б) Сертификат абонента шифрования  – данное поле только для типа упаковки «ТК». Выставляется автоматически с возможностью изменения значения из выпадающего списка .
- в) Сертификат получателя  – только при выбранном типе упаковки «ТК»;
- г) Вариант  – с возможностью выбора упаковки ОЭС в один файл или отдельные файлы;
- д) Источник  – с возможностью выбора файлов из БД или с локального диска;
- е) Размер тома, МБ  – с возможностью выбора объёма тома от 15 до 100 Мб, только при выбранном типе упаковки «ТК»;
- ж) флаг «Выбрать все записи»/«Снять выделение со всех записей» 
- и) кнопка «Сбросить фильтры и сортировки»  – становится активной только при выставленной пользователем фильтрации и/или сортировке, при параметре «Источник - из БД»;
- к) дополнительные кнопки управления табличным представлением справа в случае выбора в поле «Источник» значения «с локального диска»:
 - 1) «Загрузить файл»  – загрузка файла с локального диска;
 - 2) «Удалить выбранные файлы»  – удаление выбранных файлов;
- л) кнопка «Упаковать»  – формирование ЭД.

Описание панели управления левой части ЭФ «Подготовка ЭД». Вкладка «Исходящие»:

- а) флаг «Выбрать все записи»/«Снять выделение со всех записей» 

- б) кнопка «Сбросить фильтры и сортировки»  - становится активной только при выставленной пользователем фильтрации и/или сортировке;
- в) «Создать пакет»  – используется для создания пакета, описание создания пакетов приведено в п. п. 4.2.6.3-4.2.6.6;
- г) «Удалить выбранные»  – необходимо выбрать одну, несколько или все записи и удалить их. Кнопка становится активной при выборе записи;
- д) «Выгрузить ТА ЛК для подписания в другом экземпляре Дельты»  – используется для выгрузки недоупакованного отчета и передачи его другому исполнителю для дальнейшего подписания/зашифрования. Кнопка становится активной при выборе записи. Выгруженный ТА ЛК будет содержать всю информацию об упаковке: количество подписантов, их подпись, все сопутствующие файлы. Данный файл можно загружать и упаковывать только в Оболочке ПП «Дельта»;
- е) «Загрузить упаковку»  – используется для загрузки недоупакованного ЭД для подписания/зашифрования или сформированной упаковки ЭД для отправки штатной функцией ПП «Дельта»;
- ж) «Доупаковать загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования»  – используется для завершения процедуры упаковки пакета – прикрепления ЭЦП требуемых подписантов отчета или зашифрования. Кнопка становится активной при выборе записи со статусом «Требуется подпись» или «Требуется шифрование»;
- и) «Выгрузить ТА ЛК для подписания иными средствами»  - используется для выгрузки ТА ЛК, содержащего файл-опись и отчёт(-ы) для подписания/зашифрования архива иными средствами (без подписантов). Под иными средствами подразумевается подпись архива не только криптографическими утилитами СКАД «Сигнатура» или КриптоПро. Кнопка активна при статусе упаковки «Требуется подпись». Выгруженный ТА ЛК можно отправлять отдельно (не из Оболочки ПП «Дельта»);
- к) «Выгрузить сформированные упаковки»  – автоматическая выгрузка, используется для выгрузки ЭД в формате ТК и ТА ЛК (в том числе, для отправки вне штатной функции отправки ПП «Дельта»). Кнопка становится активной при выборе записи;

л) «Отправить»  – используется для отправки штатными функциями ПП «Дельта» через ЛК УИО ВП ЕПВВ/СВК/Каталог обмена, описание отправки упакованного пакета приведено в п.4.2.6.9. Кнопка становится активной при выборе записи со статусом «Сформирован»;

Описание кнопок строки записи упаковки ЭД:

- а) «Список подписантов»  – выбранная упаковка ЭД подписана ЭЦП требуемых подписантов отчёта. Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет;
- б) «Список подписантов. Требуется ЭЦП»  - выбранная упаковка ЭД не подписана ЭЦП требуемыми подписантами отчёта (или вообще не содержит ни одной ЭЦП). Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет;
- в) «Выгрузить файл»  – используется для выгрузки одного XML-файла, упакованного в ТА ЛК Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет;
- г) «Выгрузить сформированные упаковки»  - используется для выгрузки только упаковок со статусами «Сформирован», «Отправлен». Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет;
- д) «Просмотр содержимого»  – используется для просмотра содержимого пакета. Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет. При нажатии отобразится табличное представление «Содержимое пакета». Пример содержимого упаковки, содержащей ОЭС и вложение в формате «.pdf», представлено на рисунке 105. Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет.




Рисунок 105 - ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Просмотр содержимого пакета




Рисунок 106 – Контекстное меню

Статусы пакетов могут принимать значения:

- «Сформирован» – пакет полностью упакован: подписан и зашифрован;
- «Требуется подпись» – пакет упакован не полностью: отсутствуют одна или все ЭЦП, требуемые для данной упаковки ЭД. Для перехода к следующему статусу необходимо наличие всех ЭЦП для данной упаковки ЭД;
- «Требуется шифрование» – упаковка ЭД не зашифрована на публичный сертификат Банка России. Необходимо убедиться в наличии Публичного сертификата в настройках сертификатов – п. 4.2.3.4;
- «Отправлен» – полностью упакован и отправлен через ЛК УИО ВП ЕПВВ/СВК/каталог;
- «Принят»/«Не принят» - получены обратные квитанции.

4.2.6.1 Настройки для упаковки ТК

Перед формированием упаковки в формате ТК должны быть выполнены следующие мероприятия:

- а) выполнена настройка СКЗИ СКАД «Сигнатура» в соответствии с п. 3.3.1;
- б) установлен ППИ СКАД «Сигнатура-6» для платформы Java (размещен на ресурсе Банка России <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeisy-skzi>) в соответствии с п. 3.3.1;
- в) установлено Расширение «Адаптер к СКЗИ» в соответствии с п. 4.2.2;
- г) настроены пользовательские справочники СКАД «Сигнатура» (п. 4.2.3.7), либо настроены общие справочников сертификатов СКАД «Сигнатура» в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- д) подключен съемный носитель с персональным ключом шифрования пользователя.

4.2.6.2 Настройки для упаковки ТА ЛК

Зашифрование ТА ЛК осуществляется на сервере с помощью утилиты CryptCP.

Подписание ТА ЛК может осуществляться с помощью утилиты CryptCP на сервере либо с помощью браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in на клиенте.

Таким образом перед формированием упаковки в формате ТА ЛК должны быть выполнены следующие мероприятия:

- а) установлены и настроены: СКЗИ «КриптоПро» CSP версии 4.0, утилита CryptCP (п. 3.3.2) на сервере;
- б) указан путь на сервере до утилиты CryptCP в настройках каналов связи (п. 4.2.3.3) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- в) указан публичный сертификат Банка России в настройке каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

В зависимости от того, как будет выполняться подписание:


- а) при подписании на сервере необходимо в системных настройках либо в настройках каналов связи добавить сертификаты подписантов (п. п. 4.2.3.2, 4.2.3.4);
- б) при подписании на клиенте с использованием браузерного плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in должны быть выполнены следующие настройки на клиенте:
 - 1) установлено и настроено СКЗИ «КриптоПро» CSP версии 4.0;
 - 2) установлен и настроен браузерный плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (п. 3.3.2).

4.2.6.3 Создание упаковки ТК из БД

Для упаковки ТК из БД в соответствии с рисунком 107 необходимо:

- на панели управления ЭФ «Подготовка ЭД. Исходящие» нажать на пиктограмму «Создать пакет»  (в левой части ЭФ);
- выбрать «Тип упаковки» – «ТК»;
- выбрать «Источник» – «из БД». В нижней части ЭФ будет расположена таблица с ОЭС, которые можно упаковать в ТК (отчеты в статусе «Сформирован» в реестре «Хранение» п. 4.2.5);
- выбрать «Вариант» – в один файл или в отдельные;
- выбрать «Сертификат абонента шифрования»;
- выбрать действующий «Сертификат получателя»;
- выбрать «Размер тома, МБ»;
- после выбора одного или нескольких файлов можно сформировать ТК.

Формирование ТК осуществляется при помощи кнопки **УПАКОВАТЬ**. При отказе от формирования ТК и нажатии кнопки **ОТМЕНА** правая часть формы будет закрыта.



ID	OKUD (Code form)	Code...	Name	Report Status	Report Date	Variant
225	0403202 (F3202)	2896	Sведения о выполнени...	15.03.2023	сформирован	
226	0403202 (F3202)	2896	Sведения о выполнени...	16.03.2023	сформирован	
2	0403202 (F3202)	2896	Sведения о выполнени...	05.07.2022	упакован	
13	0403202 (F3202)	2896	Sведения о выполнени...	07.07.2022	упакован	
33	0403202 (F3202)	2896	Sведения о выполнени...	11.07.2022	упакован	

Рисунок 107 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТК из БД

ТК примет статус «упакован» в правой части ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» со статусом «упакован», добавится в реестр упаковок в левой части ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» со статусом «Сформирован» и доступен для отправки ЭД через СВК/каталог (п. 4.2.6.9.1).

4.2.6.4 Создание упаковки ТК с локального диска

Для упаковки ТК с локального диска в соответствии с рисунком 108 необходимо:

- а) на панели управления ЭФ «Подготовка ЭД. Исходящие» нажать на пиктограмму «Создать пакет»  (в левой части ЭФ);
- б) выбрать «Тип упаковки» – «ТК»;
- в) выбрать «Источник» – «с локального диска». В нижней части ЭФ будет расположена таблица с добавленными через локальный диск ОЭС, которые можно упаковать¹;
- г) выбрать «Вариант» – в один файл или в отдельные;
- д) выбрать «Сертификат абонента шифрования»;
- е) выбрать действующий «Сертификат получателя»;
- ж) выбрать «Размер тома, МБ»;




Рисунок 108 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТК с локального диска

- и) нажать кнопку «Загрузить файл»  (в правой части ЭФ), откроется ЭФ в соответствии с рисунком 109 для выбора файла (файлов) для загрузки, с помощью кнопки «Открыть» загрузить необходимые файлы с локального диска. Для удаления загруженного файла необходимо выбрать файл и нажать на кнопку  либо нажать на кнопку  в графе соответствующей записи. Выбор файлов осуществляется путем проставления в нужной

¹ До добавления ОЭС и вложений к ним с локального диска в табличной части отображается текст: «Список пуст».

строке флага в чекбоксе . Возможен выбор всех файлов в таблице путем проставления флага в чекбоксе слева над таблицей ОЭС;




Рисунок 109 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие» (источник: «с локального диска»). Выбор пути к файлу загрузки ТК

и) после выбора одного или нескольких файлов можно сформировать ТК.

Формирование ТК осуществляется при помощи кнопки **УПАКОВАТЬ**. При отказе от формирования ТК и нажатии кнопки **ОТМЕНА** правая часть формы будет закрыта.

ТК примет статус «упакован» в правой части ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» со статусом «упакован», добавится в реестр упаковок в левой части ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» со статусом «Сформирован» и доступен для отправки ЭД через СВК/каталог (п. 4.2.6.9.1).

4.2.6.5 Создание упаковки ТА ЛК из БД

Для упаковки ТА ЛК из БД в соответствии с рисунком 110 необходимо:

- a) на панели управления ЭФ «Подготовка ЭД. Исходящие» нажать на пиктограмму «Создать пакет»  (в левой части ЭФ);
- b) выбрать «Тип упаковки» – «ТА ЛК»;
- c) выбрать «Источник» – «из БД». В нижней части ЭФ будет расположена таблица с ОЭС, которые можно упаковать в ТА ЛК (отчеты в статусе «Сформирован», «Упакован» из реестра в ЭФ «Хранение» п. 4.2.5);

г) для формирования упаковки в формате ТА ЛК, в состав которой необходимо включить несколько ОЭС, выбрать «Вариант» – «в один файл», не допуская включения в упаковку несколько ОЭС, направляемых в ЛК УИО ВП ЕПВВ по разным маршрутам (п. 4.2.6.9);

д) после выбора одного или нескольких файлов можно сформировать ТА ЛК при

УПАКОВАТЬ

помощи кнопки **УПАКОВАТЬ**. При отказе от формирования ТА ЛК и нажатии кнопки **ОТМЕНА** правая часть формы будет закрыта.




Рисунок 110 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТА ЛК из БД

Начиная с версии 3.9 реализован функционал замещения подписантов при формировании упаковки в формате ТА ЛК. При выборе источника «из БД» вариант (схема) подписания передается в Оболочку «Рабочее место» ПП «Дельта» из Расширения «Отчётность КО». В процессе создания упаковки при наведении курсора на значение в столбце «Вариант подписания» в соответствии с рисунком 111 появляется всплывающая подсказка (хинт), с составом подписантов на конкретный вариант отчёта.




Рисунок 111 - ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТА ЛК из БД

При нажатии ЛКМ на значение в столбце «Вариант подписания» вызывается ЭФ с описанием всех вариантов подписантов в соответствии с рисунком 112.




Рисунок 112 – ЭФ «Варианты подписания форм»

В случае отсутствия у отчета, полученного из Расширения «Отчётность КО», варианта подписания при нажатии на кнопку **УПАКОВАТЬ** появится ЭФ «Выбор варианта

подписания» в соответствии с рисунком 113, где пользователю необходимо выбрать нужный вариант подписания и нажать кнопку **ВЫБРАТЬ**, после чего формируется упаковка с выбранным вариантом подписания.



Рисунок 113 – ЭФ «Выбор варианта подписания»

Варианты (схемы) подписания форм указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты (схемы) подписания форм

№ варианта (схемы)	Варианты (схемы) подписания форм	№ роли подписанта из таблицы 1
1	Руководитель и Главный бухгалтер	1 и 2
2	Руководитель	1
3	Должностное лицо, уполномоченное подписывать отчет	10
4	Руководитель (заместитель руководителя)	1 или 6
5	Председатель ликвидационной комиссии (конкурсный управляющий, ликвидатор)	15
6	Руководитель и Контролер	1 и 14

№ варианта (схемы)	Варианты (схемы) подписания форм	№ роли подписанта из таблицы 1
7	Руководитель головной кредитной организации и Главный бухгалтер головной кредитной организации	7 и 8
8	Председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления кредитной организации лицо)	9 или 10
9	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или его заместитель, или иные сотрудники, подписи которых указаны в КОПиОП	1 или 6 или 11
10	Руководитель головной кредитной организации (кредитной организации) и Главный бухгалтер головной кредитной организации (кредитной организации)	(7 и 8) или (1 и 2)
11	Руководитель и Руководитель подразделения	1 и 12
12	Руководитель и Руководитель службы внутреннего аудита	1 и 13
13	Руководитель и Руководитель службы внутреннего контроля	1 и 3
14	Составитель отчета (ф.0409207)	16
15	Заместитель председателя правления (член правления, курирующий службу управления рисками) и Руководитель службы управления рисками	6 и 17

Пример упаковки в ТА ЛК из БД нескольких ОЭС представлен на рисунке 114.




Рисунок 114 Упаковка в ТА ЛК нескольких ОЭС

В случае разных вариантов подписания для выбранных пользователем форм отчётности появляется ЭФ с предупреждением о различном составе подписантов в соответствии с рисунком 115, формирование упаковки невозможно. В случае одинакового состава подписантов для форм отчётности – успешное формирование упаковки и последующее отображение варианта подписания в столбце «Вариант подписания».

Внимание!



OK

Рисунок 115 Предупреждение о различном составе подписантов

После упаковки правая часть ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» закрывается, ТА ЛК добавляется в реестр упаковок. Если в процессе упаковки было выполнено подписание и зашифрование, записи будет присвоен статус «Сформирован» и ТА ЛК станет доступен для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ (п. 4.2.6.9.2). В случае, если ТА ЛК сформирован не полностью, записи будет присвоен статус «Требуется подпись» или «Требуется шифрование», необходимо его доупаковать в соответствии с п. 4.2.6.7.

4.2.6.6 Создание упаковки ТА ЛК с локального диска

Для упаковки ТА ЛК с локального диска в соответствии с рисунком 116 необходимо:

- а) нажать на панели управления ЭФ «Подготовка ЭД. Исходящие» на пиктограмму «Создать пакет»  (в левой части ЭФ);

б) выбрать «Тип упаковки» – «ТА ЛК»;

в) выбрать «Источник» – «с локального диска». В нижней части ЭФ будет расположена таблица с добавленными через локальный диск ОЭС, которые можно упаковать¹;

Исходящие Входящие

Помощь

+ Помощь

GUID	Наименование	Статус	Дата ...	
66/b9/bc/a04c4c1d/aed4/d9dffce2918	TA_0403202_KO-11_2023...	Требуется под...		
5baef51e-a97c-4ef8-b0ff-a5b0d488c08a	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
82bd9734-2f57-4faa-9cd4-76c07763012	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
94f1f5748-c4c7-4cc3-b3d3-b5ef9bdeaa2d	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
91599982-2932-4593-9650-8ef5a8935fb	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
c30af759-cfca-414b-98f1-36dc44860494	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		
40f688ab-8303-4853-b6da-c92d15641142	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		
a0f77579-69f2-47ff-aaa5-bed1ab40760	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		
5d1859b6-7cbb-40e4-a24b-0c845d4b6648	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...		
096ba1bd-69c0-4aa9-8cf4-5bf2a2f4bc23	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
cc1bed0e-8734-4335-96c7-d55340a7ewf	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		
c088c094-4e0c-4398-a0fc-d28d06ec037	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
682fe1b5-8864-449c-92df-32aaef3156ae	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		
7fb09ba4-854a-468e-9a99-2e67994f5edf	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
478b14cf-1000-4154-ae37-be2449501560	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется под...		
71380138-6c91-4674-8008-82u655b91acc	TA_0403202_KO-11_2022...	Требуется ши...		

Тип упаковки
Источник
Вариант
+ с локального диска
в один файл

№
Наименование
Доверенность

Список пуст

УПАКОВАТЬ ОТМЕНА

¹ До добавления ОЭС и вложений к ним, а также доверенностей с локального диска в табличной части отображается текст «Список пуст».

Рисунок 116 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТА ЛК локального диска

г) нажать на кнопку «Загрузить файл» (в правой части ЭФ), откроется ЭФ в соответствии с рисунком 118 для выбора файла (файлов) для загрузки, с помощью кнопки «Открыть» загрузить необходимые файлы с локального диска.

Для удаления загруженного файла необходимо выбрать файл и нажать на кнопку либо нажать на кнопку в графе соответствующей записи. Выбор файлов осуществляется путем проставления в нужной строке флага в чекбоксе . Возможен выбор всех файлов в таблице путем проставления флага в чекбоксах слева над таблицей ОЭС.




Рисунок 117 - – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие». Создание ТА ЛК локального диска




Рисунок 118 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие» (источник: «с локального диска»). Выбор пути к файлу загрузки

д) для формирования упаковки в формате ТА ЛК, в состав которой необходимо включить несколько ОЭС, выбрать «Вариант» – «в один файл», не допуская включения в упаковку нескольких ОЭС, направляемых в ЛК УИО ВП ЕПВВ по разным маршрутам (п. 4.2.6.9);

е) после выбора одного или нескольких файлов с помощью флага при помощи кнопки **УПАКОВАТЬ** формируется ТА ЛК. При отказе от формирования ТА ЛК и нажатии кнопки **ОТМЕНА** правая часть формы будет закрыта. В процессе упаковки отобразится ЭФ «Выбор варианта подписания» в соответствии с рисунком 113. Необходимо выбрать вариант (схему) подписания нажать кнопку **ВЫБРАТЬ**.

При выборе типа упаковки «ТА ЛК» и источнике формирования «с локального диска» в соответствии с рисунком 119 присутствует возможность включения в пакет отчетности файла(ов) доверенности. Допускается установить один или несколько флагов для соответствующих файлов, помечая тем самым файлы как «Доверенность». Если пользователь для всех файлов выставил флаг «Доверенность», то при нажатии на кнопку

УПАКОВАТЬ прерывается процесс упаковки и отображается всплывающее окно с сообщением об ошибке «Процесс упаковки остановлен, так как ОЭС не найдено (все файлы выбраны как доверенность)».

ЦБРФ.62.0.39710.РП




Рисунок 119 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие» с флагом «Доверенность»

После упаковки правая часть ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» закрывается, ТА ЛК добавляется в реестр упаковок. Если в процессе упаковки было выполнено подписание и зашифрование, записи будет присвоен статус «Сформирован» и ТА ЛК станет доступен для отправки в ЛК УИО ВП ЕПВВ (п. 4.2.6.9.2). В случае, если ТА ЛК сформирован не полностью записи будет присвоен статус «Требуется подпись» или «Требуется шифрование», необходимо его доустановить в соответствии с п. 4.2.6.7.

4.2.6.7 Доустановка ТА ЛК

Пакеты с ТА ЛК, требующие доустановки, отображаются в таблице с левой стороны ЭФ «Подготовка ЭД» вкладки «Исходящие» в соответствии с рисунком 120.

GUID	Наименование	Статус	Дата ...	Спос...	Тип у...		
667b97be-aa4a-4c1d-aed4-d6dffec2918	TA_0403202_KO-11_2023-...	Требуется под...			ТА ЛК		
5beb521e-c976-4ef8-bd07-e5b04d88c08a	TA_0403202_KO-11_2022-1...	Требуется под...			ТА ЛК		
828d9734-2f57-4faa-bdc4-76c072763012	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...			ТА ЛК		
94ff5748-c4c7-4cc3-bd3b-63ef9bdea32d	TA_0403202_KO-11_2022-1...	Требуется под...			ТА ЛК		
91529982-2932-4c45-9360-fef5b89352fb	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...			ТА ЛК		
c30af759-cfc4-414b-981f-36dc44860494	TA_0403202_KO-11_2022-1...	Требуется ши...			ТА ЛК		
40f688ab-83f3-4855-b6da-c92d15641142	TA_0403202_KO-11_2022-...	Требуется ши...			ТА ЛК		
e0f75759-69f2-47f-aaa5-bed01ab40760	TA_0403202_KO-11_2022-...	Требуется ши...			ТА ЛК		
5df895b6-7cb6-40e4-a24b-0c84a4db6048	TA_MULTIFORM_KO-11_20...	Требуется под...			ТА ЛК		
e96ba1bd-69c0-4aaf-8cfa-5bfa2f4bcb23	TA_0403202_KO-11_2022-...	Требуется под...			ТА ЛК		

Рисунок 120 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Исходящие»

Доупаковка пакетов с ТА ЛК необходима в случае, если ТА ЛК сформирован не полностью (в реестре исходящих ТА ЛК имеет статусы: «Требуется подпись», «Требуется шифрование»).

4.2.6.7.1 Порядок подписания пакета ТА ЛК (ТА ЛК в статусе «Требуется подпись») при доупаковке

Подписание ТА ЛК может осуществляться следующими способами:

- а) с помощью утилиты CryptCP на сервере;
- б) с помощью браузерного плагина КриптоPro ЭЦП Browser plug-in на клиенте;
- в) посредством стороннего ПО, прикреплением отсоединенной подписи.

Для подписания и доупаковки ТА ЛК используются следующие кнопки реестра

исходящих упаковок: «Список подписантов. Требуется ЭЦП» и «Доупаковать загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования».

При нажатии на кнопку «Список подписантов. Требуется ЭЦП» будет открыта ЭФ «Подписанты отчёта» в соответствии с рисунком 121, которая содержит вариант (схему) подписания для выбранного отчета согласно таблице 2.




Рисунок 121 – ЭФ «Подписанты отчёта»

В случае отсутствия браузерного плагина КриптоPro ЭЦП необходимо подписать пакет одним из двух вариантов:

а) ввод личных сертификатов в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4). Для этого необходимо перейти в раздел настройки сертификатов и загрузить личные сертификаты подписантов. Далее перейти в ЭФ «Подготовка ЭД» в соответствии с рисунком 120,

выбрать ТА ЛК со статусом «Требуется подпись» и нажать на кнопку  «Доупаковать» загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования». В соответствии с рисунком 120 пакет перейдет в один из следующих статусов: «Требуется шифрование»¹, «Сформирован»².

б) сформировать отсоединенную подпись в формате DER посредством стороннего ПО и прикрепить ее в ЭФ «Подписанты отчета» с локального диска в соответствии с рисунком 122. Для этого необходимо в реестре упаковок в соответствии с рисунком 120 выбрать упаковку со статусом «Требуется подпись» и нажать на кнопку  «Список подписантов. Требуется ЭЦП» на панели управления таблицы исходящих упаковок. В открывшейся ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 122 нажать напротив подписанта на кнопку  «ЭЦП отсутствует» и загрузить файл отсоединенной подписи (это сформированная вне ПП «Дельта» подпись по выгруженному файлу упаковки), на ЭФ «Подписанты отчета» статус ЭЦП изменится на «ЭЦП в наличии» () в соответствии с рисунком 123³.

¹ В случае отсутствия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) и в системных настройках (п. 4.2.3.2).

² В случае наличия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

³ Для возможности выбора подписи из менеджера сертификатов необходимо подключить плагин КриптоПро ЭЦП и обновить текущую ЭФ.




Рисунок 122 - ЭФ «Подписанты отчета» (пакет в статусе «Требуется подпись») без плагина. Статус ЭЦП - «ЭЦП отсутствует»



Рисунок 123 - ЭФ «Подписанты отчета» (пакет в статусе «Требуется подпись») без плагина. Статус ЭЦП - «ЭЦП в наличии»

При нажатии на кнопку «МЧД отсутствует»¹ происходит вызов модальной ЭФ «Машиночитаемая доверенность»² в соответствии с рисунком 128 для возможности добавления/редактирования МЧД в ручном режиме.

¹ Прикрепление файлов МЧД обязательно только для ключей физических лиц (для юридических лиц не требуется).

² Более подробное описание ЭФ «Машиночитаемая доверенность» - в п. 4.2.6.8.

УПАКОВАТЬ

Далее в соответствии с рисунком 123 нажать на кнопку . В соответствии с рисунком 120 пакет перейдет в один из следующих статусов: «Требуется шифрование»¹, «Сформирован»²;

В случае использования **браузерного плагина КриптоPro ЭЦП Browser plug-in** необходимо подписать пакет с помощью выбора из списка личных сертификатов в ЭФ «Подписанты отчета» из менеджера сертификатов криптопровайдера. Для этого необходимо в реестре упаковок в соответствии с рисунком 120 выбрать упаковку со статусом «Требуется подпись» и нажать на кнопку «Список подписантов. Требуется ЭЦП». На ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 122³ нажать на кнопку «ЭЦП отсутствует» напротив подписанта. Откроется ЭФ для выбора подписи из менеджера сертификатов криптопровайдера в соответствии с рисунком 124.




Рисунок 124 – ЭФ для выбора подписи из менеджера сертификатов криптопровайдера

Необходимо указать сертификат из предложенных и нажать на кнопку , статус ЭЦП изменится на «ЭЦП в наличии» () в соответствии с рисунком 123.

При нажатии на кнопку «МЧД отсутствует»⁴ происходит вызов модальной ЭФ «Машиночитаемая доверенность»⁵ в соответствии с рисунком 128 для возможности

¹ В случае отсутствия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) и в системных настройках (п. 4.2.3.2).

² В случае наличия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

³ Для возможности ручного выбора файлов личных сертификатов необходимо отключить плагин КриптоPro ЭЦП Browser plug-in и обновить текущую ЭФ.

⁴ Прикрепление файлов МЧД обязательно только для ключей физических лиц (для юридических лиц не требуется).

⁵ Более подробное описание ЭФ «Машиночитаемая доверенность» - в п. 4.2.6.8.

добавления/редактирования МЧД. В соответствии с рисунком 123 нажать на кнопку

УПАКОВАТЬ

В соответствии с рисунком 120 пакет перейдет в один из следующих статусов: «Требуется шифрование»¹, «Сформирован»²;

4.2.6.7.2 Порядок зашифрования пакета ТА ЛК (статус «Требуется шифрование») при доупаковке

Для доупаковки ТА ЛК используются следующие кнопки:  «Список подписантов» либо  «Доупаковать загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования».

Для зашифрования ТА ЛК при его доупаковке необходимо выполнить следующие шаги:

- a) в реестре упаковок в соответствии с рисунком 120 выбрать упаковку со статусом «Требуется шифрование» и нажать на кнопку  «Доупаковать загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования», будет выполнен поиск публичного сертификата в личных настройках (п. 4.2.3.4), затем в системных настройках (п. 4.2.3.2). Появится сообщение «Нет данных ни по одному личному сертификату для подписи. ТА ЛК содержит не полный комплект требуемых ЭЦП». Либо в соответствии с рисунком 120 нажать на кнопку  «Список подписантов». На ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 123 нажать на кнопку **УПАКОВАТЬ**³. Будет также выполнен поиск публичного сертификата в личных настройках (п. 4.2.3.4), затем в системных настройках (п. 4.2.3.2). Появится сообщение «Нет данных ни по одному личному сертификату для подписи. ТАК ЛК содержит не полный комплект требуемых ЭЦП»⁴;

¹ ¹ В случае отсутствия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) и в системных настройках (п. 4.2.3.2).

² В случае наличия публичного сертификата в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

³ Кнопка не активна при наличии МЧД и отсутствии ЭЦП соответствующего подписанта – в таком случае над таблицей подписантов отображается предупреждающее сообщение «Не допускается использование МЧД без ЭЦП».

⁴ Данное сообщение появляется только при отсутствии личных сертификатов в профиле для любой роли подписантов. При наличии необходимого личного сертификата, но отсутствии публичного появляется ЭФ с текстом «Ошибка доупаковки: Не найден публичный сертификат КриптоПро.»




Рисунок 125 – ЭФ «Подписанты отчета» (пакет в статусе «Требуется шифрование»)

- б) ввести публичный сертификат в личных настройках либо в системных настройках (п. п. 4.2.3.4, 4.2.3.2)¹;
- в) далее снова перейти в ЭФ «Подготовка ЭД» в соответствии с рисунком 120 и нажать на одну из двух кнопок нажать на кнопку «Доупаковать загруженный ТА ЛК в случае отсутствия подписи/шифрования» либо «Список подписантов» (кнопка **УПАКОВАТЬ**). Пакет перейдет в статус «Сформирован».

При нажатии на кнопку «Список подписантов» в строке реестра упаковок для сформированного пакета откроется ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 126, в которой будет указано, что ТА ЛК подписан, зашифрован и готов к отправке.



Рисунок 126 – ЭФ «Подписанты отчета» (ТА ЛК готов к отправке)

¹ Публичный сертификат должен быть введен либо в настройках каналов связи (п. 4.2.3.7), либо в настройках приложения в разделе «Системные» (п. 4.2.3.2).

При нажатии на «Список подписантов» в строке реестра упаковок для отправленного пакета откроется ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 127, в которой будет указано, что ТА ЛК отправлен.

Подписанты отчёта

×

Данный ТА ЛК отправлен

№	Подписант	ЭЦП	МЧД
1	Руководитель		
2	Главный бухгалтер		

УПАКОВАТЬ
ОТМЕНА

Рисунок 127 – ЭФ «Подписанты отчета» (ТА ЛК отправлен)

4.2.6.7.3 Раздельное подписание ЭД

Порядок действий при раздельном подписании ЭД:

а) в случае, если требуется подпись отсутствующего подписанта (в соответствии с перечнем подписантов), то необходимо передать пакет ТА ЛК данному подписанту. Например, Подписант 1 подписал отчет, но требуется также подпись Подписанта 2. Для передачи пакета Подписанту 2 необходимо в строке реестра упаковок для пакета со

статусом «Требуется подпись» установить флаг в чекбоксе и нажать на кнопку «Выгрузить ТА ЛК для подписания в другом экземпляре Дельты»;

- б) выгруженный пакет Подписант 1 передает Подписанту 2;
- в) Подписанту 2 следует нажать на кнопку «Загрузить упаковку» и загрузить полученный для подписания файл, далее выбрать в реестре необходимую упаковку ЭД и выполнить подписание.

Дальнейшее подписание/зашифрование осуществляется в соответствии с п. п. 4.2.6.7.1, 4.2.6.7.2.

Порядок действий при раздельном подписания ЭД при использовании сетевого режима:

- а) в случае, если требуется подпись отсутствующего подписанта (в соответствии с перечнем подписантов), то Подписант 1 подписывает отчет, оповещает Подписанта 2 о необходимости доподписания;

6) Подписант 2 выбирает нужную упаковку и доупаковывает ее удобным для него способом (п. п. 4.2.6.7.1, 4.2.6.7.2.).

Порядок действий при раздельном подписания ЭД вне Оболочки ПП «Дельта»:



- a) выгрузить отчет с помощью кнопки «Выгрузить ТА ЛК для подписания иными средствами». При нажатии этой кнопки можно перейти в другое средство для подписи/зашифрования (не Сигнатура и КриптоПро). При этом выгруженный файл будет содержать общую информацию об упаковке: упаковываемая форма/формы и описание информации обо всех файлах;
- б) зашифровать сторонним средством;
- в) отправить ТА ЛК отдельно (не из Оболочки ПП «Дельта»).

4.2.6.8 ЭФ «Машиночитаемая доверенность»

Прикрепление файлов МЧД обязательно только для ключей физических лиц (для юридических лиц не требуется).

Пиктограмма «МЧД» расположена на ЭФ «Подписанты отчета» в соответствии с рисунком 122 и имеет следующие состояния:

- выбранная упаковка ЭД содержит МЧД соответствующего подписанта отчёта. При наведении курсора «мыши» отображается всплывающая подсказка «МЧД в наличии».

– выбранная упаковка ЭД не содержит МЧД соответствующего подписанта отчёта. При наведении курсора «мыши» отображается всплывающая подсказка «МЧД отсутствует».

При нажатии на одну из вышеуказанных пиктограмм происходит вызов модальной ЭФ «Машиночитаемая доверенность» в соответствии с рисунком 128 для возможности добавления/редактирования МЧД в ручном режиме, только если целевая упаковка ЭД находится в статусе «Требуется подпись» или «Требуется шифрование».

ЭФ «Машиночитаемая доверенность» предназначена для прикрепления файлов МЧД из файловой системы пользователя при формировании упаковки ЭД. ЭФ «Машиночитаемая доверенность» открывается по нажатию пиктограммы в поле «МЧД» ЭФ «Подписанты отчета» и в соответствии с рисунком 128 содержит:

- а) поле «Файл МЧД» – содержит имя файла МЧД (в случае его наличия или выбора файла с локальной системы пользователя при прикреплении) или пустое значение (в случае отсутствия файла МЧД);

- 6) поле «Подпись МЧД» – содержит имя файла подписи к МЧД (в случае его наличия или выбора файла с локальной системы пользователя при прикреплении) или пустое значение (в случае отсутствия подписи МЧД).



Рисунок 128 – ЭФ «Машиночитаемая доверенность»

По нажатию кнопки «Выбрать» вызывается ЭФ для выбора файла. При выборе файлов МЧД отображаются только файлы с расширением «.xml». При выборе файла подписи к МЧД отображаются только файлы с расширением «.sig».

После выбора/изменения файла имя файла отображается в соответствующем поле вывода.

Текст информационной подсказки в поле «Файл МЧД» – «Файл машиночитаемой доверенности на подписание ЭД».

Текст информационной подсказки в поле «Подпись МЧД» – «Подпись к машиночитаемой доверенности на подписание ЭД».

При активизации кнопки «OK»:

- происходит добавление указанных (изменённых) файлов МЧД в целевую упаковку ЭД;
- в случае изменения файла (файлов) МЧД – при нажатии на кнопку «OK» существующие файлы в упаковке ЭД перезаписываются на указанные пользователем;
- при удалении файла и подписи МЧД, добавленных ранее появляется сообщение об ошибке «Ошибка при сохранении файла во временную директорию: не получен файл.».

Кнопка «OK» неактивна при любом из случаев:

- отсутствия значения «Файл МЧД» или «Подпись МЧД»;
- отсутствия изменений на текущей модальной ЭФ;
- изменено только значение «Файл МЧД» или «Подпись МЧД». При ручном изменении МЧД необходимо указать оба файла.

При нажатии на кнопку «Отмена» происходит возврат в ЭФ «Подписанты отчёта» без внесённых изменений.

4.2.6.9 Отправка ЭД (вкладка «Исходящие»)

4.2.6.9.1 Отправка ТК через СВК/каталог

Перед отправкой сформированного¹ ТК через СВК необходимо выполнить настройку параметров подключения к почтовому серверу, каталогов для приема и передачи данных и настройку ТК в пользовательских настройках (п. п. 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.3.7, 4.2.3.8) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

Для отправки сформированного ТК через СВК ПП «Дельта», СКЗИ СКАД «Сигнатура», ППИ СКАД «Сигнатура-б» для платформы Java и канал СВК должны быть развернуты на одном компьютере/сервере.

Перед отправкой через СВК необходимо выполнить сторонними средствами telnet-авторизацию. Для этого необходимо ввести следующие данные:

- а) IP-адрес виртуального сервера telnet – 192.168.19.20;
- б) регистрационное имя;
- в) пароль.

Существуют следующие варианты отправки отчетности через СВК:

- а) отчет отправляется из Расширения «Отчетность КО» по кнопке «Передать в обработку», вид транспорта для передачи «Средства электронной почты» при условии корректного заполнения настроек электронной почты согласно п. 4.2.3.5 (настройки каналов связи) либо п. 4.2.3.2 (системные настройки);
- б) отчет отправляется из Расширения «Отчетность КО» по кнопке «Передать в обработку», режим «Реестр отчетной информации». Файл с отчетом передается в Оболочку (ЭФ «Хранение») в реестр хранения отчетов со статусом «Сформирован», в Оболочке в ЭФ «Подготовка ЭД» становится доступным для формирования упаковок режим формирования – «Из БД» (п. 4.2.6.1);
- в) отчет отправляется из файла при создании упаковки в режиме «С локального диска».

Отправленным отчетам добавляется запись в реестр исходящих упаковок (ЭФ «Подготовка ЭД», вкладка «Исходящие»).

Для отправки сформированного ТК необходимо в левой части вкладки «Исходящие» выбрать записи с типом упаковки «ТК» и нажать на кнопку «Отправить»  . В правой

¹ Отправить ТК через СВК/каталог возможно только в статусе «Сформирован».

части ЭФ откроется область выбора способа и ввода параметров отправки «Отправка в СЭП».

Отправку в СВК можно осуществить через локальный диск Через локальный диск или почтовый сервер Через почтовый сервер.

При выборе способа отправки через локальный диск в соответствии с рисунком 129 в строке Количество выбранных ТК для отправки: указывается количество ТК, выбранное для отправки через локальный диск. Ниже, необходимо ввести адрес директории в поле Количество выбранных ТК для отправки: 2 и нажать на кнопку **ОТПРАВИТЬ**. Отмена отправки возможна при нажатии кнопки **ОТМЕНА**.




Рисунок 129 – Отправка в СЭП через локальный диск

Если при открытой области «Отправка в СЭП» были сняты все флаги с выбранных ТК, то отобразится предупредительное сообщение **Выберите сформированные ТК** в соответствии с рисунком 130.




Рисунок 130 – ЭФ «Подготовка ЭД. Отправка в СЭП через локальный диск».

Предупреждающее сообщение

При выборе отправки через почтовый сервер в соответствии с рисунком 131 в строке Количество выбранных ТК для отправки: указывается количество ТК, выбранное для отправки через почтовый сервер. Ниже, в поле «Тема» необходимо ввести тему письма, в поле

«Кому» – выбрать электронный адрес получателя из списка, указанного при вводе параметров настроек канала связи через СЭП (п. 4.2.3.5). После заполнения полей «Тема»

и «Кому» становится активной кнопка **ОТПРАВИТЬ**. Отмена отправки возможна при нажатии кнопки **ОТМЕНА**.




Рисунок 131 – Отправка в СЭП через почтовый сервер

Если при открытой области «Отправка в СЭП» были сняты все флаги с выбранных ТК, то отобразится предупредительное сообщение **Выберите сформированные ТК** в соответствии с рисунком 132.




Рисунок 132 – ЭФ «Подготовка ЭД. Отправка в СЭП через почтовый сервер».

Предупреждающее сообщение

Отправленный пакет примет статус «Отправлен» в соответствии с рисунком 132.

4.2.6.9.2 Отправка ТА ЛК через ЛК УИО ВП ЕПВВ

Перед отправкой пакета отчетности в формате ТА ЛК через ЛК УИО ВП ЕПВВ необходимо выполнить настройку параметров подключения к ЛК УИО ВП ЕПВВ в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2).

Для отправки сформированного¹ ТА ЛК необходимо в левой части вкладки «Исходящие» выбрать записи с типом упаковки «ТА ЛК» и нажать на кнопку «Отправить»

➤ . В правой части вкладки открывается область ввода параметров отправки «Отправка в ЛК» в соответствии с рисунком 133.




Рисунок 133 – ЭФ «Отправка в ЛК»

В ПП «Дельта» происходит разграничения маршрутов по направлению в ЛК УИО ВП ЕПВВ упаковок ЭД.

Упаковки ЭД в формате ТА ЛК, содержащие данные отчётности КО, направляются посредством ПП «Дельта» в ЛК УИО ВП ЕПВВ по соответствующему маршруту («плитке»), в зависимости от типа организации (вида деятельности), подготовившей отчётность. Форма 0409310 до перехода на общий маршрут остается на своём отдельном маршруте («плитке»).

Существуют следующие варианты отправки отчетности из ПП «Дельта» в ЛК:

а) отчет отправляется из расширения «Отчетность КО» по кнопке «Передать в обработку», вид транспорта «Личный кабинет ЕПВВ». В этом случае подставляется маршрут согласно алгоритму формирования маршрутов и отчет автоматически отправляется в ЛК УИО ВП ЕПВВ по соответствующему маршруту с автоматической установкой роли подписантов при условии корректного заполнения настроек согласно п. п. 4.2.3.3 и 4.2.3.4. В реестр исходящих упаковок добавляется запись в статусе «Отправлен», в поле «Маршрут» заносится запись о маршруте, по которому был отправлен отчет. При отправке фиксируется, что упаковка отправляется в автоматическом режиме;

б) отчет отправляется из расширения «Отчетность КО» по кнопке «Передать в обработку», вид транспорта «Реестр отчетной информации». Расширение передаёт в Оболочку ПП «Дельта» помимо информации об отчете, еще и информацию о маршруте.

¹ Отправить ТА ЛК в ЛК УИО ВП ЕПВВ возможно только в статусе «Сформирован».

Отчет передается в Оболочку со статусом «Сформирован», в Оболочке в ЭФ «Подготовка ЭД» становится доступным для формирования упаковок режим формирования – «Из БД» (п. 4.2.6.5). При отправке в ЛК УИО ВП ЕПВВ в поле «Маршрут» значение проставляется автоматически согласно записи в БД с пометкой «предрассчитанный системой» в соответствии с рисунком 134;




Рисунок 134 – ЭФ «Отправка в ЛК» по предрассчитанному маршруту

в) отчет загружается из файла при создании упаковки, режим «С локального диска» (п. 4.2.6.4), в этом случае пользователю необходимо с помощью кнопки выпадающего списка в соответствии с рисунком 133 выбрать маршрут вручную из справочника маршрутов.

В ЭФ «Отправка в ЛК» в соответствии с рисунком 133 присутствуют следующие параметры:

- а) в строке Количество выбранных ТА ЛК для отправки: 1 указывается количество ТА ЛК, выбранное для отправки в ЛК;
- б) «Кому» – по умолчанию адрес личного кабинета, указанный в настройках ЛК (п. 4.2.3.3), не доступен для редактирования;
- в) «Тема» – тема письма вводится вручную;
- г) «Маршрут» – выбор значения из выпадающего списка, автоматически предлагается заполненное поле в зависимости от способа получения упаковки.

После заполнения становится активной кнопка **ОТПРАВИТЬ**. Отмена отправки возможна при нажатии кнопки **ОТМЕНА**. При отправке ЭД Оболочка ПП «Дельта» направляет целевую упаковку по соответствующему маршруту.

При превышении размера ТА ЛК в 100 Мб при отправке в ЛК УИО ВП ЕПВВ он автоматически делится на части.

В случае передачи в ЛК УИО ВП ЕПВВ файлов размером более 2 Гб необходимо использовать технологию IBM ASPERA. Для использования указанной технологии в ПП «Дельта» должна быть выполнена настройка в соответствии с разделом 3 документа [2].

4.2.6.10 Обработка входящих упаковок (вкладка «Входящие»)

Для получения обратных квитанций должны быть выполнены следующие мероприятия:

- а) настройка автоматического получения обратных квитанций в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- б) настройка параметров подключения к ЛК УИО ВП ЕПВВ в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- в) настройка параметров подключения к почтовому серверу в настройках каналов связи (п. 4.2.3.5) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- г) настройка каталогов для приема и передачи данных в настройках каналов связи (п. 4.2.3.6) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- д) настройка пользовательских справочников сертификатов СКАД Сигнатура (п. 4.2.3.7);
- е) подключен съемный носитель с персональным ключом шифрования пользователя.

Входящие

Вкладка **Входящие** ЭФ «Подготовка ЭД» отображается в соответствии с рисунком 135 и предназначена для автоматической и ручной загрузки входящих квитанций в форматах Тквит, ИЭС1, ИЭС2, ИЭСр1, ИЭСр2, ИЭСз, полученных от БР в ответ на ранее переданные упаковки с ЭД, а так же для просмотра содержимого квитанций.

GUID	Наименование	Статус	Дата и время приема	Способ приема	Тип упаковки	Тема письма		
<input type="checkbox"/> e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202_KO-123...	Распакован ИЭС 1	08.12.2022 12:43:48	Файл дир.	ТК			
<input checked="" type="checkbox"/> e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202_KO-123...	Распакован Тквит	08.12.2022 12:43:22	СЭП	ТК	gk		
<input checked="" type="checkbox"/> e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202_KO-123...	Распакован Тквит	08.12.2022 12:43:22	Файл дир.	Без типа			
<input type="checkbox"/> e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202_KO-123...	Распакован ИЭС 2	07.12.2022 20:47:11	СЭП	Без типа			

Рисунок 135 – ЭФ «Подготовка ЭД» вкладка «Входящие». Список входящих квитанций

Панель инструментов таблицы входящих упаковок квитанций в соответствии с рисунком 135 содержит:

- а) флаг «Выбрать всё». При нажатии ЛКМ взводит флаги «Выбрать» для всех записей упаковок;

- б) пиктограмму «Сбросить фильтры и сортировки». По нажатию ЛКМ происходит сброс пользовательской фильтрации и сортировки для записей упаковок. Активна только при выставленной пользователем фильтрации и/или сортировке;
- в) пиктограмму «Добавить». По нажатию ЛКМ происходит вызов модального стандартного окна «Выбор папки» для выбора файла упаковки квитанции с локального диска (с возможностью множественного выбора при зажатии клавиши Shift). После выбора файла упаковки происходит автоматизированная загрузка и распаковка выбранных файлов;
- г) пиктограмму «Удалить выбранные упаковки». По нажатию ЛКМ происходит удаление выбранных упаковок квитанций, для которых введен флаг выбора;
- д) пиктограмму «Выгрузить выбранные». По нажатию ЛКМ происходит выгрузка файлов выбранных упаковок квитанций, для которых введен флаг выбора;
- е) пиктограмму «Прием квитанций из СЭП и каталога». По нажатию ЛКМ происходит вызов функции обработки входящих упаковок с квитанциями, которая включает в себя загрузку и распаковку квитанций, полученных через почтовый сервер;
- ж) пиктограмму «Прием квитанций из ЛК». По нажатию ЛКМ происходит вызов функции обработки входящих упаковок с квитанциями, которая включает в себя загрузку и распаковку квитанций, полученных через ЛК УИО ВП ЕПВВ.

При нажатии на кнопку «Просмотр содержимого» на вкладке «Входящие» ЭФ «Подготовка ЭД» справа открывается подтаблица с содержимым упаковки в соответствии с рисунком 136.

Исходящие		Входящие	
		Прием квитанций из СЭП и каталога	
<input type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...
<input checked="" type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...
<input checked="" type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...
<input type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...

GUID	Наименование	Статус...	Дата...	Спос...	Тип...	Тема...				GUID	Наименование	Дата и время формирования	Статус		
<input type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...	08.12.2022 12:43:48	Файл дир.	TK				<input type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202_KO-123...	07.12.2022 20:47:11	Сканирован	
<input checked="" type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...	08.12.2022 12:43:22	СЭП	TK	ghk								
<input checked="" type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...	08.12.2022 12:43:22	Файл дир.	Без типа									
<input type="checkbox"/>	e7e7dab0-8dc4-47f...	TA_0409202...	Распакован...	07.12.2022 20:47:11	СЭП	Без типа									

Рисунок 136 – Подтаблица с содержимым упаковки

В эту подтаблицу в каждую строку напротив каждого отчета добавлена кнопка «Выгрузить выбранные», которая выгружает выбранный отчет. Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет.

Для просмотра содержимого упаковки используется кнопка «Просмотр содержимого»  , расположенная в правой части строки табличного представления реестра входящих упаковок. Кнопка активна независимо от того, выбрана запись или нет. По нажатию ЛКМ происходит отображение в правой части ЭФ табличного представления «Содержимое упаковки квитанции», панель инструментов которой содержит пиктограмму «Выгрузить выбранные файлы» .

В таблице входящих упаковок при помощи поля для ввода текста  в рамках функции быстрого поиска производится поиск посимвольного совпадения среди наименований упаковок квитанций (колонка «Наименование»).

В зависимости от стадии обработки входящие квитанции принимают следующие статусы:

- а) «ошибка структуры»;
- б) «ошибка СКЗИ»;
- в) «распакован Тквит»;
- г) «распакован ИЭС1»;
- д) «распакован ИЭС2»;
- е) «распакован ИЭСз»;
- ж) «распакован ИЭСр1»;
- и) «распакован ИЭСр2».

4.2.6.11 Управление отображением данных в таблице исходящих/входящих упаковок

Сортировка и закрепление/открепление столбцов таблицы

Сортировка и закрепление (открепление) столбцов в таблице осуществляется аналогично п. 4.2.5.3, в соответствии с рисунком 100.


Фильтрации записей в таблице

Для фильтрации записей в таблице исходящих/входящих упаковок необходимо ЛКМ выбрать пиктограмму  в заголовке столбца. Будет открыто меню для выбора значений путем проставления флага в чекбоксе. Для применения фильтров необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК». Для отказа от применения фильтров – кнопку «Отмена».

Настройка вида таблицы

Для настройки вида таблицы используется кнопка  , расположенная над требуемой таблицей в правой части. При нажатии на кнопку  открывается форма «Настройка вида таблицы» для таблицы исходящих упаковок в соответствии с рисунком 137, для таблицы входящих упаковок в соответствии с рисунком 138.

В форме «Настройка вида таблицы» можно:

- a) выставить количество выводимых записей в поле  ;
- b) отключить ненужные графы таблицы. Для отключения необходимо в правой части строки щелчком мыши поменять значок  на .

Для применения настроек необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку «OK». Чтобы вернуться к текущему виду таблицы – на кнопку «Отмена».



Рисунок 137 – Настройка вида таблицы исходящих упаковок

Настройка вида таблицы ×

Количество выводимых записей 25

- GUID
- Наименование
- Статус
- Дата и время приёма
- Способ приёма
- Тип упаковки
- Тема

OK

ОТМЕНА

Рисунок 138— Настройка вида таблицы входящих упаковок

4.2.7 Журналирование событий

Журналирование событий предназначено для протоколирования событий, произошедших в процессе всего жизненного цикла ПП «Дельта» и Расширений.

Доступ к функции «Журналы» осуществляется при однократном нажатии ЛКМ на



пиктограмму меню «Управление» представляет собой журнал событий пользователей в соответствии с рисунком 139.



	Идентификатор	Источник	Наименование и описание	Тип	Дата и время	Статус	Логин
	35272	Оболочка	Список входящих упаковок успешно получен.	Получение списка входящих упаковок	02.12.2022 11:09:20	Выполнено	пользователь
	35271	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	02.12.2022 11:09:20	Выполнено	пользователь
	35270	Оболочка	Список входящих упаковок успешно получен.	Получение списка входящих упаковок	02.12.2022 10:59:20	Выполнено	пользователь
	35269	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	02.12.2022 10:59:20	Выполнено	пользователь
	35268	Оболочка	Список входящих упаковок успешно получен.	Получение списка входящих упаковок	02.12.2022 10:49:20	Выполнено	пользователь
	35267	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	02.12.2022 10:49:20	Выполнено	пользователь
	35266	Оболочка	В системных настройках приложении не найден путь до директорий автоматической загрузки квитанций.	Получение ТК с ИЭС1/ИЭ2 через каталог	02.12.2022 10:49:20	Выполнено	пользователь
	35265	Оболочка	Список входящих упаковок успешно получен.	Получение списка входящих упаковок	02.12.2022 10:39:20	Выполнено	пользователь
	35264	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	02.12.2022 10:39:20	Выполнено	пользователь
	35263	Оболочка	Список входящих упаковок успешно получен.	Получение списка входящих упаковок	02.12.2022 10:29:20	Выполнено	пользователь
	35262	Оболочка	Получение списка всех транспортных пакетов	Получение списка исходящих упаковок	02.12.2022 10:29:20	Выполнено	пользователь
▲	35261	Оболочка	Архивирование и удаление журнала выполнены успешно	Автоматическое архивирование и удаление данных	02.12.2022 10:29:16	Выполнено	пользователь

Сообщение	Дата и время	Статус
архивация подготовленного csv	02.12.2022 10:29:16	Выполнено
очистка журнала операций	02.12.2022 10:29:16	Выполнено

Рисунок 139 – ЭФ «Журналы» (Общий вид)

Панель инструментов ЭФ «Журналы» содержит пиктограммы¹:

- a) – «Сбросить фильтры и сортировки»;
- б) – «Автоматическое архивирование и удаление данных»;
- в) – «Ручное архивирование и удаление данных»;
- г) – «Обновление данных»;
- д) – «Экспорт журнала событий»;
- е) – «Настроить вид таблицы».

¹ При работе в сетевом режиме под ролью «Оператор» функции «Автоматическое архивирование и удаление данных» и «Ручное архивирование и удаление данных» недоступны (пиктограммы неактивны).

Ниже пиктограмм располагается таблица с перечнем всех событий. Таблица содержит графы:

- а) «Идентификатор» – ID соответствующей записи;
- б) «Источник» – наименование источника возникновения события. (Оболочка, <наименование установленного Расширения>, например «Отчетность КО»);
- в) «Наименование и описание» – наименование и описание события;
- г) «Тип» – описание типов события;
- д) «Дата и время» – дата и время возникновения события или ошибки;
- е) «Статус» – статус события с индикацией цветом;
- ж) «Логин» – наименование профиля пользователя – инициатора события.

При нажатии на пиктограмму «Сбросить фильтры и сортировки»  происходит сброс фильтрации по значениям, а также сортировки, и возврат в отображение данных по умолчанию (в соответствии с расположением записей в таблице).

При нажатии на пиктограмму «Автоматическое архивирование и удаление данных»  будет открыта ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» в соответствии с рисунком 140.




Рисунок 140 – ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных

В ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» в соответствии с рисунком 141 необходимо:

- а) при помощи элемента  типа «выпадающий список» заполнить наименование проводимой операции – «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;
- б) при помощи элемента  типа «выпадающий список» выбрать тип периода, за который происходит архивирование и удаление данных.

Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных

Тип операций Архивирование и последующее удаление...

Периодичность Ежедневно

OK

ОТМЕНА

Рисунок 141 – ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» с заполненными параметрами

После заполнения требуемых полей кнопка **OK** становится активной. При нажатии ЛКМ происходит архивирование . При нажатии ЛКМ происходит архивирование директории хранения автоматических архивов (директория Delta\log\autologs) и удаление данных с учётом заданных параметров..

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров автоматического архивирования и удаления данных» и возврат на ЭФ Журнал событий.

При нажатии на пиктограмму «Ручное архивирование и удаление данных» в соответствии с рисунком 142 будет открыта ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных».

Ручное архивирование и удаление данных

Тип операций

До указанной даты



За произвольный период

с



по



OK

ОТМЕНА

Рисунок 142 – ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных»

В ЭФ «Ручное архивирование и удаление данных»:

- a) при помощи элемента типа «выпадающий список» заполнить наименование проводимой операции – «Архивирование и последующее удаление» либо «Удаление без архивирования»;

6) при помощи элемента «радиокнопка» выбрать дату или период дат, за который будет производиться ручное архивирование или удаление данных;

б) возможно изменить наименования файла архива в поле

Имя файла: (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnK1_<ДДММГГГЧЧММСС>.zip»).

После заполнения требуемых полей кнопка **OK** становится активной. При нажатии ЛКМ по ней происходит ручное архивирование или удаление данных с учётом заданных параметров.

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Настройка параметров ручного архивирования и удаления данных» происходит возврат на ЭФ Журнал событий.

При нажатии на пиктограмму «Обновление данных» происходит обновление данных.

При нажатии на пиктограмму «Экспорт журнала событий» будет открыта ЭФ «Экспорт журнала событий» в соответствии с рисунком 143.




Рисунок 143 – ЭФ «Экспорт журнала событий»

В ЭФ «Экспорт журнала событий»:

а) необходимо выбрать формат экспорта (xlsx или csv). Для этого предусмотрен элемент типа «радиокнопка» с возможностью выбора формата выгрузки данных;

б) возможно изменить наименование файла выгрузки в поле

Имя файла: (по умолчанию файлу присваивается наименование «UnK1_<ДДММГГГЧЧММСС>.xlsx/ csv»).

После заполнения требуемых полей кнопка **ЭКСПОРТ** становится активной. При нажатии ЛКМ по ней производится экспорт данных с учётом заданных параметров настройки фильтров.

По нажатию ЛКМ на кнопку **ОТМЕНА** происходит закрытие ЭФ «Экспорт журнала событий» и возврат на ЭФ «Журнал».

4.2.7.1 Управление отображением данных в таблице журнала событий

Сортировка и закрепление/открепление столбцов таблицы

Сортировка и закрепление (открепление) столбцов в таблице осуществляется аналогично п. 4.2.5.3 в соответствии с рисунком 100.

Фильтрация записей в таблице

Фильтрация записей в таблице осуществляется аналогично п. 4.2.6.11.

Настройка вида таблицы

Для настройки вида таблицы используется кнопка  , расположенная над требуемой таблицей в правой части. При нажатии на кнопку  открывается форма «Настройка вида таблицы» в соответствии с рисунком 144.




Рисунок 144 – Настройка вида таблицы ЭФ «Журналы»

Просмотр детализации события

- Если строка в таблице имеет детализацию, то она будет содержать слева иконку  . При нажатии произойдет отображение вложенной информации, например, в виде подчинённой таблицы. Свернуть детальную информацию можно при помощи пиктограммы  в соответствии с рисунком 139.

Подчинённая таблица содержит:

- a) столбец «Сообщение» – содержит информацию о выполнении операции;
- б) столбец «Дата и время» – дата и время возникновения события в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- в) столбец «Статус» – описание статуса операции: текстовое поле Ошибка (Цвет), Предупреждение (Цвет), Выполнение (Цвет).

4.2.8 Квитирование

4.2.8.1 Настройки квитирования

Для получения квитанций должны быть выполнены следующие мероприятия:

- а) настройка автоматического получения обратных квитанций в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- б) настройка параметров подключения к ЛК УИО ВП ЕПВВ в настройках каналов связи (п. 4.2.3.4) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- в) настройка параметров подключения к почтовому серверу в настройках каналов связи (п. 4.2.3.5) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- г) настройка каталогов для приема и передачи данных в настройках каналов связи (п. 4.2.3.6) либо в системных настройках (п. 4.2.3.2);
- д) подключен съемный носитель с персональным ключом шифрования пользователя.

4.2.8.2 Просмотр результатов обработки ОЭС

Доступ к функции «Квитирование» осуществляется при однократном нажатии ЛКМ



на пиктограмму меню «Управление». ЭФ «Квитирование» предназначена для просмотра перечня отчётов, направленных в БР в виде ОЭС с соответствующими результатами обработки от БР (ответными квитанциями) в соответствии с рисунком 145.

№	ОКУД (Код формы)	Имя ОЭС	Статус ОЭС	Задача	Дата и время открытия ОЭС	Дата и время формирования ОЭС	Результат файла	Открытая дата	GUID ОЭС	GUID ТК	Имя ТК с ОЭС	Статус ТК с ОЭС
8	0409704	ЕПВВ.ФОРМА_4409704_202301	ОЭС принят	ОтчетностьЮ	10.02.2023 10:31:57	10.02.2023 10:31:48	436	01.04.2023	55243155-5445-48A8-BEAE-D25D04AD47A1	8e375d6b-8533-498e-b53d-d4807e5b10be	TK_0409631_Ю-	436_2023-02-10T10:31:48...
Тип квитанции Имя квитанции Дата и время регистрации Результат БДО квитанции												
изъя	КД-ЯМ_2023-02-10T10:31:57_00_0	10.02.2023 10:34:03	з/з принят в обработку	72021015-4011-4737-ABD9-0E9C9A9B9A9B								
изсс	КД-ЯМ_2023-02-10T10:31:57_00_0	10.02.2023 10:34:04	данные не содержат ошибок	121-8487-0740-4760-8514-0384077702								
7	0409707(F707_TOP)	ЕПВВ.4409707_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	23.01.2023 15:56:33	23.01.2023 15:56:26	3349	01.01.2023	09508431-0A11-4419-A3D2-F3131C2AC40C	083294b0-5bed-4240-912f-a349e5ff7206	TK_0409707_KO-	3349_2023-02-27T15:56:2...
8	0409707(F707_TOP)	ЕПВВ.4409707_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	23.01.2023 15:54:39	23.01.2023 15:54:30	3349	01.01.2023	09508431-0A11-4419-A3D2-F3131C2AC40C	bfb600c7-74e9-4911-853e-903e69863780	TK_0409707_KO-	3349_2023-02-27T15:54:3...
5	0409702	ЕПВВ.4409702_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	23.01.2023 15:49:17	23.01.2023 15:48:51	436	01.01.2023	49566216-8701-4801-B9F9-863430C98028	408b2441-0e00-4346-9fe8-04ed0733-9947-41e0	TK_0409702_KO-	436_2023-02-27T15:48:51...
4	0409702	ЕПВВ.4409702_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	23.01.2023 15:26:52	23.01.2023 10:06:16	436	01.01.2023	49566216-8701-4801-B9F9-863430C98028	4ed0733-9947-41e0-9c6d7e040404	TK_0409702_KO-	436_2023-02-27T10:06:16...
3	0409702	ЕПВВ.4409702_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	23.01.2023 10:03:33	23.01.2023 10:03:36	436	01.01.2023	49566216-8701-4801-B9F9-863430C98028	52020959-060f-4679-9c6d-403d4037f040	TK_0409702_KO-	436_2023-02-27T10:03:36...
2	ЕПВВ.4409700_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	12.01.2023 10:16:25	12.01.2023 10:15:55	436	01.01.2023	72021015-4011-4737-ABD9-0E9C9A9B9A9B	04822926-2419-4405-9001-68371509782	TK_0409700_KO-	436_2023-02-27T10:15:55...	
1	ЕПВВ.4409700_202301	Направлен в БР	ОтчетностьЮ	12.01.2023 10:14:55	12.01.2023 10:14:40	436	01.01.2023	72021015-4011-4737-ABD9-0E9C9A9B9A9B	8b26294b-1a7b-4803-a827-e7ef5a6c793	TK_UPA_KO-	436_2023-02-27T10:14:40...	

Рисунок 145 – ЭФ «Квитирование»

Таблица с ответными квитанциями содержит следующие атрибуты:

- а) «№» – порядковый номер записи;
- б) «ОКУД» (код формы) – код формы ОКУД для ОЭС;

- в) «Имя ОЭС» – наименование файла ОЭС. Для выгрузки xml-файла необходимо нажать строку с именем файла;
- г) «Статус ОЭС» – текущий статус ОЭС;
- д) «Задача» – наименование задачи для ОЭС;
- е) «Дата и время отправки ОЭС» – дата и время отправки ОЭС в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- ж) «Дата и время формирования ОЭС» – дата и время формирования ОЭС в формате «DD.MM.YYYY HH:MM:SS»;
- и) «Рег. №/№ филиала»;
- к) «Отчетная дата»;
- л) «GUID ОЭС»;
- м) «GUID ТК»;
- н) «Имя ТК с ОЭС»;
- п) «Статус ТК с ОЭС»;
- р) «Регистрационный номер СПС Декарт».

В ЭФ «Квитирование» расположены следующие кнопки:

- a)  – «Сбросить фильтры и сортировки»;
- б)  – «Свернуть все обратные квитанции»;
- в)  – «Развернуть все обратные квитанции»;
- г)  – «Выгрузить в электронную таблицу»;
- д)  – «Настроить вид таблицы».

 При нажатии ЛКМ на кнопку  происходит сброс пользовательской фильтрации по значениям, а также сортировки, и возврат к отображению данных по умолчанию (в соответствии с расположением записей в таблице).

 По нажатию ЛКМ на кнопку  происходит перевод табличного представления в свёрнутый режим отображения (скрываются все вложенные записи подчинённых таблиц обратных квитанций, остаются только главные записи ОЭС).

По нажатию ЛКМ на кнопку происходит перевод табличного представления в развернутый режим отображения (отображены все вложенные записи подчинённых таблиц обратных квитанций наряду с главными записями ОЭС).

При нажатии ЛКМ на кнопку происходит вызов модальной ЭФ «Выгрузка в электронную таблицу» в соответствии с рисунком 146.

Параметры выгрузки в электронную таблицу

- Выгрузить ОЭС
- Выгрузить квитанции
- Выгрузить с учётом фильтрации

Имя файла

ВЫГРУЗИТЬ

ОТМЕНА

Рисунок 146 – ЭФ «Параметры выгрузки в электронную таблицу»

В ЭФ «Параметры выгрузки в электронную таблицу» возможно:

- a) снять флаг «Выгрузить ОЭС» . При выставленном флаге при выполнении функции выгрузки дополнительно будут выгружены файлы ОЭС;
- б) снять флаг «Выгрузить квитанции» . При выставленном флаге при выполнении функции выгрузки дополнительно будут выгружены файлы квитанций;
- в) снять флаг «Выгрузить с учётом фильтрации» . При выставленном флаге при выполнении функции выгрузки будет учтена пользовательская фильтрация и сортировка записей на ЭФ; записи и их объекты, не входящие в пользовательский фильтр, не будут выгружены. Состав выгружаемых полей не зависит от данного флага – перечень выгружаемых полей соответствует отображаемым полям на ЭФ;

г) изменить наименование файла выгрузки в поле

Имя файла: (по умолчанию файлу присваивается наименование «Kvit_OES_{DDMMYYYY}_{HHMMSS}.xlsx», где DDMMYYYY – дата выгрузки, HHMMSS – время выгрузки).

После заполнения требуемых полей кнопка **ВЫГРУЗИТЬ** становится активной.

При нажатии ЛКМ по ней производится экспорт данных с учётом заданных параметров настройки фильтров.

Для отмены выгрузки необходимо нажать кнопку **ОТМЕНА**.

В зависимости от стадии обработки квитанции принимают следующие статусы:

- а) «упакован»;
- б) «направлен в БР»;
- в) «ТК с ОЭС принят в БР»;
- г) «ТК с ОЭС не принят в БР»;
- д) «ОЭС принят в обработку»;
- е) «ОЭС не принят в обработку»;
- ж) «ОЭС принят»;
- и) «ОЭС не принят»;
- к) «ОЭС принят с предупреждениями»;
- л) «загружен»;
- м) «не загружен»;
- н) «зарегистрирован»;
- п) «не зарегистрирован».

4.2.8.3 Управление отображением данных в таблице с ответными квитанциями

Сортировка и закрепление/открепление столбцов таблицы

Сортировка и закрепление (открепление) столбцов в таблице осуществляется аналогично п. 4.2.5.3 в соответствии с рисунком 100. По умолчанию - обратная сортировка записей по дате (последние сначала).

Фильтрация записей в таблице

Фильтрация записей в таблице осуществляется аналогично п. 4.2.6.11.

Настройка вида таблицы

Для настройки вида таблицы используется кнопка  , расположенная над требуемой таблицей в правой части. При нажатии на кнопку  открывается форма «Настройка вида таблицы».

Список параметров настройки таблицы для ОЭС отображается в соответствии с рисунком 147.

Настройка таблицы (сводный) ×

ОЭС Квитанция

Количество выводимых записей 25

- ОКУД (Код формы)
- Имя ОЭС
- Статус ОЭС
- Задача
- Дата и время отправки ОЭС
- Дата и время формирования ОЭС
- Рег.№/№ филиала
- Отчётная дата
- GUID ОЭС
- GUID ТК
- Имя ТК с ОЭС
- Статус ТК с ОЭС
- Регистрационный номер СПС Декарт

OK ОТМЕНА

Рисунок 147 – Настройка вида таблицы для ОЭС

Список параметров настройки таблицы для квитанций отображается в соответствии с рисунком 148.

ОЭС Квитанция

Настройка таблицы (сводный) ×

- Тип квитанции
- Имя квитанции
- Дата и время регистрации
- Результат
- GUID квитанции

OK ОТМЕНА

Рисунок 148 – Настройка вида таблицы для квитанций

4.3 Управление уведомлениями

Функция предназначена для оповещения пользователя о результатах выполнения операций (под операциями понимаются все функции, запускаемые в ПП пользователями,

или автоматически по какому – либо событию). ЭФ «Настройки уведомлений», содержит перечень настроек в соответствии с рисунком 149.




Рисунок 149 – ЭФ Настройки уведомлений

Описание назначений элементов настроек приводится ниже:

- a) настройка «Показывать одиночные уведомления» – общая настройка вывода всех уведомлений приложения: активное состояние разрешает вывод одиночных уведомлений, неактивное – запрещает вывод. При переводе в неактивное состояние все настройки групп уведомлений и настройка «Автоматически закрывать уведомления через» также переводятся в нередактируемое состояние;
- b) настройка «Автоматически закрывать уведомления через <> секунд» – в активном состоянии определяет время нахождения одиночного уведомления, после которого оно автоматически закрывается. Неактивное состояние задает режим отображения уведомлений без автоматического закрытия;

в) группа настроек в виде чекбоксов управляет выводом соответствующих групп уведомлений. Активное состояние соответствует разрешению вывода одиночных уведомлений группы, неактивное – запрету вывода. При этом невыведенные уведомления считаются непрочитанными и отображаются в Панели уведомлений.

Как результат выполнения в правом нижнем углу появляется временное информационное сообщение в соответствии с рисунком 150. Через заданное в профиле настроек приложения (п. 4.2.3.2) время сообщение автоматически исчезает. Значения настроек по умолчанию соответствуют значениям, приведенным на рисунке 149.




Рисунок 150 – Временное информационное сообщение уведомления

Для просмотра списка всех уведомлений необходимо в соответствии с рисунком 150

ЛКМ нажать на кнопку счётчика уведомлений в верхнем правом углу, после чего количество уведомлений обнулится и цвет кнопки примет серый цвет - . Варианты подсветки кнопки счетчика уведомлений представлены в таблице3. На кнопке счётчика указано количество непрочтённых уведомлений пользователем.

Таблица 3 – Варианты подсветки кнопки счетчика уведомлений

Тип	Значок	Поведение подсветки значка уведомлений при разных типах сообщений
Warning		Предупреждение - подсветка жёлтым
Error		Ошибка - подсветка значка красным
Info		Информационное сообщение - подсветка синим

После нажатия на кнопку счётчика уведомлений откроется ЭФ «Уведомления» в соответствии с рисунком 151, в которой представлен весь перечень ранее показанных информационных сообщений о результатах выполнения операций.




Рисунок 151 – Панель уведомлений с информационными сообщениями

Для закрытия уведомления с информационным сообщением необходимо нажать на кнопку .

Уведомления делятся на три типа. Описание типов уведомлений и их внешний вид отражены в таблице4.

Таблица 4 - Типы уведомлений

Тип	Значок	Описание
Warning		Предупредительные события, после которых еще возможно продолжение работы с программой/отчётной информацией. Примеры ошибок: ошибки в обновлениях
Error		События, после которых невозможна дальнейшая работа с отчётной информацией/программой. Примеры ошибок: ошибка структуры/правки/ получения/формирования ТА/ТК
Info		Все ожидаемые события, учет которых запланирован с успешным исходом

На ЭФ «Уведомления» в соответствии с рисунком 151 доступны следующие возможности:

- а) просмотреть полный текст сообщения, нажав на кнопку [Подробнее](#) ;
- б) удалить информационное сообщение, нажав на кнопку в теле сообщения;
- в) удалить все информационные сообщения нажав на кнопку [Очистить уведомления](#) внизу ЭФ «Уведомления»;
- г) закрыть панель уведомлений, нажав на кнопку в верхней части ЭФ «Уведомления»;
- д) перейти к настройкам уведомлений в профиле настроек приложения, нажав кнопку вверху панели (п. 4.2.3.2).

Внешний вид панели без уведомлений отображается в соответствии с рисунком 152.




Рисунок 152 – Внешний вид панели без уведомлений

4.4 Описание технологического процесса подготовки и отправки ТК через СВК

Для подготовки ТК и их отправки по каналу СВК необходимо:

- а) установить ПП «Дельта» и ПО СКЗИ СКАД «Сигнатура – 6» на один сервер/АРМ с ПП «Дельта»;
- б) установить ППИ СКАД «Сигнатура - 6» для платформы Java (на один сервер/АРМ с ПП «Дельта») <https://www.cbr.ru/development/mcirabis/itest/prikladnye-programmnye-interfeisy-skzi/>;
- в) установить в ПП «Дельта» расширение «Адаптер к СКЗИ» (п. п. 4.2.2);

- г) запустить расширение «Адаптер к СКЗИ» и загрузить справочники (сертификаты) в разделе «Управление» → «Профили» → «Настройки приложения» (системные)/ «Настройки каналов связи» (п. 4.2.3.2, 4.2.3.7);
- д) заполнить все параметры в разделе «Управление» → «Профили» → «Настройки каналов связи» → «Система электронной почты (СЭП)»;
- е) подключить съемный носитель с ключом к серверу/АРМ, где установлены ПП «Дельта» и СКЗИ СКАД «Сигнатура - 6»;
- ж) сформировать ТК в разделе «Подготовка ЭД» → «Исходящие» (п. п.4.2.6.3, 4.2.6.4);
- и) выполнить telnet – авторизацию сторонними средствами:
- 1) IP-адрес виртуального сервера telnet 192.168.19.20;
 - 2) ввести регистрационное имя;
 - 3) ввести пароль.
- к) отправить ТК через раздел «Подготовка ЭД» → «Отправка в СЭП» → «через систему электронной почты» (п. 4.2.6.9).

4.5 Просмотр и выгрузка ролей (ЭФ «Пользователи и роли»)¹

ЭФ «Пользователи и роли» доступна только в многопользовательском режиме. Предназначена для просмотра и выгрузки ролевого состава учетных записей. Доступ к

данной функции осуществляется с помощью пиктограммы «Управление» в соответствии с рисунком 153.



меню



Рисунок 153 – Главная ЭФ в многопользовательском режиме

¹ Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.

SID/UID	Полное имя поль...	Учётная запись	Роль	Объект
S-1-5-21-4275587395-1509188847-99346503...	Пользователь	User	Суперпользователь	DELTA-KO
S-1-5-21-4275587395-1509188847-99346503...	Пользователь	User	Суперпользователь	ПП "Дельта"

Рисунок 154 - Просмотр ЭФ «Пользователи и роли»

Панель инструментов ЭФ «Пользователи и роли» в соответствии с рисунком 154 содержит пиктограммы:

- a) – выгрузка в электронную таблицу;
- б) – свернуть, развернуть все роли;
- в) – сбросить фильтры и сортировки;
- г) – обновить данные;
- д) – отобразить сводный режим/отобразить полный режим;
- е) – настройка вида таблицы.

4.6 Монитор активных пользователей¹

Монитор активных пользователей предназначен для:

- а) отображения списка пользователей, работающих с ПП «Дельта» в сетевом режиме. Активным считается пользователь, у которого в браузере открыта ПП «Дельта»;
- б) рассылки коротких текстовых сообщений активным пользователям.

Список активных пользователей обновляется по событию пользовательского интерфейса, например, при открытии ЭФ монитора, или при нажатии на соответствующую кнопку.

Монитор активных пользователей доступен при однократном нажатии ЛКМ на

меню «Управление», в соответствии с рисунком 155.

¹ Функция доступна только «Суперпользователю». «Оператор» и «Пользователь с ограниченными полномочиями» доступа не имеют.




Рисунок 155— Главная ЭФ, пиктограмма «Активность»

Роль	Логин	Профиль	ФИО пользователя	Телефон	Время начала сеанса р...	
^	admin	admin	Сергеев Дмитрий Борисович	123-45-67	06.03.2023 12:27:40	▼
<hr/>						
Компонент	Роль					
Отчёtnость КО	Admin					
Дельта	Admin					
^	operator	operator	a	880000000001	06.03.2023 12:23:08	▼
<hr/>						
Компонент	Роль					
Дельта	Operator					
Отчёtnость КО	Operator					

Рисунок 156— Просмотр ЭФ «Активность»

Панель инструментов ЭФ «Активность» в соответствии с рисунком 156 содержит пиктограммы:

- a)
- «Сбросить фильтры и сортировки» - кнопка очистки таблицы от наложенных на нее фильтров (фильтрация возможна для каждого отдельного столбца, аналогично фильтрации в таблице вкладки «Журналы»). Возможно выбрать требуемые параметры фильтра путем проставления отметки в чекбоксе);
- b)
- «Обновление данных»;
- c)
- «Настроить вид таблицы».

В таблице в соответствии с рисунком 156 отображается информация обо всех пользователях, у которых открыт ПП «Дельта» в браузере на момент просмотра. Таблица содержит в себе следующие столбцы:

- a) «Роль» – роль активного пользователя. В данном столбце в соответствии с рисунком 157 содержится один из двух элементов:

– нажатие на кнопку открывает иерархическую таблицу;

 – нажатие на кнопку скрывает иерархическую таблицу.

Роль	Логин	Профиль	ФИО пользователя
▼	IvanovI1	Ivanov1	Иванов Иван Иванович
^	Zolotarev	root	И.И.И
Компонент		Роль	
Отчётность КО		Администратор	
▼	Kuznetsov	Kuznetsov12	Кузнецов Иван Иванович

Рисунок 157 – Иерархическая таблица

Иерархическая таблица содержит столбцы:

1) «Компонент» – содержит перечень компонентов, которые имеются у пользователя:

- «Дельта Оболочка»;
- «Отчётность КО и в дальнейшем другие будущие компоненты»;

2) «Роль» – содержит информацию о роли пользователя в компоненте.

Перечень допустимых ролей:

- Оператор;
- Администратор информационной безопасности;
- Администратор;
- Суперпользователь;
- Оператор с ограниченными правами доступа;

- б) «Логин» – логин активного пользователя в ОС;
- в) «Профиль» – наименование профиля активного пользователя;
- г) «ФИО пользователя» – фамилия, имя и отчество активного пользователя, указанные в профиле (п. 4.2.3.1);
- д) «Телефон» – телефон активного пользователя, указанный в профиле (п. 4.2.3.1);
- е) «Время начала сеанса работы» - информация о времени, когда пользователь открыл ПП «Дельта» в браузере. Формат отображения данных в соответствии с рисунком 156: число/месяц/год, час/минута/мс.

Для исключения дублирования данных в таблице выполняется контроль по полям «Логин» и «Профиль».

Управление отображением данных в таблице – сортировка столбцов, фильтрация записей и настройка вида таблицы выполняются аналогично п. 4.2.7.1.

Рассылка коротких сообщений пользователям осуществляется с помощью кнопки «Отправить сообщение»  , расположенной в таблице в соответствии с рисунком 158.



Роль	Логин	Профиль	ФИО пользователя	Телефон	Время начала сеанса р...	
admin	admin	admin	Сергеев Дмитрий Борисович	123-45-67	06.03.2023 12:27:40	
<hr/>						
Компонент	Роль					
Отчёtnость КО	Admin					
<hr/>						
Дельта	Admin					
<hr/>						
operator	operator	operator	a	880000000001	06.03.2023 12:23:08	
<hr/>						
Компонент	Роль					
Дельта	Operator					
Отчёtnость КО	Operator					

Рисунок 158 – ЭФ «Активность», кнопка «Отправить сообщение»

По нажатию данной кнопки в соответствии с рисунком 159 откроется ЭФ для ввода сообщения. Чекбокс «Отправить всем» устанавливается при отправке всем активным пользователям, по умолчанию – снят. После ввода сообщения следует нажать на кнопку «Отправить»  , для отмены ввода – «Отменить»  .




Рисунок 159 – модальное окно ввода сообщения для пользователя

Получатель получает сообщение в ЭФ «Сообщение от: < логин отправителя >» в соответствии с рисунком 159.

5 Аварийные ситуации

5.1 Действия при обнаружении системных ошибок

Аварийные ситуации такого типа в первую очередь характеризуются выдачей системных сообщений ОС на экран, например, «Приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто» и невозможностью продолжить работу. При наличии воспроизводимых системных ошибок надо немедленно известить разработчика с обязательным приложением журнала регистратора ошибок ОС Windows (drwtsn32.exe или аналоги). Подробнее о регистраторе ошибок ОС смотрите в документации на используемую ОС.

5.2 Действия в других аварийных ситуациях

При иных аварийных ситуациях рекомендуется связаться с разработчиком, предоставить снимок экрана в момент возникновения ошибочной ситуации и все доступные файлы. Контактная информация центра технической поддержки отображается в окне запуска ПП «Дельта» в соответствии с рисунком 8, а также доступна для просмотра при однократном нажатии ЛКМ на пиктограмму «Справка» меню «Управление» в соответствии с рисунком 94 (п. 4.2.4).

Ссылочные документы

1 Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

2 «Программный продукт «Дельта». Руководство администратора» (ЦБРФ.62.0.39710.РА).

3 «Программный продукт «Дельта». Расширение «Отчётность КО». Руководство пользователя» (ЦБРФ.62.0.39722.РП).